


Mobile Anwendungen

Handbuch

Version 24.1
5. Auflage



Technische Änderungen sowie alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuches darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Handbuch und am Programm vorzunehmen.

SELECTLINE AUFTRAG, SELECTLINE CRM, SELECTLINE RECHNUNGSWESEN, SELECTLINE KASSABUCH, SELECTLINE PRODUKTION, SELECTLINE LOHN, SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN und SELECTLINE ARTIKELMANAGER sind Produkte der SELECTLINE SOFTWARE AG.

MS-WINDOWS und MS-DOS sind Warenzeichen der MICROSOFT CORP. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Rechtsinhabers.

Um die in diesem Handbuch beschriebene Software nutzen zu können, wird eine lizenzierte Originalversion von MICROSOFT WINDOWS benötigt.

Printed in Switzerland.

Copyright © 2023 SelectLine Software AG

1

Willkommen

zur

SelectLine

BUSINESS SOFTWARE

Mobile Anwendungen

Der leicht zu bedienenden Lösung für den Zugriff auf den SELECTLINE AUFTRAG über mobile Geräte.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Programmpaket wurde konsequent objektorientiert in den Programmiersprachen C# und ASP.NET programmiert. Dies und der strukturierte Aufbau ermöglichen eine enge Verknüpfung sowie den stetigen Zugriff auf den SELECTLINE AUFTRAG, egal wo Sie sich gerade befinden. Die Daten, die in den MOBILEN ANWENDUNGEN abgebildet sind, werden vom SELECTLINE AUFTRAG bereitgestellt.

SELECTLINE Software AG
Achslenstrasse 15
CH - 9016 St. Gallen

Homepage und Internet

Die Internetadresse www.selectline.ch erreichen Sie bequem mit dem Schalter "Homepage" oder über "Hilfe / Internet / Homepage". Auf der Homepage können Sie sich jederzeit über Neuigkeiten der SELECTLINE-Software informieren.




Abbildung 0.1: Homepage

Inhalt

1	i
2 Einführung	5
2.1 Über dieses Handbuch	5
2.2 Allgemeine Programmbeschreibung	6
2.3 Update Service	7
2.4 Datenschutzeinstellungen	7
2.5 Datensicherheit	9
2.6 Erste Schritte	10
2.7 Neuigkeitendialog	10
3 Systemvoraussetzungen	12
4 Installation allgemein	13
5 Lizenzierung	16
5.1 API Lizenzierung	18
6 Mobile Anwendungen	19
7 SelectLine Mobile Manager	22
8 Webserver Einrichtung im SelectLine Mobile Manager	23
9 Sicherheitsempfehlungen	29
10 SelectLine Mobile	31
10.1 Benutzeranlage und -verwaltung	31
11 Arten der Darstellung	34
12 Grundfunktionen von SelectLine Mobile	35
12.1 Einträge filtern/sortieren	35
12.2 Detailansichten	37
12.3 Mandanten	37

13 Kunden, Lieferanten, Interessenten und freie Adressen	38
14 CRM / Journal	42
15 Artikel	44
16 Mitarbeiter	46
17 Belege	47
17.1 Belegdetails	51
17.2 Belegerfassung	52
17.3 Belegübergabe	58
18 Projekte	60
19 Chefübersicht	61
20 Offene Posten	62
21 Leistungserfassung	64
22 Umkreissuche	66
23 Umsatzdarstellungen	67
24 Drucken	70
25 Persönliche Einstellungen	72
25.1 Sichtbarkeit von Feldern einstellen	73
25.2 Einstellungen für Belege und Belegerfassung	76
25.3 Favoriten	78
25.4 Sprache einstellen	79
25.5 Passwort ändern	79
25.6 Einstellungen zum E-Mailversand	80
26 Sonstige Einstellungen	81
27 Administration	82
27.1 Lizenzen	83
27.2 Benutzerverwaltung	84
27.3 Systeminformationen einsehen	94
27.4 Service-Zugriffsstatistik	95
28 Mandant wechseln	96
29 Dashboard-Verwaltung	97
30 Zusätzliche Hinweise	98
30.1 Erreichbarkeit von SelectLine Mobile im Internet	98

31 SelectLine API	99
31.1 Anwendungen auf Basis der SelectLine API	103
31.2 API Grundlagen / Einführung	104
31.3 Informationen diverse	108
31.4 API Technische Details	110
31.5 API-Benutzer anlegen	116
31.6 Dokumentation und Testumgebung	118
31.7 Konfiguration von Standardwerten	119
31.8 Vergleich API und COM	119
32 SelectLine MDE	121
32.1 Einrichtung	123
32.2 Installation	126
32.3 Benutzeranlage	128
32.4 Artikelbestand abrufen	133
32.5 Artikel- und Belegdaten	137
32.6 Artikelsuche	138
32.7 Wareneingang	138
32.8 Warenausgang	148
32.9 Lagerung	148
32.10 Inventur	150
32.11 Direkte Belegangabe	154
32.12 Anpassbarkeit	158
32.13 „App“-Link für den Startbildschirm des MDE Gerätes	177
32.14 Bild als Journalanhang	179
32.15 Scan-Automatik und Korrektur in der Inventur	180
32.16 Belegdruck	181
32.17 Macros	181
32.18 Überblick und Funktionen	182
32.19 Mögliche Komplikationen	185
32.20 Geräte-Liste	185
33 SelectLine BDE	188
33.1 Allgemein	188
33.2 Installation und Einrichtung	189
33.3 Anmeldemöglichkeiten	191
33.4 Einsatz von SelectLine BDE	192
33.5 Fertigungsauftrag	193
33.5.1 Arbeitsschritt beginnen / pausieren / beenden	196
33.6 Einsatz	205
33.6.1 Voraussetzungen	205
33.7 Arbeitsschritte	206
33.7.1 Arbeitsschritt auswählen	206
33.8 BDE Betriebsmittelfilter	207
33.9 BDE Lagerung	208
33.10 BDE durchgängiges Scannen	215
33.11 BDE QM-Bericht	216
33.12 BDE Etikettendruck	217
33.13 BDE Gut- und Schlechteile	217


33.14 BDE Journaleintrag Fotos	218
33.15 BDE Anpassbarkeit und Konfiguration	218
33.15.1 Konfigurationsdatei	218
33.15.2 Aufbau der Konfigurationsdatei	219
33.15.3 Konfiguration von Markos – „macros“	219
Makros für Artikeletiketten	220
Beispiel Konfiguration „Drucken über BDE“	221
33.15.4 Konfigurierbare Funktionen	222
Anzeige der geplanten Fertigungsaufträge	222
qmBericht	222
Plausibilitätsprüfung von Arbeitsschritten	225
Validierung von Arbeitsschritten	226
Anzeige der Arbeitsschritte nach Kompetenzgruppen filtern	226
 34 Tabellenverweise für Extradfelder	 227
 35 Hilfsindex - Onlinehilfe	 229
 36 Lizenz und Gewährleistung	 230
 37 Index	 231

2 Einführung

2.1 Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch werden alle Eigenschaften und Funktionen beschrieben, die den SELECTLINE MOBILE MANAGER betreffen.

Die Handhabung von Programmfunktionen, die generell alle Programme aus der SELECTLINE-Reihe betreffen, wird im SYSTEM-Handbuch ausführlich beschrieben. Es wird an gegebener Stelle darauf verwiesen.

 *Generell ist ein SELECTLINE-Handbuch kein Lehrbuch, sondern beschreibt Aufbau und Funktionsweise der Software. Dabei werden Grundkenntnisse im Auftrag bzw. in der Materialwirtschaft und allgemeine kaufmännische Grundkenntnisse vorausgesetzt.*

Um Vorgehensweisen möglichst effizient zu erklären, wird auf Beispiele aus verschiedenen Applikationen verwiesen.

Die Handhabung einzelner Programmfunktionen wird an allgemeinen, in jeder Firma auftretenden Geschäftsvorfällen erläutert. Wenn Ihnen der jeweilige Sachverhalt vertraut ist, finden Sie in diesem Handbuch Informationen darüber, wie Sie diese Vorgänge mit diesem Programm realisieren können.

Bitte nutzen Sie auch die "Online-Hilfe" [F1] oder den "Hilfeindex" unter "Hilfe / Hilfeindex". zum Programm. Diese enthalten "Beschreibungen" von Funktionserweiterungen sofort mit dem Update auf die aktuelle Version. Damit Sie schnell zum Ergebnis kommen, hier die Konventionen der Schreibweise:

"Stammdaten"	Fenster-,Verzeichnis- und Tabellennamen sowie Menüpunkte, Einstellungen, Buttons und Eingabefelder werden kursiv dargestellt
"Buchen / Offene Posten"	Hauptmenü / Untermenü
[Alt]	Tastaturtasten
DATEN	Verzeichnis- und Tabellennamen

2.2 Allgemeine Programmbeschreibung

Die SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN erfüllen alle Anforderungen an eine *mobile Lösung* zur Abbildung und Belegerfassung eines AUFTRAGSPROGRAMMES mit einer übersichtlichen Struktur und einfacher Handhabung. Dadurch können Geschäftsprozesse optimiert werden, da Zeiten für die Informationsgewinnung eingespart werden können. Diese mobilen Lösungen sind auf einer Vielzahl von Endgeräten über den jeweils integrierten Browser verfügbar. Mitarbeiter können somit jederzeit auf die Daten des SELECTLINE AUFTRAG zugreifen. Derzeit bieten Ihnen SELECTLINE MOBILE folgende Funktionen:

Mandanten

- SELECTLINE MOBILE ist multimandantenfähig
- SELECTLINE MOBILE ist derzeit in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Deutsch (Schweiz), Italienisch, Englisch und Französisch.

Stammdatenverwaltung

- *Kunden, Interessenten, Lieferanten* und *Artikel* mit detaillierten Angaben, grafischen Darstellungen zu den *Umsätzen, offenen Posten* und *Belegerfassung*
- *Mitarbeiterstammdaten* mit umfassenden Angaben zur Adresse und zu den Provisionen sowie grafischen Darstellungen zum Mitarbeiterumsatz
- einzelne *Kunden, Lieferanten, Artikel* und *Interessenten* können als Favoriten angelegt werden und zusätzlich können die Marker aus dem AUFTRAG übernommen werden
- Verlinkung von *Mitarbeitern / Lieferanten* in allen Details von *Artikel, Belegen, Kunden* u.s.w.

Belege

- Alle Belege inklusive ihrer Belegpositionen, Preisen, Zahlungsbedingungen, Standort, Lager u.s.w.
- für das Erfassen von selbsterstellten Belegen gilt das Vier-Augen-Prinzip durch einen Mitarbeiter am AUFTRAGS-Client. Dieser kann eine Korrektur/Anpassung an möglicherweise fehlerhaften Werten vornehmen.

Ausgaben und Auswertungen

- Interaktive Umsatzstatistiken der letzten Tage/Wochen/Monate
- Liste der umsatzstärksten Kunden, Artikel und Mitarbeiter
- Tabellarische Darstellungen – Ausgabe als übersichtliche Reports
- Vergleich von Umsätzen verschiedener Zeiträume
- Kompakte Chefansicht für den schnellen Überblick

Wir garantieren für ein zukunftsicheres Programm. Ergeben sich aufgrund von neuen gesetzlichen Bestimmungen oder durch eine veränderte betriebliche Situation notwendige Änderungen und Erweiterungen des Programms, so kann der Anwender dieses ohne grossen Aufwand realisieren.

2.3 Update Service

Die SELECTLINE-Software wird kontinuierlich verbessert und erweitert, denn

Stillstand gleich Rückschritt.

Wir gewährleisten Ihnen die kontinuierliche und sachgerechte Pflege des Programms. Hierfür empfehlen wir Ihnen den **"Update-Vertrag"**. Mit dieser Vereinbarung erhalten Sie durch einen **"Update-Service"** jede Programmaktualisierung und -verbesserung und Sie arbeiten so ständig mit der neuesten Programmversion.

Die Verrechnung erfolgt jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres. Fordern Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei uns noch heute den **"Update-Vertrag"** unverbindlich an.

2.4 Datenschutzeinstellungen

In den **"Datenschutzeinstellungen"** unter **"Mandant / Einstellungen / Datenschutz"** können die Felder aus den Adressen ausgewählt werden, welche bei einem Auskunftersuchen ausgegeben werden sollen und welche beim Nutzen der **"Anonymisierungsfunktionen"** anonymisiert werden.




Abbildung 1.1: "Mandant / Einstellungen / Datenschutz"

Ausserdem kann dort die Kategorie des jeweiligen Feldes definiert werden. Zusätzlich können Sie die dazugehörige Rechtsgrundlage abspeichern.




Abbildung 1.2: Datenschutzeinstellungen





Abbildung 1.3: Datenschutzeinstellungen Auftrag

Import von Datenschutzeinstellungen

Über den Button  können Sie "Datenschutzeinstellungen" importieren, welche von uns als "Vorgabewerte" mitgegeben werden.




Abbildung 1.4: Vorschlagswerte

Anschliessend können Sie diese anpassen, löschen oder weitere hinzufügen.




Abbildung 1.5: Vorschlagswerte

2.5 Datensicherheit

Die "Programme" gewährleisten keinen Schutz der gespeicherten Daten vor Verlust (z.B. durch Zerstörung von Daten bei Hardwaredefekten, durch Verlust der Rechner-technik, bei Diebstahl oder nur durch versehentliches Löschen auf Betriebssystemebene).

Der **Anwender** hat durch "geeignete Datensicherungsmaßnahmen" dafür zu sorgen, dass bei Datenverlust aus den vorhandenen Datensicherungen, ohne nennenswerten Aufwand der vorherige Zustand wieder hergestellt werden kann.

 Die Sicherheit der erfassten Daten liegt in der Verantwortung des Anwenders.



2.6 Erste Schritte


Verfahren Sie in folgenden Schritten:

- Installieren Sie SELECTLINE MOBILE MANAGER (siehe Kapitel 4 *Installation allgemein* auf Seite 13).
- Konfigurieren Sie die Anwendungen mit dem SELECTLINE MOBILE Manager (siehe Kapitel 7 *SelectLine Mobile Manager* auf Seite 22)
- Melden Sie sich anschliessend über die Web-Oberfläche als *Standard-Administrator* an und geben Sie ihre *Lizenzinformationen* an. (siehe Kapitel *Standard-Administrator* auf Seite 82 und Kapitel 27.1 *Lizenzen* auf Seite 83)
- Legen Sie neue Benutzer über die Web-Oberfläche von SELECTLINE MOBILE an (siehe Kapitel 27.2 *Benutzerverwaltung* auf Seite 84).

2.7 Neuigkeitendialog

Mit dem "Neuigkeitendialog" werden Sie über Nachrichten und Informationen rund um SELECTLINE informiert.

Über den Button   am oberen rechten Bildschirmrand können Sie jederzeit den "Neuigkeitendialog" aufrufen.



 Der Dialog ist direkt im Programm abrufbar.

Über einen Klick auf "*Online lesen*" erhalten Sie weitere Informationen zum jeweiligen Thema.

Der Dialog öffnet sich beim Programmstart automatisch, sofern eine neue Information zu Verfügung steht. Sobald Sie auf ein beliebiges Bedienelement klicken schliesst sich der Dialog automatisch.

3 Systemvoraussetzungen

Die *"Systemanforderungen"* entnehmen Sie bitte der jeweiligen aktuellsten Version des Dokumentes *"Anforderungen Hard- und Software"*, welches auf dem Datenträger und der Homepage von SELECTLINE zu finden ist.

Zur Benutzung von SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN müssen im Browser sowohl JavaScript als auch Cookies aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Problemen beim Einloggen und bei der Nutzung verschiedener Funktionen kommen. Es erscheint dann eine Warnung auf der Login-Seite.

SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN sind für eine Vielzahl von Geräten verfügbar. Der Zugriff auf die SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN erfolgt über das Internet, und ist damit grundsätzlich von allen Geräten mit einem Webbrowser und einem Internetzugang möglich.

Weiterhin ist ein SELECTLINE-AUFTRAG in der jeweils aktuellen Version erforderlich (bei Auslieferung von SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN 23.3 der SELECTLINE-AUFTRAG 23.3). Der für den SELECTLINE-AUFTRAG genutzte SQL-Server muss vom Rechner mit der SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN-Installation aus erreichbar sein. Der Rechner mit den SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN-Installation muss über das *"Internet"* erreichbar sein. Die Firewall muss dementsprechend beim Kunden vor Ort individuell konfiguriert werden.

Für den Zugriff auf SELECTLINE MOBILE über einen Desktop-PC, Mac, Laptop oder Tablet empfehlen wir einen der folgenden Browser in der jeweils aktuellsten Version zu benutzen:

- Firefox
- Chrome
- Internet Explorer
- Safari

Zur Benutzung von SELECTLINE MOBILE müssen im Browser sowohl *"JavaScript"* als auch *"Cookies"* aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Problemen beim Einloggen und bei der Nutzung verschiedener Funktionen kommen. Es erscheint dann eine Warnung auf der Login-Seite.

4 Installation allgemein

Einleitung

Voraussetzung für die Installation von SELECTLINE Programmen ist, dass Sie die "Lizenzbedingungen" der SELECTLINE SOFTWARE AG und, bei Installation eines MICROSOFT SQL Servers, die zugehörigen "Lizenzbedingungen" von MICROSOFT akzeptieren. MICROSOFT erfordert für die Installation des SQL Servers zwingend eine bestehende Internetverbindung.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie prüfen, ob Ihr System die *Systemvoraussetzungen* erfüllt. Ebenfalls sollten Sie, in Hinblick auf die geplante Nutzungsumgebung, bereits wissen, ob die Installation in das von WINDOWS vorgegebene "Standard-Verzeichnis" durchgeführt werden soll oder ob Sie die Installation anpassen möchten, um ein abweichendes Verzeichnis festzulegen.

SelectLine Anmeldung für Mobile Anwendungen

 *Eine gemeinsame und einfache Installation für alle SQL Programme und Module.*

Die SELECTLINE MOBILE, SELECTLINE MDE, SELECTLINE BDE und SELECTLINE API befinden sich in einem gemeinsamen Setup und werden unabhängig der vorhandenen Lizenzen gemeinsam installiert.

Der SQL-Server, sowie das Datenverzeichnis des SELECTLINE AUFTRAGS müssen von dem Installationsort aus erreichbar sein.

Der Aufbau und der Ablauf sind identisch zu dem bekannten Setup der Hauptprogramme. Vorhandene Installationen von SELECTLINE MOBILE, die mit dem alten Setup durchgeführt wurden, werden erkannt und können direkt aktualisiert werden.

Setup – Varianten

Das SELECTLINE-Setup steht immer als *"vollständige Installation"* und als *"Update-Installation"* zum Download zur Verfügung. Sobald mindestens eine SELECTLINE-Installation vorhanden ist, startet das Setup immer mit der Auswahlliste. Die Installationsart der vorhandenen Installationen wird in der Übersicht zusätzlich angezeigt. Das Hinzufügen weiterer Installationen ist direkt auf dieser Seite möglich.




Abbildung 3.1: Installation Mobile Anwendungen

Da aufgrund der zuvor beschriebenen Punkte ein automatischer Neustart des Webserver und der Dienste nicht möglich ist, muss dies manuell geschehen. Dazu wird nach dem Abschluss des Setups der [SelectLine Mobile Manager](#) automatisch gestartet.

Demo Installation

Um eine 30-tägige Demoversion der SELECTLINE-Programme zu nutzen, nehmen Sie die vollständige Installation der gewünschten Programme über das Setup vor. Beim ersten Programmstart haben Sie die Möglichkeit die *"Demoversion"* zu aktivieren. Die Installation des SQL Servers über das Setup wird empfohlen, da hier alle Einstellungen vorgegeben werden und keine Eingaben notwendig sind.

Installation

Bei einer erstmaligen Installation werden alle in dem Setup enthaltenen Programme und Module zur Installation angeboten. Sind bereits schon SELECTLINE-Programme installiert, werden diese automatisch zur Aktualisierung vorgeschlagen.

SSL-Zertifikat für HTTPS

Für die Einrichtung einer verschlüsselten Verbindung ist zwingend ein SSL-Zertifikat notwendig. Selbst ausgestellte Zertifikate genügen zwar um eine verschlüsselte Übertragung zu erreichen, führen jedoch zu einer Sicherheitswarnung des aufrufenden Endgerätes, da das Zertifikat nicht überprüft werden kann. Zur Lösung sind hier zwei Ansätze genannt, zu denen im Internet unzählige Anleitungen und Beschreibungen zu finden sind.

Innerhalb eines Domänennetzwerkes

Innerhalb eines Dämonennetzwerks können prüfbare SSL-Zertifikate ausgestellt werden. Je nach Konstellation, kann das Zertifikat auch auf dem Domänencontroller erstellt und am Webserver importiert werden. Solange die Webseite innerhalb des Netzwerkes genutzt wird, treten hier keine Sicherheitswarnungen auf.

Systemsteuerung → Verwaltung → Computerzertifikate verwalten




Abbildung 3.2: Computerzertifikate verwalten

Zugriff über das Internet

Um über das Internet per HTTPS ohne eine Sicherheitswarnung auf eine Webseite zugreifen zu können, ist ein von einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat notwendig. Die Möglichkeiten und Wege unterscheiden sich je nach Webhoster und sind unter Umständen mit Kosten verbunden.

Eine einfache Möglichkeit bietet z.B. <https://certifytheweb.com/>.

5 Lizenzierung

Über den Dialog *"Hilfe / Programm / Lizenzierung"*  können Sie Ihre "Lizenzdaten" eintragen.

Lizenzierung ab Version 22.3

Benutzung der Anpassungsmöglichkeiten

Ab Version 22.3 verstärken die Programme die Prüfung auf eine *"korrekte Lizenzierung"* der Anpassungswerkzeuge. Die folgenden Punkte sind dabei zu berücksichtigen:

- Für *"Extrafelder"* in Programmtabellen ist eine Platin *"Lizenz"* erforderlich.
- Für *"Extratabellen"* muss mindestens eine Toolbox *"Lizenz"* vorhanden sein.
- Für *"Extrafelder"* mit selbstdefiniertem Spaltennamen ist die Toolbox *"Lizenz"* einzusetzen.

Ist keine passende *"Lizenz"* vorhanden, beginnt eine 30-tägige Karenzzeit, in der eine gültige *"Lizenz"* eingegeben oder der Mandant entsprechend angepasst werden kann.

Benutzen Sie bitte ausschliesslich die von uns vorgesehenen Anpassungswege. Mit der *"Toolbox"* sowie dem *"Maskeneditor"* stehen Ihnen hilfreiche Programmfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie individuelle Anpassungen an den SELECTLINE Lösungen vornehmen können. Werden Anpassungen ausserhalb dieser Möglichkeiten vorgenommen, erfolgt von uns keine Gewähr. Das heisst, diese werden von uns bei der Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen nicht berücksichtigt, es erfolgen unsererseits keine Tests und die zukünftige Verfügbarkeit ist nicht garantiert.




Abbildung 3.3: Aktualisierung der *"Lizenz"*

Neue Lizenzierung ab Version 20.1


Mit der Version 20.1 der SELECTLINE-Programme wird ab März 2020 die *"Lizenzierung"* angepasst. Sie ist wesentlich benutzerfreundlicher und bequemer. Ab Version 20.1 Fortan gibt es pro *"Installation"* nur noch genau einen *"Lizenzkey"* und eine dazugehörige Lizenzdatei. Der Lizenzkey ändert sich über die gesamte Lebenszeit einer Installation nicht. Auch müssen bei Veränderungen an den *"Lizenz"* (z.B. Lizenzierung neuer Module oder Änderungen bei der Zahl der Arbeitsplätze) keine neuen Lizenznummern mehr eingegeben werden. Ein Update der Lizenzierung erfolgt ab der Version 20.1 im Hintergrund und vollautomatisch. Auch das Update der *"Lizenzen"* eines älteren SELECTLINE-Programms auf eine Version ab der 20.1 erfolgt automatisch im Hintergrund und erfordert im Normalfall keine Neueingabe des *"Lizenzkeys"*.

Die Eingabe eines *"Lizenzkeys"* ist nur bei Neuinstallationen notwendig – und dort auch nur einmal. Eine erneute Eingabe bei Versionsupdates oder Anpassungen an der *"Lizenz"* ist danach nicht mehr notwendig. Die Eingabe des Lizenzkeys kann in einem der installierten Programme erfolgen (z.B. AUFTRAG, RECHNUNGSWESEN, ARTIKELMANAGER usw.). Mit der einmaligen Eingabe des Lizenzkeys erfolgt die Lizenzierung aller Programme. Es muss nicht mehr jedes Programm und jedes Modul einzeln durch Eingabe einer Lizenznummer aktiviert werden.

Mit der Version 20.1 gibt es für alle SELECTLINE-Programme einen zentralen Lizenzserver. Dieser übernimmt die Prüfung der Gültigkeit einer *"Lizenz"* und sorgt auch bei einer Anpassung der *"Lizenz"* für alle notwendigen Updates bei allen Clients. Für den Fall, dass keine Online-Verbindung zum Lizenzserver besteht, kann die notwendige Lizenzdatei durch den Fachhändler auf der Webseite *"Lizenzen"* im Partnerbereich heruntergeladen werden. Diese Datei muss im Lizenzdialog eines SELECTLINE -Programms (z.B. AUFTRAG oder RECHNUNGSWESEN) zusammen mit dem Lizenzkey des Kunden eingespielt werden.

Abbildung 3.4: Lizenzierung

Den Dialog zur *"Eingabe oder Änderung"* der Lizenzdaten erreicht man über den Schalter **Lizenz eingeben**. Der Schalter **Aktualisieren** prüft bei bestehender Internetverbindung ob auf dem Lizenzserver neuere Lizenzdaten vorhanden sind und aktualisiert diese in der Datenbank.

In diesem Dialog  bekommt man einen Überblick aller aktuell lizenzierten Produkte und Module.




Abbildung 3.5: Lizenzierte Produkte und Module

Die Produkte und Module werden ggf. mit Lizenzart, Ausprägung und Anzahl der "Benutzer / Mandanten / Geräte" aufgeführt. Ist ein Programm oder Modul in der Anzahl der Benutzer begrenzt, werden dort zusätzlich die aktuell verwendeten "Lizenzen" mit angezeigt.

"Ohne die Eingabe von Lizenzinformationen" werden die Programme als Demoverversionen gestartet und unterliegen folgenden Einschränkungen:

- 10 Plätze, für das RECHNUNGSWESEN gilt das generell und inklusive für alle Module, die eine Platzbeschränkung haben
- Ausdruck auf Papier immer mit DEMOVERSION
- 30 Tage lauffähig

 Bei einem Programmstart mit gedrückter [Ctrl] - Taste kann der Lizenzdialog bereits dort aufgerufen werden.

5.1 API Lizenzierung

Sollten Sie eine oder mehrere Apps für die SELECTLINE API lizenziert haben, so können Sie die dafür notwendigen Informationen (Lizenzkey und Lizenzdatei) unter "Hilfe / Programm / API Lizenzierung" eingeben.

Geben Sie zuerst den für die Freischaltung der lizenzierten Apps erhaltenen Lizenzkey ein, speichern diesen und laden anschliessend das dazugehörige Lizenzfile.

Alle aktiven AppKeys werden im unteren Fensterbereich aufgelistet.

Für Lizenzenerweiterungen muss dann in der Regel nur noch das aktuelle Lizenzfile eingelesen werden.

6 Mobile Anwendungen

SELECTLINE MOBILE, SELECTLINE API, SELECTLINE MDE und die SELECTLINE BDE werden unabhängig der vorhandenen Lizenzen *"gemeinsam installiert"* und greifen auf die gleichen Ressourcen und Schnittstellen zur Datenbank und zum SELECTLINE-AUFTRAG zu.

Passwortrichtlinien Mobile Anwendungen

Es gibt eine *"Passwortrichtlinie"* für das Anlegen von neuen Benutzern und das Ändern von Passwörtern. Ein Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen, mindestens 1 Sonderzeichen und Gross- und Kleinschreibung enthalten.

Bereits bestehende Passwörter, welche nicht der Richtlinie entsprechen, können weiterhin verwendet werden.

Standardanmeldung

Die Verwendung der Anmeldeart *"Standardanmeldung"* ist für Benutzer von mobilen Anwendungen möglich. Es können somit alle Kürzel des SELECTLINE-AUFTRAGS, unabhängig von der Anmeldeart verwendet werden.

Anmeldung per Anmeldecode

Alternativ zur Anmeldung per *"Benutzername"* und *"Passwort"* können Sie nun auch die Anmeldung per Anmeldecode konfigurieren. Der Anmeldecode kann in der *"Mobile Passwortverwaltung"* festgelegt werden und wird als einziger Wert für die Benutzeridentifikation verwendet.

SelectLine Mobile Manager

Im SELECTLINE MOBILE Manager finden Sie unter *"Datenbank"* den Bereich *"Backendmanager"*. In diesem Bereich werden Informationen über den Status des *"Backendmanagers"*, die angemeldeten Benutzer sowie die Anzahl der laufenden Backend-Prozesse angezeigt. Weiterhin ist es hier möglich, den *"Backendmanager"* mit einem Schalter zu beenden. Hierbei werden alle angemeldeten Benutzer (API, MDE, BDE und SELECTLINE MOBILE) abgemeldet und alle laufenden Backend-Prozesse geschlossen.

Danach erscheint ein Schalter *"Starten"*, der es ermöglicht, den *Backendmanager* neu zu starten.

Login Sperre nach 5 fehlgeschlagenen Versuchen

Um die Sicherheit der mobilen Anwendungen zu erhöhen, wurde eingebaut, dass Benutzer nach fünfmaliger Falscheingabe des Passworts gesperrt werden. Dies betrifft SELECTLINE MOBILE, SELECTLINE MDE, SELECTLINE BDE und API-Benutzer. Benutzer, die gesperrt sind, können sich nach 24 Stunden erneut anmelden. Administratoren können in der Benutzerverwaltung von SELECTLINE MOBILE die Benutzer auch vor Ablauf der 24-stündigen Sperrfrist entsperren. Gesperrte Benutzer sind mit einem Icon in der Benutzerverwaltung gekennzeichnet.

Benutzername	Name	Typ	Kürzel
Admin	Administrator	Mobile	
Musterbenutzer		Mobile	

Filter löschen

Abbildung 3.6: gesperrte Benutzer

Der gesperrte Benutzer kann durch die neue Funktion *"Benutzer entsperren"* wieder freigegeben werden.

SelectLine Mobile (Version: 21.2.0 Build 325902 - Seite erstellt: 05.06.2021 13:38:57) Benutzer: Dieter Mandant: UFAKT

Hauptseite Administration Benutzerverwaltung Admin Drucken Abmelden

Administration für Administrator (Admin)

- Passwortänderung**
Das Passwort für Admin ändern.
- Benutzer aus dem Auftrag zuweisen**
Aktueller zugewiesener Benutzer: Kein Auftragsbenutzer zugewiesen
- Mandantenauswahl**
Aktueller Mandant: Bitte erst einen Auftragsbenutzer zuweisen.
- Rechte**
Die Rechte für Admin anpassen.
- Rechte von einem anderen Benutzer übernehmen**
- Einstellungen**
Die Einstellungen für Admin ändern.
- Einstellungen von einem anderen Benutzer übernehmen**
- Benutzer entsperren**
Den Benutzer Admin entsperren.
- Benutzer abmelden**
Den Benutzer Admin abmelden.
- Benutzer löschen**
Der angemeldete Benutzer kann sich nicht selbst löschen

Hauptseite Administration Benutzerverwaltung Admin Drucken Abmelden

Abbildung 3.7: gesperrte Benutzer entsperren

Umzug von einzelnen Berechtigungen in den SELECTLINE AUFTRAG

Viele MOBILE Berechtigungen, die zuvor in MOBILE konfiguriert wurden, werden nun vom zugewiesenen Benutzer aus dem SELECTLINE AUFTRAG gelesen und ausgewertet. *Dies gilt für alle mobilen Anwendungen.* Bitte beachten Sie, dass in MOBILE eventuell abweichend zum SELECTLINE AUFTRAG hinterlegte Rechte nicht automatisch im AUFTRAG angepasst werden. Ändern Sie die Rechte im AUFTRAG für die jeweiligen Benutzer.

Folgende Rechte sind umgezogen:

Entferntes Recht in SelectLine Mobile	Ersatz-Recht im SelectLine Auftrag
Stammdaten / Kunden anzeigen	Daten / Kunde / Lesen
Stammdaten / Neuen Kunden anlegen	Daten / Kunde / Anlegen
Stammdaten / Interessenten anzeigen	Daten / Interessent / Lesen
Stammdaten / Neuen Interessenten anlegen	Daten / Interessent / Anlegen
Stammdaten / Lieferanten anzeigen	Daten / Lieferant / Lesen
Stammdaten / Neuen Lieferant anlegen	Daten / Lieferant / Anlegen
Stammdaten / Adressen bearbeiten	Daten / Adresse / Bearbeiten
Stammdaten / Mitarbeiter anzeigen	Daten / Mitarbeiter / Lesen
Stammdaten / Artikel anzeigen	Daten / Artikel / Lesen
Belege / RMA Vorgänge anzeigen	Daten / RMA-Vorgang Kundenseite / Lesen
Belege / Neue Leistungen anlegen	Daten / Leistung / Anlegen
Belege / Leistungen anzeigen	Daten / Leistung / Lesen
Belege / Projekte anzeigen	Daten / Projekt / Lesen
Journal / Journal anzeigen	Daten / Journal / Lesen
Journal / Journal bearbeiten	Daten / Journal / Bearbeiten
Sonstige / Offene Posten anzeigen	Daten / Offene Posten / Lesen

Abbildung 3.8: umgezogene Rechte

7 SELECTLINE MOBILE MANAGER

Der SELECTLINE MOBILE MANAGER ist eine WINDOWS-Anwendung. Sie dient der Konfiguration des SELECTLINE MOBILE MANAGER-Dienstes, der SELECTLINE MOBILE MANAGER-Webseite sowie dem Test der installierten Komponenten.

Nach Abschluss der Installation gelangen Sie mit Starten in den SELECTLINE MOBILE MANAGER. Sie können den SELECTLINE MOBILE MANAGER auch jederzeit über einen Eintrag im Startmenü aufrufen.

Der SELECTLINE MOBILE MANAGER gibt schrittweise vor, wie Sie den *"Webserver"*, die *"Datenbank"* und den *"Service"* einrichten. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, zu jedem einzelnen Bereich (Webserver, Dienst und Datenbank, Webseite) entsprechende Tests durchzuführen. Alle Tests werden im Protokoll-Abschnitt protokolliert und können über den Button *"Protokolle speichern"* abgespeichert oder gegebenenfalls auch gelöscht werden.




Abbildung 3.9: SELECTLINE MOBILE MANAGER Startseite

Sprachauswahl

Auf der Startseite des SELECTLINE MOBILE MANAGER haben Sie die Möglichkeit, zum Einen die Sprache für den SELECTLINE MOBILE MANAGER selbst und zum Anderen die Standard-Sprache für die *Login-Seite* und den *Administrator* zu wählen. Die Änderung der Sprache für den SELECTLINE MOBILE MANAGER wird sofort übernommen und angezeigt. Die Standard-Sprache (2. Auswahl) wird für die Login-Seite sowie für den Standardadministrator genutzt. Unabhängig davon kann jeder Benutzer seine Sprache selbst auswählen, sofern er das Recht hat, persönliche Einstellungen vorzunehmen.

8 Webserver Einrichtung im SELECTLINE MOBILE MANAGER

Der "Webserver" dient der Bereitstellung der Webseite und wird weitestgehend automatisiert vom MOBILE Manager eingerichtet.

IIS Einrichtung

Erstmalig müssen die "Internetinformationsdienste (IIS)" eingerichtet werden. Betätigen Sie dazu auf der Seite *Webserver* den Schalter "Internetinformationsdienste einrichten". Nach erfolgreicher Einrichtung wird Folgendes angezeigt:




Abbildung 3.10: Installation Informationsdienste

IIS Konfiguration

Die "Webseiten" müssen mit entsprechenden Ports verbunden werden. Hier wird ausschliesslich HTTPS genutzt, da nur hier die Kommunikation zwischen den Benutzern und dem Server verschlüsselt erfolgt. Es kann automatisch nach einem freien Port gesucht werden oder ein Port manuell eingetragen werden. Ist der gewählte Port schon belegt, wird er rot dargestellt und kann nicht benutzt werden.

Für die verschlüsselte Kommunikation mittels HTTPS ist ein Zertifikat nötig. Es kann hier ein schon bestehendes Zertifikat importiert werden. Alternativ kann ein neues Zertifikat generiert werden. Bei einem selbst generierten Zertifikat erscheint beim erstmaligen Aufruf im Browser eine Sicherheitswarnung, mit der Frage, ob dem ausgestellten Zertifikat vertraut werden soll.




Abbildung 3.11: Konfiguration Internetinformationsdienste Installation Informationsdienste

Individuelle Konfiguration

Ist die individuelle Konfiguration deaktiviert, verwenden alle Seiten den gleichen Port und das gleiche Zertifikat. Weiterhin wird die Konfiguration der Ordner eingeschränkt. Es kann lediglich für MOBILE ein eigener Pfad gewählt werden, alle weiteren Pfade leiten sich entweder aus diesem ab oder sind konstant.

Wird die individuelle Konfiguration aktiviert, sind die Ports, Zertifikate und Pfade für alle Applikationen einzeln konfigurierbar. In diesem Fall muss allerdings jede Applikation einen eigenen Port besitzen.

Die SELECTLINE MOBILE Webseite kann in eine bestehende Webseite auf dem IIS-Server (z.B. "Default Website") oder in eine neu anzulegende Webseite installiert werden. Wenn eine bestehende Seite schon vorher entsprechend konfiguriert wurde (z.B. eine Firmenseite), so kann die SELECTLINE MOBILE dort zusätzlich installiert werden. Ansonsten empfehlen wir die Installation in eine neue Webseite (z.B. SELECTLINE).




Abbildung 3.12: SELECTLINE MOBILE MANAGER - Konfiguration Webserver

Aktivieren Sie für die Nutzung der SELECTLINE-Programme die entsprechende Checkbox "SelectLine einrichten". Die Webseite muss mit entsprechenden Ports für eine HTTP- und / oder HTTPS-Verbindung verbunden werden. Wir empfehlen ausschliesslich die Nutzung von HTTPS, da nur hier die Kommunikation zwischen den Benutzern und dem Server verschlüsselt erfolgt. Es kann automatisch nach einem freien Port gesucht werden oder ein Port manuell eingetragen werden.

Für die verschlüsselte Kommunikation mittels HTTPS ist ein Zertifikat nötig. Es kann hier ein schon bestehendes Zertifikat importiert werden. Alternativ kann ein neues Zertifikat generiert werden. Bei einem selbst generierten Zertifikat erscheint beim erstmaligen Aufruf im Browser eine Warnung, mit der Frage, ob dem ausgestellten Zertifikat vertraut werden soll. Dies kann vom Benutzer bejaht werden, sorgt aber aufgrund des bedrohlichen Aussehens dieser Meldung verschiedentlich für Irritationen beim Anwender.

Zudem finden Sie einzelne Reiter für API, MDE und BDE unter denen die Programme zusätzlich eingerichtet werden können. Einrichtung der Webseiten

Sollten Sie nach dem Einrichten Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie auf *"Seite konfigurieren"*, nehmen Ihre Änderungen vor und führen erneut *"Seite einrichten und speichern"* aus.

Tests Webserver

Hier werden die Ergebnisse der Tests angezeigt und die Tests können neu ausgeführt werden.



Abbildung 3.13: SELECTLINE MOBILE MANAGER - Webserver Tests

Einrichtung Datenbank im SELECTLINE MOBILE MANAGER

Der SELECTLINE MOBILE Service dient der Kommunikation zwischen den Webseiten und der Datenbank. Er nimmt Anfragen von der SELECTLINE MOBILE Webseite entgegen und leitet sie an den Datenbank-Server weiter. Die Kommunikation zwischen Service und Webseite erfolgt verschlüsselt und benötigt daher ebenfalls ein Zertifikat.




Abbildung 3.14: SELECTLINE MOBILE MANAGER - Konfiguration Datenbank

Datenbank- und Auftrag-Konfiguration

Zur Konfiguration der Datenbankverbindung müssen Sie die Netzwerkadresse Ihres SQL-Servers eingeben (z.B. Server1\SELECTLINE). Der SQL-Server muss sich dabei nicht auf dem gleichen Rechner befinden. Er muss allerdings von diesem aus zu erreichen sein.

Beim Feld **Authentifizierung** können Sie unter Windows-Anmeldung und SQL Server- Authentifizierung wählen. Wenn die SQL Server-Authentifizierung ausgewählt wurde, müssen Sie einen Anmeldenamen und ein Kennwort angeben. Bitte beachten Sie, dass eine WINDOWS-Anmeldung nur dann Sinn macht, wenn die Datenbank auf demselben Rechner liegt, da ansonsten der Dienst nicht gestartet werden kann. Der angegebene Benutzer muss Lese- und Schreibrechte auf dem SQL-Server besitzen ("SL_DATEN", alle Mandanten inkl. der Serverberechtigung „VIEW SERVER STATE“). Es wird empfohlen einen SQL Server Benutzer zu verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eventuelle Sicherheitseinstellungen (wie z.B. Firewalls) auf Ihrem Web- bzw. Datenbank-Server die Kommunikation zwischen Dienst und Datenbank nicht behindern.




Abbildung 3.15: SELECTLINE MOBILE MANAGER - Datenbank Konfiguration

Wählen Sie im Feld *Datenpfad* den Pfad zum Datenverzeichnis der Auftragsinstallation aus.

Datenbank einrichten

Um den Dienst zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche *"Datenbank einrichten"*. Der Funktion wird nun gestartet. Läuft der Dienst bereits, wird er beendet und deinstalliert sowie anschließend neu installiert und gestartet. Ebenfalls wird bei dieser Aktion eine Aufgabe in der WINDOWS Aufgabenplanung erstellt, welche den *"Backendmanager"* beim Start des Servers automatisch ausführt.



Abbildung 3.16: Datenbank einrichten




Abbildung 3.17: Einrichtung des API Backend-Managers

Hierfür öffnet sich ein eigener Dialog. Die Aufgabe darf nicht wieder entfernt werden. Anschließend werden die Tests durchgeführt.

Webseite

Hier können Sie nach erfolgreicher Installation die SELECTLINE MOBILE Webseite öffnen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, das Admin-Passwort oder den Admin-Account zurückzusetzen.

Wenn alle vorhergehenden Tests erfolgreich waren, können Sie im Bereich "Webseite" über den Button "Im Browser aufrufen" die gewünschten Webseiten öffnen.




Abbildung 3.18: SELECTLINE MOBILE MANAGER - Webseite

Admin-Passwort und Admin-Einstellungen zurücksetzen

Um im Notfall den Zugang zum "Standard-Administrator" wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bietet der SELECTLINE MOBILE MANAGER im Abschnitt Webseite zwei Funktionen:

Admin-Passwort zurücksetzen - Damit können Sie das Passwort des Standard-Administrators wieder zurücksetzen.

Admin-Account zurücksetzen - Damit können Sie den gesamten Account des Standard-Administrators samt Einstellungen wieder zurückzusetzen.

9 Sicherheitsempfehlungen

Sollten Sie alle oder eine der Anwendungen über das Internet bereitstellen, empfehlen wir Ihnen zusätzliche Sicherheitsmassnahmen am Webserver (IIS) zu treffen, um Angriffen aus dem "Internet" weiter vorzubeugen. Diese müssen manuell vorgenommen werden, da sie nicht pauschal über den MOBILE MANAGER eingerichtet werden können und immer im Zusammenhang mit einer etwaigen weiteren Nutzung des IIS betrachtet werden müssen.

Alle in diesem Abschnitt genannten Links weisen auf Webseiten, die nicht von SELECTLINE stammen und für deren Inhalt und Richtigkeit keine Gewährleistung übernommen wird.

i Bitte beachten Sie, dass Sie die Änderungen gewissenhaft und unter stetiger Kontrolle der weiteren Funktionsfähigkeit der Webanwendungen durchführen. Dokumentieren Sie Ihre Änderungsschritte um sie evtl. wieder rückgängig machen zu können.

TLS 1.0 und 1.1 abschalten

Die Protokolle zur Verschlüsselung TLS 1.0 und 1.1 erfordern den Einsatz von veralteten Verschlüsselungsverfahren, die mittlerweile als unsicher gelten. Beide Verfahren sind meist standardmässig aktiviert.

Ob diese Verfahren genutzt werden, kann z.B. auf dieser Seite überprüft werden:
<https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html>

Um diese zu deaktivieren kann z.B. eine der beiden Anleitungen genutzt werden:
<https://blog.stueber.de/posts/tls-unter-iis-10-absichern/>
<https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/security/tls/tls-registry-settings>

Automatische Weiterleitung von HTTP auf HTTPS

Um bei einem Aufruf per HTTP direkt zu HTTPS Seiten weitergeleitet zu werden, kann dies manuell eingerichtet werden. Wenn diese Weiterleitung nicht gesetzt wird, kommt man bei einem Aufruf einer der Anwendungen über HTTP auf folgende Seite:




Abbildung 3.19: Server Error

Sofern keine Seiten über HTTP bereitgestellt werden sollen, kann z.B. folgende Anleitung dienen:
<https://gridscale.io/community/tutorials/http-https-iis-windows-server/>

Standardseite entfernen

Standardmässig wird der IIS mit einer Standardseite eingerichtet, die über die Root URL aufgerufen wird. Da die SELECTLINE Anwendungen in eigenen Unterverzeichnissen angelegt werden („/slmobile“, „/mde“, ...) bleibt die Hauptseite unbesetzt und man wird auf die Standardseite weitergeleitet.

Sollte die Hauptseite nicht anderweitig genutzt werden und die Weiterleitung zu HTTPS von Punkt 3.2 nicht umgesetzt wird, kann die Standardseite entfernt werden.

 *Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!*

Öffnen Sie den IIS Manager und wählen Sie "Entfernen" im Kontextmenü der "Default Web Site".




Abbildung 3.20: IIS Manager

10 SelectLine Mobile

Wenn alle vorhergehenden Tests erfolgreich waren, können Sie im Bereich *"Webseite"* über den Button *"Im Browser aufrufen"* die *"Webseite"* SELECTLINE MOBILE öffnen.



Abbildung 3.21: SELECTLINE MOBILE - Im Browser öffnen

Abbildung 3.22:



Abbildung 3.23: SELECTLINE MOBILE - Anmeldung

10.1 Benutzeranlage und -verwaltung

Für die Benutzung der WEBANWENDUNGEN sind mindestens ein AUFTRAGS-Benutzer und ein Benutzer für die jeweilige Anwendung erforderlich.

Die Anlage und Verwaltung eines AUFTRAGS-Benutzers erfolgt in der *"Rechteverwaltung"* des SELECTLINE AUFTRAGS. Die Einrichtung ist der Dokumentation des AUFTRAGS zu entnehmen. Ein AUFTRAGS-Benutzer darf für die Verknüpfung mit einem API-Benutzer ausschliesslich die WINDOWS- oder SQL-SERVER-Anmeldung verwenden (die Standardanmeldung wird nicht unterstützt). Achten Sie darauf, dass der Benutzer über ausreichende Rechte verfügt und der Zugriff auf die gewünschten Mandanten erlaubt ist.

Die Anlage und Verwaltung der Benutzer für die mobilen Anwendungen erfolgt in SELECTLINE MOBILE. Um die Benutzer zu verwalten, melden Sie sich entweder als Standard-Administrator oder als Benutzer mit Administratorrechten in SELECTLINE MOBILE an. Wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt *"Administration / Benutzerverwaltung"*.

Bei der Installation von SELECTLINE MOBILE wird ein Standardadministrator mit Benutzername *"Admin"* und Passwort *"admin\$001"* eingerichtet.




Abbildung 3.24: Benutzer anlegen

Benutzer für mobile Anwendung anlegen

Für die Benutzung der SELECTLINE Webanwendungen sind eigens dafür vorgesehene Benutzer anzulegen. Ein Benutzer kann nicht gleichzeitig ein MOBILE-Benutzer oder ein Web-Benutzer sein. Hintergrund für diese Trennung sind die verschiedenen Lizenzierungsmöglichkeiten, sowie die unter Umständen gegensätzlich zu vergebenen Rechte. Um einen Benutzer anlegen zu können, muss zuvor die notwendige Lizenz erfolgreich eingegeben worden sein.




Abbildung 3.25: Benutzerverwaltung

- Melden Sie sich als Administrator auf der SELECTLINE MOBILE Webseite an und öffnen Sie die Administration.
- Auf der Seite Administration öffnen Sie nun die "Benutzerverwaltung"
- In der "Benutzerverwaltung" können Sie über den rechten Schalter bei dem jeweiligen Typ einen Benutzer anlegen.
- Vergeben Sie einen "Benutzernamen" und ein "Passwort". Die hier eingegebenen Daten werden später zur Anmeldung benötigt.
- Folgen Sie anschliessend der weiteren Einrichtung, weisen einen Benutzer des Auftrags zu und wählen den Mandanten aus, der mit dieser Anmeldung genutzt werden soll.
- Legen Sie so viele Benutzer an, wie Sie benötigen.




Abbildung 3.26: Benutzerverwaltung

11 Arten der Darstellung

SELECTLINE MOBILE bietet zwei verschiedene Bildschirmansichten:

- die Desktop-Darstellung, und
- die Phone-Darstellung.

Das Programm erkennt das verwendete Endgerät automatisch und wählt die entsprechend optimale Ansicht aus. Unabhängig davon können Sie die Ansicht jederzeit manuell wechseln.





Abbildung 4.1: Vergleich von Desktop-Darstellung (oben) und Phone-Darstellung (unten)



Desktop-Darstellung

Diese "Ansicht" ist geeignet für "PCs", "Macs" und "Tablets" wie zum Beispiel das iPad oder das Samsung Galaxy Tab. Sie ist auf ein grösseres Platzangebot des Bildschirms ausgelegt als man es bei aktuellen Smartphones vorfindet. Sie können die Ansicht jederzeit auf der Login-Seite bzw. auf der Hauptseite über den Schalter "Zur Phone-Darstellung" umschalten.

Phone-Darstellung

Die "Phone-Darstellung" ist für die Ansicht auf schmalen, kleinen Bildschirmen optimiert. Bei dieser Darstellung kann es zu optischen Unterschieden im Vergleich zur Desktop-Ansicht kommen. So werden z.B. Inhalte, die in der Desktop-Darstellung auf einer Seite angezeigt werden auf mehrere Seiten aufgeteilt. Sie können die Ansicht jederzeit auf der Login-Seite bzw. auf der Hauptseite über den Schalter "Zur Desktop-Darstellung" umschalten.

12 Grundfunktionen von SELECTLINE MOBILE

Sollten hier beschriebene Menüpunkte oder Funktionen nicht verfügbar sein, kann das an eingeschränkten Rechten des Benutzers liegen (siehe Kapitel 27.2 Benutzerverwaltung auf Seite 84). Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren SELECTLINE MOBILE Administrator.

12.1 Einträge filtern/sortieren

In "tabellarischen Übersichten" von z.B. "Adressen" oder "Artikeln" haben Sie über der jeweiligen Tabelle verschiedene "Filtermöglichkeiten". Die verwendeten Filter werden dabei immer gespeichert und bleiben beim erneuten Aufrufen der jeweiligen Übersicht erhalten, sodass immer das Ergebnis des letzten Filters bzw. der letzten Suche angezeigt wird.

Beachten Sie, dass Filterfunktionen je nach Berechtigung des Benutzers nur die Optionen enthalten, auf deren Ergebnisse der Benutzer auch Zugriff hat. Z.B. wird Benutzern ohne die Berechtigung Kunden einzusehen die Option "Kundenadressen" nicht angezeigt. Ausserdem hängen die Filterfunktionen von der jeweiligen Übersicht ab.





Abbildung 5.1: Beispiel: Filter für Adressen

In den Übersichten für Artikel, Kunden und Lieferanten kann man z.B. zusätzlich nach den entsprechenden Gruppen filtern. Bei einer grossen Anzahl von Gruppen wird eine gesonderte Übersicht angeboten, in der wiederum effizient nach einzelnen Gruppen gesucht und darüber gefiltert werden kann.

Um eingestellte Filter wieder auf die Standardwerte zurückzusetzen, wählen Sie unter der Tabelle die Option "Filter löschen".

Suche

Über ein Suchfeld können Sie immer gezielt nach bestimmten Begriffen filtern. Eingegebene Suchbegriffe werden dabei gespeichert und stehen Ihnen bei einer erneuten Suche als Vorschlagsliste zur Verfügung. Diese öffnet sich bei Eingabe eines Suchbegriffes automatisch, kann aber auch über das Pfeil-Symbol im Suchfeld  geöffnet bzw. geschlossen werden. So können Suchbegriffe auch direkt ausgewählt werden.




Um einen Begriff aus der Vorschlagsliste zu löschen, wählen Sie den Suchbegriff aus und klicken Sie anschliessend auf das Lösch-Symbol im Suchfeld . Der Eintrag wird nun entfernt.

Spezielle Filter




Sie können Einträge wie z.B. Adressen, Belege, Projekte oder offene Posten nach Mitarbeitern filtern, die mit dem jeweiligen Eintrag in Verbindung stehen. Wählen Sie dazu unter der Option *"Kein Mitarbeiterfilter"* den Punkt *"Mitarbeiterauswahl"*. Sie erhalten eine Übersicht aller verfügbaren Mitarbeiter. Wählen Sie hier den gewünschten Mitarbeiter aus. Sie gelangen wieder zurück zur ursprünglichen Übersicht mit den jeweiligen Ergebnissen Ihrer Auswahl. Der gewählte Mitarbeiter wird dabei als neue Option im Mitarbeiterfilter gespeichert und steht so bei einer erneuten Suche schneller zur Verfügung.


Ebenso können Sie *"Artikel"* nach *"Artikelgruppen"* filtern.

Sortieren

Alle Einträge lassen sich je Spalte über das Symbol  aufsteigend () oder absteigend () sortieren. Die Sortierreihenfolge wird ebenso wie die anderen Filter für die jeweilige Übersicht gespeichert.

12.2 Detailansichten

Um sich Details zu einzelnen Einträgen wie z.B. Adressen, Artikeln oder Belegen anzeigen zu lassen, wählen Sie den Eintrag in der tabellarischen Übersicht aus bzw. klicken Sie auf das Symbol . In der "Detailansicht" werden Informationen zum jeweiligen Eintrag thematisch gruppiert. Die einzelnen Gruppen können Sie über den Button an der oberen rechten Ecke ein- bzw. ausblenden . Ebenso wie die Filter bei tabellarischen Übersichten wird auch die Darstellung der einzelnen Gruppen für jeden Benutzer gespeichert.



Kundendetails
ItsIT Consulting AG
Unterlachenstrasse 55
(CH) 6000 Luzern

Adresse

Kundennummer 1000
Adresse ItsIT Consulting AG
Unterlachenstrasse 55
(CH) 6000 Luzern

Journal

Datum	Bezeichnung	Termin am	Status
14.09.2020 00:00	Katalogbestellung	15.09.2020 00:00	aufgenommen
28.12.2018 00:00	Einladung Weihnachtsessen		?
10.10.2017 00:00	Service Telefonat		erledigt
12.07.2017 00:00	Neuer Musterbrief für Kunden		erledigt
11.04.2016 00:00	Frage bzgl. AGB		erledigt

Belege, RMA-Vorgänge und offene Posten

Beleg anlegen 13 Belege 3 Offene Posten 0 RMA-Vorgänge

Zuletzt gekaufte Artikel

Nummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Datum
100003	Tisch	1 Stück	302.50 CHF	07.03.2022

Top Artikel

Pos	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Umsatz
1.	100008	Sofakissen ohne Anzug	5 Stück	1'243.90 CHF

Abbildung 5.2: Details ein- und ausgeblendet

12.3 Mandanten

SELECTLINE MOBILE ist multimandantenfähig. Dabei können für jeden Benutzer nur die Mandanten ausgewählt werden, für die ihm im SELECTLINE AUFTRAG die nötigen Rechte eingeräumt wurden. "Mandanten", die noch nicht mit der aktuellen Version des SELECTLINE AUFTRAG reorganisiert wurden, werden in der "Mandantenübersicht" entsprechend gekennzeichnet. Diese müssen im SELECTLINE AUFTRAG über das "Applikationsmenü" reorganisiert werden, damit die für die SELECTLINE MOBILE notwendigen Änderungen an den Mandanten vorgenommen werden (z.B. neue Tabellen).

siehe auch:

[Mandantenwechsel](#)

13 Kunden, Lieferanten, Interessenten und freie Adressen

"Kunden", "Lieferanten", "Interessenten" sowie "freie Adressen" werden in SELECTLINE MOBILE auf der "Hauptseite" unter dem Menüpunkt "Adressen" zusammengefasst. Dort sehen Sie eine tabellarische Übersicht über alle Adressen aus den Stammdatensätzen der SELECTLINE AUFTRAG.

Über die [Filterfunktionen](#) können Sie die Anzeige auf bestimmte Einträge begrenzen bzw. die Sortierreihenfolge anpassen.

Nummer	Adresse
1000	ItaT Consulting AG Unterlachenstrasse 55 (CH) 6000 Luzern
10001	Jumbo Kunde Sonnenstrasse 60 (CH) 8200 Schaffhausen
10002	Klebeband Kunde Sonnenstrasse 60 (CH) 8200 Schaffhausen
10003	
10004	
10005	Ladenverkauf
10006	
10007	
1001	Jonas Keel Rietstrasse 64 (CH) 8640 Rapperswil SG
1002	Schmidt Informatik Bahnhofstrasse 21 (CH) 4900 Langenthal

Abbildung 6.1: Adressenübersicht

Neue Adresse erstellen

Um neue Adressen anzulegen, wählen Sie entweder auf der Hauptseite oder unter *"Adressen"* den Menüpunkt *"Neue Adresse anlegen"*.

Wählen Sie in der folgenden Übersicht die Art der Adresse aus, die Sie anlegen wollen. Sie haben hier die Möglichkeit eine Adresse für *"Kunden"*, *"Lieferanten"*, *"Interessenten"*, *"Kontaktadressen"* oder eine *"freie Adresse"* anzulegen.





Abbildung 6.2: Neue Adresse erstellen

Wählen Sie anschliessend die *"Adresse"* aus, auf der die neue Adresse basieren soll (bei freien Adressen nicht nötig). Geben Sie nun die Adressdaten ein und speichern Sie ihre Angaben.

Adresse bearbeiten

Um eine Adresse zu bearbeiten, wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt *"Adressen"*. Wählen Sie die zu bearbeitende Adresse aus und klicken Sie in der Detailansicht in der Gruppe *"Adresse"* auf  **Bearbeiten**.





Abbildung 6.3: Adresse Detailansicht

Adresse auf Karte anzeigen / Route berechnen

Für jede Adresse stehen Ihnen verschiedene *"Kartenfunktionen"* zur Verfügung. Sie können sich die Position der Adresse auf einer Karte anzeigen lassen, die Route zur Adresse vom aktuellen Standpunkt aus berechnen oder direkt auf die Umkreissuche zugreifen. Wählen Sie dazu unter *"Adressen"* die gewünschte Adresse aus und klicken Sie in der Detailansicht in der Gruppe *"Adresse"* auf *"Kartenfunktionen"*. Es erscheinen die Menüpunkte *"Route vom Firmensitz"*, *"Route vom aktuellen Standpunkt"*, *"Karte"* und *"Umkreissuche"* (siehe [Kapitel 22 Umkreissuche auf Seite 66](#)).

Für die Funktionen zur Kartenanzeige bzw. Routenberechnung wird auf den Dienst **GOOGLEMAPS** zurückgegriffen. Mit einem Klick auf eine der beiden Funktionen öffnet sich die Kartenansicht von **GOOGLEMAPS** in einem neuen Fenster und zeigt die ausgewählte Adresse bzw. die Route vom aktuellen Standpunkt aus an.

 Die Funktion "Route vom aktuellen Standpunkt" ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Position ermittelt werden konnte. Die Ermittlung und Benutzung der eigenen Position auf mobilen Geräten kann durch verschiedene technische Faktoren beeinflusst werden (GPS- Signal, WLAN- Verfügbarkeit, UMTS- Netz, Browser- Einstellungen) und kann von der tatsächlichen Position abweichen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie alle nötigen Einstellungen zum Ermitteln und Verwenden des eigenen Standorts aktiviert haben. Die ermittelte Position des Gerätes kann über den Menüpunkt "Hauptseite / Über SelectLine Mobile" überprüft werden

Anrufen von Telefonnummern


Wenn Sie auf einem "Smartphone" auf eine angezeigte Telefonnummer tippen, so können Sie diese direkt anrufen.

Aufrufen von E-Mail- und Internetadressen

E-Mail-Adressen und Links zu Webseiten werden in allen angezeigten Feldern automatisch erkannt. Sie werden optisch entsprechend hervorgehoben und sind anklickbar. Wenn Sie auf einem Smartphone auf die angezeigte E-Mail- bzw. Internetadresse tippen, so werden Sie direkt in das Standard-E-Mail-Programm geleitet bzw. Sie gelangen auf die angegebene Webseite.

14 CRM / Journal

Unter "Hauptseite / CRM / Journal" sind alle *Journal*einträge aus dem AUFTRAG ersichtlich.



SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 10:59:28) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: HFAKT

Hauptseite CRM/Journal Drucken Abmelden

CRM/Journal

Alle Kategorien Jeder Status Kein Zuständigkeitsfilter Kein Mitarbeiterfilter Kein Terminfilter

Datum	Bezeichnung	Termin am	Status
04.11.2020 00:00	Herr Eberhard hat nochmals angerufen	28.02.2022 09:00	erledigt
20.10.2020 00:00	Tel. Beschwerde über den Erhalt einer Mahnung		erledigt
13.10.2020 00:00	Service-Besuch		In Bearbeitung
05.10.2020 00:00	Herr Eberhard hat angerufen		erledigt
15.09.2020 00:00	Service-Besuch		erledigt
14.09.2020 00:00	Div. Fragen zu Produkte		In Bearbeitung
14.09.2020 00:00	Service-Besuch		erledigt
14.09.2020 00:00	Katalogbestellung	15.09.2020 00:00	aufgenommen
13.07.2020 00:00	Service-Besuch		?
13.05.2020 00:00	Bedankt sich für die schönen Geburtstagsgrüsse		erledigt


Mehr anzeigen Filter löschen

Hauptseite CRM/Journal Drucken Abmelden

Abbildung 6.4: CRM Journal

Journalanhänge öffnen und hochladen

Dateien, die in der SELECTLINE DATENBANK gespeichert wurden, können Sie auch über SELECTLINE MOBILE öffnen und weitere Dateien, wie Dokumente, einfach in SELECTLINE MOBILE einem bestehenden Journalenrtag hinzufügen.



SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:01:15) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: HFAKT

Hauptseite CRM/Journal Eintrag bearbeiten Drucken Abmelden

Journalenrtag bearbeiten Journalzuordnung bearbeiten

Datum und Uhrzeit: 04.11.2020 00:00

Kontaktart: Telefonat (Eingang) Kategorie: Kunden Status: erledigt

Zuständig: Test Wiedervorlage: 28.02.2022 Erinnerung: 09:00 0 Minuten Keine Wiederholung

Bezeichnung: Herr Eberhard hat nochmals angerufen

Inhalt:

Anhänge anzeigen Freie Felder anzeigen

Eintrag speichern Abbrechen

Hauptseite CRM/Journal Eintrag bearbeiten Drucken Abmelden

Abbildung 6.5: Journalenrtage hochladen

In der "Administration" können Sie für Benutzer das Recht zum Hinzufügen und/oder Anzeigen der Anhänge entsprechend setzen.

The screenshot shows the 'Administration für Test (mobile)' interface. The 'Rechte' (Rights) section is active, displaying various permissions for different user roles. The 'Journal' section is highlighted with a red box, indicating the permissions for journal entries. The permissions listed are:

- Stammdaten:**
 - Alle Kunden anzeigen
 - Alle Interessenten anzeigen
 - Alle Lieferanten anzeigen
 - Freie Adressen anzeigen
 - Neue Freie Adressen anlegen
 - Neue Kontaktadressen anlegen
 - Alle Mitarbeiter anzeigen
- Belege:**
 - Belege anzeigen
 - Mobil erzeugte Belege anzeigen
 - Alle mobil erzeugten Belege anzeigen
 - Neue Belege erstellen
- Journal:**
 - Nach Zuständigkeit filtern
 - Anhänge anzeigen
 - Anhänge hinzufügen
- Feldrechte:**
 - Kalkulationspreise anzeigen
 - Rohertöse anzeigen
- Auswertung:**
 - Dashboard anzeigen
 - Cheftübersicht anzeigen
- Administration:**
 - Persönliche Einstellungen vornehmen
 - Passwort ändern
 - Handanlenwechsel erlauben

At the bottom of the 'Rechte' section, there are buttons for 'Änderungen speichern' (Save changes) and 'Abbrechen' (Cancel).

Abbildung 6.6: Journaleinträge hochladen Rechte

15 Artikel

Über den Menüpunkt *"Artikel"* auf der Hauptseite erhalten Sie eine tabellarischen Übersicht über alle Artikel im SELECTLINE AUFTRAG.

Nummer	Bezeichnung	GTIN-Nummer	Verfügbar	Listenpreis
100001	Sessel		Kein Lagerartikel	184.80 CHF
100002	Bücherregal aus Holz		135.00 Stück	114.40 CHF
100003	Tisch		117.00 Stück	187.07 CHF
100004	Boulevardtisch		80.00 Stück	123.15 CHF
100005	Wohnzimmerset Handelsstückliste		Kein Lagerartikel	371.87 CHF
100006	Grosser Teppich Orient		9.00 Stück	262.24 CHF
100007	Sideboard Antik		53.00 Stück	4.96 CHF
100008	Sofakissen ohne Anzug		96.00 Stück	159.22 CHF
100009	Beistelltisch mit Glasplatte		49.00 Stück	86.24 CHF
100010	Waschkorb geflochten		63.00 Stück	100.00 CHF

Abbildung 7.1: Artikel

Über die [Filterfunktionen](#) können Sie die Anzeige auf bestimmte Einträge begrenzen bzw. die Sortierreihenfolge anpassen. Mit einem Klick auf einen Artikel erhalten Sie weitere Informationen zu [Umsatzstatistiken](#), Journaleinträgen, Provision und freien Feldern.

Umsatzstatistiken

- Artikelhistorie
- Artikeldetails
- Journal
- Preisgruppen
- Preise
 - Aktionspreise
 - Kundenpreise (spezielle Kundenpreise sind ausserdem in den Details des jeweiligen Kunden hinterlegt)
 - Einkaufspreise
- Umsatzentwicklung der letzten 12 Monate

weitere artikelspezifische Details:

- Informationen über Einkaufs- / Verkaufsoptionen
- Lieferanten
- Lager
- Alternativartikel
- Zubehör
- Ist Zubehör von
- Freie Felder

Losgrösse

Wenn Sie Mengen von *"Artikeln"* mit *"Losgrösse"* in der SELECTLINE SOFTWARE erfassen, wird eine Meldung angezeigt, sobald die *"Losgrösse"* unter- oder überschritten wird.

16 Mitarbeiter

Auf der "Hauptseite" haben Sie unter dem Menüpunkt "Mitarbeiter" die Möglichkeit, sich eine tabellarische Übersicht aller Mitarbeiter anzeigen zu lassen.

Über die [Filterfunktionen](#) können Sie die Anzeige auf bestimmte Einträge begrenzen bzw. die Sortierreihenfolge anpassen. Mit einem Klick auf einen "Mitarbeiter" erhalten Sie weitere Informationen zu [Umsatzstatistiken](#), Journaleinträgen, Provision und freien Feldern.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:06:48) Benutzer: mobilie Sprache: Deutsch-CH Mandant: HFAKT

Hauptseite Mitarbeiter Drucken Abmelden

Mitarbeiter

Nummer	Adresse	
001	Peter Bosshard Hauptstrasse 5 (CH) 9000 St. Gallen	▶
002	Anna Aebi Bundesstrasse 5 (CH) 9000 St. Gallen	▶
003	Renato Casanova Bahnhofstrasse 20 (CH) 8580 Amriswil	▶
004	Lorenzo Degelo Luppenstrasse 8 (CH) 8595 Altnau	▶
005	Corinna Duss Malhofstrasse 42 (CH) 9404 Rorschacherberg	▶
006	Raffaella Combertaldi Brugglistrasse 2 (CH) 9000 St. Gallen	▶
007	Anna Egli Ahornweg 9 (CH) 6353 Weggis	▶
008		▶

Filter löschen

Hauptseite Mitarbeiter Drucken Abmelden

Abbildung 8.1: Mitarbeiter

17 Belege

Sie können in SELECTLINE MOBILE *"Eingangs- und Ausgangsbelege"*, interne Belege sowie sonstige Belege anzeigen lassen bzw. neue Belege erstellen, sofern Sie in der Rechteverwaltung die dazu nötigen Rechte erhalten haben. Wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt *"Belege"*. Sie erhalten zunächst eine Übersicht über alle Belegarten.

Um Belege einer bestimmten Belegart anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Belegart (z.B. *"Rechnungen"*) aus. Sie erhalten eine tabellarische Übersicht aller Belege der gewählten Belegart für den aktuellen Mandanten.

Über die [Filterfunktionen](#) können Sie die Anzeige auf bestimmte Einträge begrenzen bzw. die Sortierreihenfolge anpassen. Mit einem Klick auf einen Mitarbeiter erhalten Sie weitere Informationen zu [Umsatzstatistiken](#), Journeleinträgen, Provision und freien Feldern.




Abbildung 9.1: Menüpunkt Belege

Preise ausblenden

In MOBILE gibt es nun die Möglichkeit, *"Preise für Benutzer vollständig auszublenden"*. Es wurden neue Einstellungen geschaffen, um die Preise jetzt auch in der Belegerfassung und in der HTML Vorschau auszublenden. Benutzer, die nur mit Lieferscheinen arbeiten, können so nicht mehr die Preise der Artikel sehen, sollte dies aktiviert werden. Die Einstellungen können für bereits im SELECTLINE AUFTRAG erfasste Belege unter *"Einstellungen / Belege"* hinterlegt werden.

Abbildung 9.2: Einstellungen Preise ausblenden

Zusätzlich können Sie auch die *"Preisanzeige"* für die in MOBILE integrierte Belegerfassung unter *"Einstellungen / Belegerfassung"* konfigurieren:

Abbildung 9.3: Einstellungen Preise ausblenden

Belege als PDF erzeugen und per E-Mail versenden

In SELECTLINE MOBILE können Sie jetzt sowohl Belege, die bereits im SELECTLINE AUFTRAG vorhanden sind, als auch Belege, die gerade in MOBILE erstellt wurden, als PDF mit einer Druckvorlage aus dem AUFTRAG ausgeben und per E-Mail versenden. Folgende Schritte sind nötig, um den Belegversand zu aktivieren.

Gehen Sie in MOBILE auf die Seite *"Einstellungen"* und klicken dort auf die Seite *"Einstellungen zum E-Mailversand"*.

Abbildung 9.4: Menüpunkt Belege

Auf der Seite für die *"E-Maileinstellungen"* aktivieren Sie den *"Belegversand per E-Mail"*. Im Anschluss wählen Sie ein Konto aus dem SELECTLINE AUFTRAG aus oder Sie geben die Daten für ein Postfach ein. Benötigt werden die E-Mailadresse, der Anzeigename, die Adresse des SMTP Servers, das Protokoll, Benutzername und Passwort.

Nachdem Sie das Konto manuell konfiguriert haben, wird beim Speichern die Erreichbarkeit des Postfaches geprüft. In den Belegen können Sie über die Schaltfläche *"Beleg teilen"* die Druckvorlage auswählen und sich den Beleg als PDF anzeigen lassen oder dieses per E-Mail an Ihren Kunden versenden. Transferbelege haben jetzt im SELECTLINE AUFTRAG eine eigene Druckvorlage. Diese bearbeiten Sie über *"Schnittstellen / Mobile / Import"* und dort über die *"Drucken"* Schaltfläche.

Platzhalter in Transfer Druckvorlage

Sie können jetzt folgende "Platzhalter" in der "Druckvorlage" für "Transferbelege" verwenden:

- Positionstext
- Kopftext
- Fusstext

Damit können Sie jetzt alle Informationen in dem in MOBILE erzeugten PDF darstellen, die während der Erfassung auch eingegeben wurden. Die "Platzhalter" fügen Sie ein, indem Sie im AUFTRAG unter "Schnittstellen / Mobile / Import" die Belegvorschau aufrufen und dort mit [F9] den "Formulareditor" öffnen.




Abbildung 9.5: Formulareditor Transferdruckvorlage

Bei Transferbelegen nur Unterschrift als Bild speichern

IN SELECTLINE MOBILE haben Sie bei Verwendung der üblichen Transferbelege die Möglichkeit einzustellen, ob nur die Unterschrift gespeichert werden soll. Zuvor wurde die Unterschrift samt einer HTML Vorschau des Beleges gespeichert. Die neue Option finden Sie unter "Persönliche Einstellungen / Einstellungen" zur Belegerfassung und lautet "Nur Unterschrift ohne Beleg speichern".

17.1 Belegdetails

Sie haben die Möglichkeit, wichtige Details zu jedem Beleg einzusehen. Wählen Sie dazu in der tabellarischen Übersicht der ausgewählten Belegart unter *"Belege"* den gewünschten Beleg aus.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build: 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:14:34) Benutzer: mobilie Sprache: Deutsch-CH Mandant: HFAKT

Hauptseite Belege Tabelle Offerte Kunde 20000029 Drucken Abmelden

Offerte Kunde 20000029
 Holz Company
 Sommerstrasse 23
 (CH) 8400 Winterthur

Kunde anzeigen
 Unterschrift erfassen
 Beleg kopieren
 Beleg teilen

Belegkette
 Offerte Kunde 20000029 → Auftrag 20000032

Adresse
 Adresse Holz Company
 Sommerstrasse 23
 (CH) 8400 Winterthur
 Kartenfunktionen
 1. Zusatz
 2. Zusatz
 3. Zusatz
 Kontaktadresse
 1. Zusatz
 2. Zusatz
 3. Zusatz
 1. Telefonnummer
 2. Telefonnummer

Allgemein
 Belegnummer 20000029
 Bezeichnung Offerte Kunde
 Datum 05.04.2021
 Status Erledigt
 Netto 791.10 CHF
 Brutto 837.55 CHF
 Steuer 46.45 CHF
 Rohertlös -162.37 CHF (-20.52 %)
 Unser Zeichen
 Ihr Zeichen
 Ihr Auftrag
 Auftrag vom 05.04.2021
 Projekt 0
 Gedruckt ✖
 Gewicht 0.00 kg
 Übernahme Offen 0.00 CHF
 EDI-Status 0 unbekannt

Journal
 Datum Bezeichnung Termin am Status
 Es sind keine Journaldaten zum Anzeigen vorhanden.
 Journal öffnen
 Neuen Eintrag anlegen

Abbildung 9.6: Belegdetails

Belegpositionen

Die Informationsgruppe *"Belegpositionen"* bietet Ihnen eine Übersicht über jede einzelne Position des Belegs mit den entsprechenden Mengen, Rabatten und Preisen. Mit einem Klick auf eine Position können Sie die Beschreibung des Artikels ein- bzw. ausblenden. Ausführliche Details erhalten Sie nach einem weiteren Klick auf den Button *"zu den Artikeldetails"* unter der Artikelbeschreibung.

Belegpositionen						
Pos	Artikelnummer	Einzelpreis	Menge	Offen	Rabatt	Gesamtpreis
1	Klebebandrolle 3' 50" 66 {60001}	0.00 CHF	3'600.00	3'600.00		0.00 CHF
2		0.99 CHF	1.00	1.00		1.00 CHF
Gesamtpreis inklusive weiterer Rabatte Alle Preise in Netto						1.00 CHF

Abbildung 9.7: Belegpositionen

Projektbezeichnung in Belegen

In Belegen sehen Sie nun neben der Projektnummer auch die Bezeichnung des Projekts.

Allgemein	
Belegnummer	20000016
Bezeichnung	Bestellung
Datum	07.02.2022
Status	Offen
Netto	1.00 CHF
Brutto	1.00 CHF
Steuer	0.00 CHF
Rohertlös	-1.00 CHF (-100.00 %)
Auftrag vom	07.02.2022
Projekt	0
Gedruckt	✗
Gewicht	0.00 kg
Übernahme Offen	-1.00 CHF
EDI-Status	0 unbekannt

Abbildung 9.8: Belege Allgemein mit Projektnummer

Belegsperrung unterbindet Belegerstellung

Eine im SELECTLINE AUFTRAG für einen Kunden vergebene "Belegsperrung" bewirkte in MOBILE nur einen Hinweis. Damit konnten trotz aktiver Belegsperrung zunächst Belege angelegt werden. Ein Kunde mit Belegsperrung wird bei der Kundenauswahl deutlich hervorgehoben. Eine Auswahl eines gesperrten Kunden ist nicht möglich und wird mit einer Meldung unterbunden.

Rechnung AR696
Kundenauswahl

✗ Kunde 10002 hat eine Belegsperrung.

Meine Kunden

Nummer	Adresse
10001	Ladenverkauf
10002	Alpenbau AG Simonstrasse 2 (CH) 9016 St. Gallen ACHTUNG: Belegsperrung für diesen Kunden
10003	Toolcenter Inc. Oxford Street 41 (GB) W1 London

Abbildung 9.9: Belegsperrung

17.2 Belegerfassung

Sie können in SELECTLINE MOBILE *Eingangs-* und *Ausgangsbelege* erfassen und diese in den SELECTLINE AUFTRAG transferieren. Das Grundprinzip setzt dabei auf einen entkoppelten Prozess, bei dem die Daten nicht direkt in die Datenbank geschrieben werden, sondern in einen Transfer-Puffer. Die erfassten Belege müssen dann von einem Benutzer des SELECTLINE AUFTRAG über die Schnittstelle zum Importieren von Belegen aus SELECTLINE MOBILE manuell übernommen oder verworfen werden.

Bei Ausgangsbelegen wird immer der Kalkulationspreis angezeigt (z.B. gemäss der Preisgruppe des Kunden). Dabei werden auch die Mandanteneinstellungen berücksichtigt. Der Preis kann beim Erfassen des Beleges geändert werden. Bei Eingangsbelegen können Sie den Preis manuell hinterlegen, welchen Sie mit Ihren Lieferanten ausgehandelt haben. Belegaufschläge werden bei der Belegerfassung berücksichtigt.

Um einen neuen Beleg zu erfassen, wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt *"Belegerfassung"*. Sie erhalten eine Übersicht über alle Belegarten, die mit SELECTLINE MOBILE erfasst werden können. Alternativ gelangen Sie auch im Menüpunkt *"Belege"* bzw. in der tabellarischen Übersicht einer bestimmten Belegart über den Menüpunkt *"Neuen Beleg erfassen"* direkt zur Belegerfassung.

Folgende Belege können mit SELECTLINE MOBILE erfasst werden:

Eingangsbelege

- Anfrage
- Bestellung
- Wareneingang
- Eingangsrechnung
- Lieferantengutschrift

Ausgangsbelege

- Offerte Interessent
- Offerte Kunde
- Auftrag
- Packzettel
- Lieferschein
- Teilrechnung
- Rechnung
- Gutschrift

Interne Belege

- Wartungsverträge
- selbst definierte Belegarten
- RMA-Vorgänge

Inventuren und manuelle Lagerbuchungen können nicht als Belegtyp über SELECTLINE MOBILE erfasst und in den SELECTLINE AUFTRAG transferiert werden.

Wählen Sie die gewünschte Belegart aus. Sie gelangen zur Eingabemaske für neue Belege. Diese ist für alle Belegarten identisch.

Wählen Sie zunächst eine Adresse aus, für die dieser Beleg erstellt werden soll. Je nach Belegart können Sie Kunden, Lieferanten oder Interessenten auswählen. Dabei werden die im SELECTLINE AUFTRAG hinterlegten Informationen zur ausgewählten Adresse geladen, wie Vertreter, Preisooptionen, Rabatte oder Lieferbedingungen bzw. Versandkosten. Bei Bedarf können Sie diese für jeden neuen Beleg individuell anpassen. Ebenso werden Kopf- und Fusstext für Belege aus den Mandanteneinstellungen geladen und können für diesen Beleg bearbeitet werden.

Wählen Sie anschliessend über den Menüpunkt *"Artikel hinzufügen"* die gewünschten Artikel für diesen Beleg aus. Artikelbezeichnung, Artikelzusatz sowie Menge, Preis und Rabatt können bei Bedarf für jeden Artikel angepasst werden. Bei der automatischen Preisberechnung wird zusätzlich angezeigt, worauf der berechnete Preis dieses Artikels basiert.




Abbildung 9.10: Belegerfassung

Speichern Sie den Beleg mit einem Klick auf *"Speichern"*. Sie können einen Beleg auch mit Unterschrift speichern. Dazu wird Ihnen ein Unterschriftenfeld in einer Übersicht des Belegs angezeigt, in der keine Änderungen mehr vorgenommen werden können.

Nach dem Speichern eines Beleges gelangen Sie zu einer gesonderten Druckansicht.

Mehrfachauswahl Artikel - Bei der Erfassung eines Beleges können Sie nun mehrere Artikel auswählen und gleichzeitig dem Beleg hinzufügen.

Belege direkt erfassen

Sie können entscheiden, ob Sie *"Belege"* zunächst in MOBILE erfassen, an die Transferschnittstelle zur Verarbeitung senden und diese erst beim anschliessenden Import in den AUFTRAG bereitstehen oder ob Sie Belege direkt in Mobile erfassen und damit live einen Beleg im Auftrag erzeugen.

Die Einstellung dafür befindet sich unter Persönliche *"Einstellungen / Einstellungen zur Belegerfassung"* und lautet *"Direkt in Auftrag anlegen"*.

Indem Sie die Option aktivieren, werden alle *"Belege"* bis auf den *internen Wartungsvertrag* direkt in der Datenbank angelegt. Die Nutzung von direkten Belegen erfordert beim Erfassen der Belegpositionen zusätzliche Angaben speziell bei lagernden Belegen mit lagernden Artikeln. Hier wird die Angabe des Lagers und von eventuell verwendeten Serien- und Chargennummern benötigt, um eine Position erfolgreich hinzufügen.

Damit die Bearbeitung einer Position übersichtlich erfolgt, öffnet sich jetzt nur noch die ausgewählte Option zur Bearbeitung.

Belege zwischenspeichern

In SELECTLINE MOBILE besteht die Möglichkeit, die Belegerfassung zu beginnen und dann zunächst zu *pausieren*, um zu einem späteren Zeitpunkt mit der Bearbeitung fortzufahren. Die pausierten Belege befinden sich in der Liste der in SELECTLINE MOBILE erzeugten Belege. Beim Belegimport in den SELECTLINE-AUFTRAG werden die pausierten Belege nicht zur Übernahme angeboten.

Mehrfachauswahl Artikel - Bei der Erfassung eines Beleges können Sie mehrere Artikel auswählen und gleichzeitig dem Beleg hinzufügen

Belegtransfer in den Auftrag

Nachdem Sie den Beleg erstellt und gespeichert haben, erfolgt der Transfer in den SELECTLINE AUFTRAG. Wählen Sie dort den Menüpunkt *"Schnittstellen / SelectLine Mobile / Import"*. Unter dem Menüpunkt *"Alle neuen Belege"* werden Ihnen alle in SELECTLINE MOBILE erfassten Belege angezeigt. Sie haben dort die Möglichkeit nach offenen, übernommen, verworfenen oder fehlerhaften Belegen zu filtern. Durch Markieren eines Beleges können Sie im unteren Abschnitt die Übernahmedetails überprüfen. Für die Übernahme in den Auftrag werden Ihnen drei Auswahlmöglichkeiten angeboten:

- **Übernehmen**
Der Beleg wird sofort in den SELECTLINE AUFTRAG übernommen.
- **Übernehmen und Beleg öffnen**
Der Beleg wird sofort in den SELECTLINE AUFTRAG übernommen und geöffnet, so dass Sie noch Änderungen vornehmen können.
- **Verwerfen**
Wenn Sie einen Beleg verwerfen (z.B. auf Grund einer fehlerhaften Erfassung in SELECTLINE MOBILE), können Sie im Nachgang den Beleg noch einmal übernehmen.
- **Erzeugten Beleg öffnen**
Damit können Sie einen aus SELECTLINE MOBILE importierten Beleg öffnen.

SelectLine Mobile (Version: 20.2.0 Build 44942 - Seite erstellt: 06.07.2020 07:39:51) Benutzer: Dieter Handant: UFAKT

Hauptseite Belegerfassung Offerte Kunde Drucken Abmelden

Offerte Kunde SL Muster GmbH
Achsenstrasse
(CH) 9016 St. Gallen

Ihr Beleg wurde an die Schnittstelle der SelectLine Warenwirtschaft übertragen.

Alle erfassten Belege Details zum aktuellen Beleg Weiteren Beleg erstellen

Beleg ausdrucken

Kunde: Jonas Keel
Rietstrasse 64
(CH) 8640 Rapperswil SG

Vertreter: Renato Casanova
SL Muster GmbH
Achsenstrasse 15
(CH) 9016 St. Gallen

Preisgruppe: Keine Preisgruppe | Netto | 0.00 % | Standard-Währung CHF

Lieferung: Ab CHF 50 Portofrei Versandkosten nach Umsatz | Lieferung zum 26.02.2020 St. Gallen

	Netto	Steuer	Brutto
Netto 7.70 %	0.00	0.00	0.00
Gesamtpreis	Total CHF	0.00	0.00

Pos	Artikelnummer	Positionstext	Einzelpreis	Menge	Rabatt	Gesamtpreis
1	Auftragspauschale [400005]	Aufschlag für Kleinbestellung mit Umsatz	0.00	1.00 Stk.		0.00
2	Versand [400001]		0.00	1.00 Stk.		0.00
Gesamtpreis inklusive weiterer Rabatte						0.00 CHF

Beleg ausdrucken

SL Muster GmbH
Achsenstrasse
CH 9016 St. Gallen

Web: www.sl-muster.ch
E-Mail: info@sl-muster.ch

Telefon: +41 71 282 46 48
Fax: +41 71 282 46 47

Ust-IDNr: CHE-123.456.789
Steuernr: CHE-123.456.789

Hauptseite Belegerfassung Offerte Kunde Drucken Abmelden

Abbildung 9.11: Beleg-Import in den SELECTLINE AUFTRAG

i Zuschlagsartikel werden erst nach der Übernahme des Beleges in den AUFTRAG automatisch eingefügt. Sollte z.B. ein Kunde im AUFTRAG eine Belegsperrung hinterlegt haben, wird Ihnen das bei der Übernahme in den AUFTRAG als Fehler angezeigt.

i Solange Belege nicht über die Schnittstelle des SELECTLINE AUFTRAG übernommen wurden, können daran keine Änderungen vorgenommen werden. Das betrifft auch das nachträgliche Erfassen von Unterschriften. Im Gegensatz dazu können in SELECTLINE MOBILE erfasste Belege aus SELECTLINE MOBILE heraus nur dann verworfen werden, so lange sie noch nicht in den SELECTLINE AUFTRAG übernommen wurden.

Lagerplatzauswahl in direkter Belegerfassung

Beim Erfassen von direkten Belegen in SELECTLINE MOBILE steht eine umfangreichere Lager- bzw. Lagerplatzauswahl zur Verfügung. Konnte zuvor nur das Lager ausgewählt werden, ist es jetzt auch möglich bis zum Lagerplatz zu navigieren.




Abbildung 9.12: Lagerplatzauswahl

Preisgruppe in Belegerfassung ausblenden

Den Abschnitt zur Darstellung der Informationen aus der Preisgruppe können für die Belegerfassung deaktiviert werden.




Abbildung 9.13: Preisgruppe ausblenden

Zum Ausblenden des Abschnitts gehen Sie in die "Einstellungen / Einstellungen zur Belegerfassung" und deaktivieren dort die Option "Preisgruppe anzeigen".

17.3 Belegübergabe

Sie können in SELECTLINE MOBILE Belege aus dem SELECTLINE AUFTRAG in einen Nachfolgebeleg übergeben. Dabei stehen Ihnen alle Funktionen wie auch bei der Erfassung neuer Belege in SELECTLINE MOBILE zur Verfügung.

i Eine Ausnahme bilden hierbei Angebote für Interessenten. Diese können nicht mit SELECTLINE MOBILE in einen Nachfolgebeleg übergeben werden, da dazu Änderungen an den Stammdaten nötig sind. Diese Art der Belegübergabe muss separat über den SELECTLINE AUFTRAG erfolgen.

Bei der Belegübergabe können Sie Artikel hinzufügen oder entfernen bzw. Anpassungen an den Belegpositionen wie Änderungen an Mengen, Artikelbezeichnungen oder Artikelzusatz vornehmen. So können z.B. allgemein gehaltene Dummy-Artikel vom Aussendienst individuell in Belege eingebunden werden.

Um einen Beleg in einen Nachfolgebeleg zu übergeben, wählen Sie in den Belegdetails des jeweiligen Belegs den Menüpunkt "Beleg übergeben". Sie erhalten eine Übersicht über alle Belegarten in die der ausgewählte Beleg übergeben werden kann. Wählen Sie die gewünschte Belegart aus und verfahren Sie wie beim Erfassen eines neuen Beleges. Der übergebene Beleg erscheint dann in der SELECTLINE MOBILE-Transferschnittstelle im SELECTLINE AUFTRAG und kann dort wie gewohnt weiterverarbeitet werden.

Vorgänger- / Nachfolgebeleg ansehen

Eine Übersicht über die vollständige Belegkette eines Beleges erhalten Sie in den Belegdetails in der Informationsgruppe "Belegkette". Die einzelnen Belegarten in der Belegkette sind mit den jeweiligen Belegen verlinkt. Dies ermöglicht ein schnelles Springen zum Vorgänger- oder Nachfolgebeleg.




Abbildung 9.14: Belegkette

In SELECTLINE MOBILE erzeugte / übergebene Belege anzeigen

Sie haben die Möglichkeit, Belege, die mit SELECTLINE MOBILE erfasst oder in einen Nachfolgebeleg übergeben wurden, gesondert anzuzeigen.

Wählen Sie dazu den Menüpunkt *"Belegerfassung / Erzeugte Belege"*. Sie sehen eine tabellarische Übersicht aller in SELECTLINE MOBILE erzeugten bzw. übergebenen Belege.

Über die [Filterfunktion](#) können Sie die Anzeige auf bestimmte Einträge begrenzen bzw. die Sortierreihenfolge anpassen.




Abbildung 9.15: In SELECTLINE MOBILE erzeugte Belege

18 Projekte

Unter "Hauptseite / Projekte" sind "Projekte" aus dem AUFTRAG ersichtlich.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:22:52) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: MFAKT

Hauptseite Projekte Drucken Abmelden

Projekte

Alle Favoriten Kein Mitarbeiterfilter

★	Datum ▼	Projekt ●	Bezeichnung ●	Kunde ●	Artikel ●	Standort ●
	23.04.2023	13			-	Standardstandort ▶
	18.01.2023	12	Test für HB	Klebeband Kunde Sonnenstrasse 60 (CH) 8200 Schaffhausen	100001 - Sessel	Standardstandort ▶
	15.02.2021	9	Büro für Lehrlinge	House of Lacke General-St. Guisan-Str. 197 (CH) 8050 Zürich	-	Standardstandort ▶
	12.02.2021	1	Büro neu einrichten	Kaboom Event Marketing GmbH Gartenstrasse 17 (CH) 8000 Zürich	-	Standardstandort ▶
	18.01.2021	8	Schlafzimmer einrichten	Holz Company Sommerstrasse 23 (CH) 8400 Winterthur	-	Standardstandort ▶
	06.01.2021	5	Büroumstellung auf Grossraum	Karin Müller Sonnenstrasse 60 (CH) 8200 Schaffhausen	-	Standardstandort ▶
	27.07.2020	7	Neue Möbel	ItsIT Consulting AG Unterlachenstrasse 55 (CH) 6000 Luzern	-	Standardstandort ▶
	08.07.2020	6	Büro modern einrichten	ABC Promotions GmbH Bleicherstrasse 10 (CH) 3600 Thun	-	Standardstandort ▶
	23.06.2020	11	Eingangshalle einrichten	Kaboom Event Marketing GmbH Gartenstrasse 17 (CH) 8000 Zürich	-	Standardstandort ▶
	02.06.2020	4	Erweiterung Büro	BrightLight Leuchtreklamen AG Mönchstrasse 54 (CH) 3600 Thun	-	Standardstandort ▶

Filter löschen

Hauptseite Projekte Drucken Abmelden

Abbildung 9.16: Projekte

19 Chefübersicht

Ebenso wie im SELECTLINE AUFTRAG haben Sie in SELECTLINE MOBILE die Möglichkeit, sich über den Menüpunkt *"Hauptseite / Chefübersicht"* einen Überblick über die aktuellen Umsatzwerte zu verschaffen (gestern, heute, letzte Woche, aktuelle Woche, letzter Monat, aktueller Monat). Zusätzlich erhalten Sie eine grafische oder tabellarische Darstellung der täglichen Umsatzwerte sowie eine absteigende Liste der Top-Artikel, Top-Kunden sowie Top-Mitarbeiter des jeweils gewählten Zeitraums.




Abbildung 9.17: Chefübersicht







20 Offene Posten

Für jeden "Kunden" und "Lieferanten" kann angezeigt werden, wie gross der Umfang seiner *offenen Posten* ist. Bei der Anzeige der "offenen Posten" werden die Einstellungen der Rechte des Benutzers berücksichtigt. Das bedeutet, dass Benutzern, die z.B. keine Berechtigungen haben, "Kunden" oder "Lieferanten" einzusehen, "offene Posten" von Kunden oder Lieferanten nicht angezeigt werden.

Beleg	Kunde	Betrag	Offen	Fällig am
20000001 Gutschrift	1018 ABC Promotions GmbH	-340.80 CHF	-340.80 CHF	14.04.2020
20000002 Gutschrift	1009 Trend Clothing GmbH	-135.35 CHF	-135.35 CHF	08.08.2020
20000003 Rechnung	1025 Newz Time Media GmbH	5'984.75 CHF	5'984.75 CHF	16.12.2020
20000003 Rechnung	1018 ABC Promotions GmbH	1'979.60 CHF	1'979.60 CHF	11.06.2020
20000004 Gutschrift	1011 Graf Multimedia	-676.50 CHF	-676.50 CHF	30.04.2021
20000005 Gutschrift	1022 Holz Company	-765.00 CHF	-765.00 CHF	05.03.2021
20000005 Rechnung	1017 Gaspard Informatique	495.00 CHF	495.00 CHF	06.02.2021
20000006 Rechnung	1016 Boulangerie Chirac	738.60 CHF	738.60 CHF	06.02.2021
20000006 Gutschrift	1024 Fotostudio Meier	-871.25 CHF	-871.25 CHF	09.04.2021
20000007 Rechnung	1022 Holz Company	837.55 CHF	837.55 CHF	05.05.2021

Abbildung 10.1: Menüpunkt "Offene Posten"

Um Offene Posten einzusehen, wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt "Offene Posten". In den offenen Posten können Sie nach bestimmten Schlagwörtern suchen und nach Belegtypen (Rechnung, Gutschrift, Auszahlung und Einzahlung) bzw. nach Status filtern. Zur besseren Orientierung sind die offenen Posten dabei zusätzlich farblich gekennzeichnet:

-  überfällig
-  gemahnt
-  erledigt
-  offen (nicht überfällig)
-  überfällig (nicht gemahnt)
-  offen

Um sich die *"Details zu den einzelnen Posten"* anzeigen zu lassen, wählen Sie den gewünschten Posten aus. In der Detailansicht finden Sie wichtige Informationen wie Status oder Fälligkeit. Ausserdem gelangen Sie über entsprechende Buttons direkt zu den Details des Kunden bzw. Lieferanten und zum entsprechenden Beleg.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:30:13) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: HFAKT

Hauptseite Offene Posten 200000001

Offene Posten
ABC Promotions GmbH
Bleicherstrasse 10
(CH) 3600 Thun

Kunden-Details
Belegdetails

Posten		Ausgleichsposten	
Belegnummer	200000001	Es sind keine Ausgleichsposten zum Anzeigen vorhanden.	
Quelle	200000001		
Belegtyp	Gutschrift		
Belegdatum	14.04.2020		
Typ	Kunde		
Nummer	1019		
Name	ABC Promotions GmbH		
Status	Überfällig (nicht gemahnt)		
Betrag	-340.80 CHF		
Offen	-340.80 CHF		
ZuZahlen	-340.80 CHF		
Fällig am	14.04.2020		
Mahnstufe	0		
Mahnsperr	✖		
Zahlsperr	✖		

Hauptseite Offene Posten 200000001

Drucken Abmelden

Abbildung 10.2: Menüpunkt "Offene Posten Details"

21 Leistungserfassung

"Leistungen" können mit SELECTLINE MOBILE auf zwei Wegen erfasst werden:

- *Separate Leistungserfassung* direkt in SELECTLINE MOBILE und
- *Erfassung von Leistungsartikeln im Beleg*.

Separate Leistungserfassung

i Für die separate Leistungserfassung in SELECTLINE MOBILE ist das Zusatzmodul "Leistungserfassung" im SELECTLINE AUFTRAG mit mindestens einem Arbeitsplatz erforderlich, da sonst die in SELECTLINE MOBILE erfassten Leistungen nicht verrechnet werden können.

Zur separaten *Leistungserfassung* gelangen Sie über den Menüpunkt "Leistungserfassung" auf der Hauptseite. Sie erhalten eine tabellarische Übersicht über alle in SELECTLINE MOBILE separat erfassten Leistungen.

Datum	Kunde	Menge
24.11.2020	House of Lacke General-St.Gulsan-Str. 197 (CH) 8050 Zürich	Extern: 3.00 Stunde Intern: 3.00 Stunde
05.09.2020	Holz Company Sommerstrasse 23 (CH) 8400 Winterthur	Extern: 2.50 Std Intern: 2.50 Std


Abbildung 11.1: Leistungserfassung

Kunde		Mitarbeiter	
Adresse	House of Lacke General-St.Gulsan-Str. 197 (CH) 8050 Zürich	Adresse	Renato Casanova Bahnhofstrasse 20 (CH) 8580 Amriswil

Leistung				
Art	Von	Bis	Menge	Preis
Extern	13:00	16:00	3.00 Std	180.00 CHF
Intern	13:00	16:00	3.00 Std	180.00 CHF

Abbildung 11.2: Leistungen Details

Über die [Filterfunktionen](#) können Sie die Anzeige auf bestimmte Einträge begrenzen bzw. die Sortierreihenfolge anpassen. Mit einem Klick auf einen Mitarbeiter erhalten Sie weitere Informationen zu [Umsatzstatistiken](#), Journaleinträgen, Provision und freien Feldern.

Um eine neue Leistung zu erfassen, wählen Sie den Menüpunkt  "Neue Leistung erfassen". Sie gelangen zur Eingabemaske für neue Leistungen. Wählen Sie zunächst einen Kunden aus. Der zuständige Mitarbeiter wird automatisch geladen und kann bei Bedarf geändert werden. Wählen Sie den entsprechenden Leistungsartikel und geben Sie die Arbeitszeiten an.

Erfasste Leistungen können als Vorlage für neu zu erfassende Leistungen dienen und über den Button "Wiederverwenden" beliebig oft wiederverwendet werden.

Leistungserfassung im Beleg

Für diese Art der Leistungserfassung ist keine gesonderte Lizenzierung des Zusatzmoduls "Leistungserfassung" im SELECTLINE AUFTRAG notwendig. Allerdings sind die so erfassten Leistungen auch nicht im *Verrechnungsassistenten* und den entsprechenden Auswertungen im SELECTLINE AUFTRAG sichtbar.

Die *Leistungserfassung* über Leistungsartikel im Beleg erfolgt über die Belegerfassung ([siehe Kapitel 17.2 Belegerfassung auf Seite 52](#)). Bei der Auswahl von Artikeln kann dort nach Leistungsartikeln gefiltert werden. Wird ein Leistungsartikel hinzugefügt, können durch entsprechend angepasste Eingabefelder die Arbeitszeiten direkt eingegeben werden.

22 Umkreissuche

Sie können sich in SELECTLINE MOBILE alle Adressen im Umkreis der eigenen Position oder einer bestimmten Adresse anzeigen lassen. Wählen Sie dazu auf der Hauptseite den Menüpunkt "Umkreissuche".

i Die Ermittlung und Benutzung der eigenen Positionen auf mobilen Geräten kann durch verschiedene technische Faktoren beeinflusst werden (GPS-Signal, WLAN-Verfügbarkeit, UMTS-Netz, Browser-Einstellungen) und kann von der tatsächlichen Position abweichen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie alle nötigen Einstellungen zum Ermitteln und Verwenden des eigenen Standorts aktiviert haben. Die ermittelte Position des Gerätes kann über den Menüpunkt *Hauptseite / SelectLine Mobile* überprüft werden.

Sie können auch über ein Suchfeld eine beliebige Adresse eingeben in deren Umfeld nach Kontakten gesucht werden soll. Die Umkreissuche basiert auf Postleitzahlbereichen. Es genügt daher die Eingabe eines Ortes oder einer Postleitzahl, um sich mögliche Adressen in deren Umkreis anzeigen zu lassen.

Es wird Ihnen eine Liste mit allen Adressen angezeigt, die sich im gewählten Umkreis befinden. Dabei kann nach Kunden, Interessenten, Lieferanten und freien Adressen gefiltert werden. Zusätzlich erfolgt die Darstellung aller Ergebnisse auf einer Karte. Der Kartenausschnitt kann verkleinert und vergrößert werden. So können auch Ergebnisse entlang einer möglichen Fahrtstrecke direkt abgelesen werden.




Abbildung 12.1: Umkreissuche

In der Detailansicht von Adressen kann in der Informationsgruppe "Adresse" über den Button "Umkreissuche" direkt auf die Umkreissuche für die jeweilige Adresse zugegriffen werden.

23 Umsatzdarstellungen

Die monatsweisen Statistiken der SELECTLINE MOBILE basieren auf den Statistikfunktionen im SELECTLINE AUFTRAG. Sie müssen im SELECTLINE AUFTRAG beachten, dass die automatische Aktualisierung der Statistik immer, nach vorheriger Abfrage oder nie erfolgen kann. Hierbei ist zu bedenken, dass bei Mandanten mit grossem Datenbestand ein Neuaufbau der Statistik etwas länger dauern kann. Für eine stets aktuelle Nutzung der monatsweisen Statistiken in SELECTLINE MOBILE empfehlen wir, die automatische Aktualisierung der Statistik im SELECTLINE AUFTRAG. Allerdings muss diese Entscheidung in Anbetracht der jeweiligen Datenwege individuell getroffen werden. Die Statistiken für Tagesumsätze in SELECTLINE MOBILE sind davon nicht betroffen.




Abbildung 13.1: Aktualisieren der Statistik im SELECTLINE AUFTRAG (Mandanteneinstellungen)

Chefübersicht

Ebenso wie im SELECTLINE AUFTRAG haben Sie in SELECTLINE MOBILE die Möglichkeit, sich über den Menüpunkt *"Hauptseite / Chefübersicht"* einen Überblick über die aktuellen Umsatzwerte zu verschaffen (gestern, heute, letzte Woche, aktuelle Woche, letzter Monat, aktueller Monat). Zusätzlich erhalten Sie eine grafische oder tabellarische Darstellung der täglichen Umsatzwerte sowie eine absteigende Liste der Top-Artikel, Top-Kunden sowie Top-Mitarbeiter des jeweils gewählten Zeitraums.




Abbildung 13.2: Chefübersicht

Als Zeiträume können Sie entweder die letzten Kalenderwochen oder die letzten 12 Monate auswählen. Es werden dann die Tagesumsatzwerte angezeigt. Des Weiteren können Sie die Werte der Umsatzstatistik mit dem vorherigen Monat bzw. dem vorherigen Jahr vergleichen. Mit einem Klick auf *"Monatsbasierte Auswertungen"* gelangen Sie zu den [Umsatzdetails](#).

Umsätze von Kunden und Lieferanten

Um sich die *"Umsatzstatistik"* eines *"Kunden"* oder *"Lieferanten"* anzusehen, wählen sie unter dem Menüpunkt *"Adressen"* auf der Hauptseite den jeweiligen Adresseintrag aus. In der Detailansicht sehen Sie in der Gruppe *"Umsatzentwicklung der letzten 12 Monate"* ein Diagramm mit einer Übersicht der Umsatzstatistik der letzten 12 Monate einschliesslich des aktuellen Monats.

Mitarbeiterumsätze

Um sich die Umsatzstatistik einzelner Mitarbeiter anzusehen, wählen sie auf der Hauptseite unter dem Menüpunkt *"Mitarbeiter"* den jeweiligen Mitarbeiter aus. In der Detailansicht sehen Sie in der Gruppe *"Umsatzentwicklung der letzten 12 Monate"* ein Diagramm mit einer Übersicht der letzten 12 Monate einschliesslich des aktuellen Monats.

Artikelumsätze

Um sich die Umsatzstatistik für einzelne Artikel anzusehen, wählen sie auf der Hauptseite unter dem Menüpunkt *"Artikel"* den jeweiligen Artikel aus. In der Detailansicht sehen Sie in der Gruppe *"Umsatzentwicklung der letzten 12 Monate"* ein Diagramm mit einer Übersicht der Umsatzstatistik der letzten 12 Monate einschliesslich des aktuellen Monats.

Umsatzdetails

Mit einem Klick auf *"Ausführliche Auswertungen"* bzw. auf das Diagramm in der Detailansicht von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder Artikeln erhalten Sie detaillierte Umsatzstatistiken.





Abbildung 13.3: Details Umsatzstatistik Kunde

Hier können Sie konkrete Zeiträume auswählen, Zeiträume mit vorherigen Monaten / Jahren vergleichen, die Anzeige zwischen Umsatz und Röherlös wechseln sowie die Statistik als Liniendiagramm, Balkendiagramm oder Tabelle anzeigen lassen.

24 Drucken

Sie haben die Möglichkeit, jede Darstellung über die Druckfunktion des Browsers auszudrucken. Für das Andrucken von Übersichten und Listen-Darstellungen wurde SELECTLINE MOBILE speziell angepasst. So werden unnötige Navigationselemente ausgeblendet. Möchten Sie einzelne Sichten (z.B. Details zu einem Kunden oder einen Beleg) auf einem mobilen Gerät (z.B. einem iPad) ausdrucken, so gibt es dafür je nach Gerät verschiedene Möglichkeiten.

Auf jeder Seite finden Sie in SELECTLINE MOBILE sowohl in der Desktop- als auch in der Phone-Darstellung oben rechts einen Button  zum direkten Aufruf der Druckfunktion für die jeweilige Seite.




Abbildung 14.1: Drucken

Drucken auf iOS-Geräten via AirPrint

Für Geräte mit dem iOS-Betriebssystem (iPhone und iPad) gibt es die AirPrint-Technologie. Unterstützt ein Drucker diese Technologie, so wird er im Netzwerk vom mobilen Gerät automatisch erkannt und kann angesprochen werden. Ausführliche Informationen zu AirPrint sowie eine Liste von Druckern, die AirPrint unterstützen, finden Sie unter

<http://www.apple.com/iphone/features/airprint.html>.

Druckeinstellungen beim Firefox-Browser

Um beim Drucken mit dem Firefox-Browser optimale Ergebnisse zu erzielen, muss das Drucken von Hintergründen in den Druckeinstellungen explizit aktiviert sein. Öffnen Sie dazu das Menü *"Datei / Seite"* einrichten. Aktivieren Sie dort die Einstellung *"Hintergrund drucken (Farbe und Bilder)"*. Ist diese Einstellung deaktiviert, kann man zwar die SELECTLINE MOBILE-Ansichten drucken, Jedoch werden so einige Bilder und Icons unter Umständen nicht mit ausgedruckt.

25 Persönliche Einstellungen

Sie können SELECTLINE MOBILE wie bei allen SELECTLINE Produkten Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. So können Sie z.B. selbst bestimmen, welche Felder für die Stammdaten und Belege angezeigt werden sollen.

Benutzer mit der Berechtigung "*Persönliche Einstellungen vornehmen*", können ihre eigenen Einstellungen über den Menüpunkt "*Persönliche Einstellungen*" auf der Hauptseite selbst ändern.

Um die Einstellungen eines anderen Benutzers zu ändern, melden Sie sich entweder als Standard-Administrator oder als Benutzer mit Administratorrechten in SELECTLINE MOBILE an und wählen Sie in der [Benutzerverwaltung](#) den Benutzer aus, dessen Einstellungen Sie ändern wollen. Wählen Sie dort den Menüpunkt "*Einstellungen*" (siehe [Kapitel 27.2 Benutzerverwaltung auf Seite 84](#)).




Abbildung 15.1: Persönliche Einstellungen

Folgende Einstellungen können Sie mit Ausnahme des [Standard-Administrators](#) für jeden Benutzer vornehmen:

- Sichtbare Felder
- Sichtbare Felder in Tabellen
- Favoriten (nur über "*persönliche Einstellungen*")
- Sprache
- Passwortänderung (nur über "*persönliche Einstellungen*")
- Einstellungen für Belege
- Einstellungen zur Belegerfassung
- Einstellungen zum E-Mail-Versand
- Sonstige Einstellungen

25.1 Sichtbarkeit von Feldern einstellen

Sie können für jeden "Benutzer" separat einstellen, welche Felder angezeigt werden sollen. Dabei können Sie zum einen für die verschiedenen Detailansichten von Stammdaten oder Belegen und zum anderen für die Anzeige von Tabellen unterschiedliche Einstellungen vornehmen. So können Sie z.B. weniger interessante oder unwichtige Felder ausblenden.

Sichtbare Felder sind in den Einstellungen mit einem grünen Häkchen markiert, ausgeblendete Felder mit einem roten Kreuz. Um Felder ein- oder auszublenden, klicken Sie einfach auf das jeweilige Feld und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit einem Klick auf "Änderungen speichern".

Einstellungen sichtbare Felder

Um die Sichtbarkeit von Feldern für Detailansichten einzustellen, wählen Sie in den [persönlichen Einstellungen](#) den Menüpunkt "Sichtbare Felder". Es erscheint eine Übersicht mit den folgenden Bereichen:

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:39:06) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: MFAKT

Hauptseite Einstellungen Sichtbare Felder Drucken Abmelden

Einstellungen Zeige leere Felder

Sichtbare Felder

Kunden Interessenten Lieferanten

Artikel Mitarbeiter Belege

Projekte Offene Posten Erfasste Belege

Leistungen Freie Adressen

Änderungen speichern

Alle Auswählen Alle Abwählen

Adresse

Alle Auswählen Alle Abwählen

✓ Kundennummer	✓ Briefanrede	✗ Anrede	✓ Titel
✓ Vorname	✓ Nachname	✓ Firma	✓ Strasse
✓ Land	✓ Postleitzahl	✓ Ort	✓ Abteilung
✓ Funktion	✓ 1. Zusatz	✓ 2. Zusatz	✓ 3. Zusatz
✓ Postfach	✓ Postfachland	✓ Postfachpostleitzahl	✓ Postfachort
✓ 1. Telefonnummer	✓ 2. Telefonnummer	✓ 3. Telefonnummer	✓ 4. Telefonnummer
✓ Fax	✓ E-Mail	✓ 2. E-Mail	✓ Homepage
✓ Funktion	✓ Abteilung	✓ Geburtsdag	✓ Memotext
✓ Eigene Nummer	✓ ILN-Nummer	✓ Abweichende Rechnungsadresse	

Kontaktadressen

Kontakt

Lieferadressen

Lieferadresse

Journal

✓ Journal Tabelle ✓ Journal anzeigen ✓ Neuer Eintrag

Abbildung 15.2: Sichtbare Felder Bereiche

Darunter finden Sie für jede dieser Bereiche die verfügbaren Felder.

Sichtbare Felder in Tabellen

Um die Sichtbarkeit von Feldern in Tabellen einzustellen, wählen Sie in den [persönlichen Einstellungen](#) den Menüpunkt *"Sichtbare Felder in Tabellen"*. Es erscheint eine Übersicht für Artikel-, Preis- und Mandantentabellen mit den jeweils verfügbaren Feldern.




Abbildung 15.3: Sichtbare Felder Bereiche

Artikelbild

Ist im SELECTLINE AUFTRAG ein Bild bei einem *"Artikel"* hinterlegt, kann das erste Bild nun auch in der Artikeltabelle, als auch in der Belegerfassung betrachtet werden. Damit das Bild in der Artikeltabelle, als auch in der Artikelauswahltabelle sichtbar ist, aktivieren Sie die Option *"Artikelbild"* unter *"Einstellungen / Sichtbare Felder in Tabellen"*.




Abbildung 15.4: Sichtbare Felder Artikel

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:42:36) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Handant: HFAKT

Hauptseite Artikel Drucken Abmelden

Artikel

Varianten

Nummer	Bezeichnung	GTIN-Nummer	Verfügbar	Listenpreis
100001	Sessel		Kein Lagerartikel	184.80 CHF
100002	Bücherregal aus Holz		135.00 Stück	114.40 CHF

Abbildung 15.5: Sichtbare Felder Artikel

Auch in der Detailansicht eines Artikels ist das "Artikelbild" verfügbar.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:43:13) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Handant: HFAKT

Hauptseite Artikel Sessel Drucken Abmelden

Artikel Sessel

Zu Favoriten hinzufügen

Artikel	Journal
<p>Artikelnummer: 100001</p> <p>Bezeichnung: Sessel</p> <p>Zusatz: Bezug: Leder</p> <p>Beschreibung: Zusammensetzung: 100% Leder Farbe: Rot stabiles Holzuntergestell aus Massivholz und Holzwerkstoffen Material Sitz: Weissenhofederung mit Dielenabdeckung. Das Sitzkissen ist mit Klettverband am Korpus befestigt und aus Vollschaum Füller: Nostalgiefülle, russbaum dunkel</p> <p>Artikelgruppe: Wohnzimmermöbel (110)</p> <p>Noncode</p> <p>GTIN-Nummer</p> <p>Gewicht: 0,00 kg</p> <p>Stückliste: Keine (K)</p> <p>Auslaufdatum</p> <p>Mengeneinheit: Stück</p> <p>Hersteller</p> <p>Herstellerartikelnummer</p> <p>Kostenstelle: Verkauf (Verkauf)</p> <p>Kostenträger</p> <p>Shopaktiv</p> <p>Leistungsartikel</p>	<p>Datum Bezeichnung Termin am Status</p> <p>Es sind keine Journaldaten zum Anzeigen vorhanden.</p> <p>Journal öffnen</p> <p>Neuen Eintrag anlegen</p>

Umsatzentwicklung der letzten 12 Monate Artikelhistorie

Abbildung 15.6: Sichtbare Felder Artikel

Das Bild, welches in MOBILE angezeigt wird, ist immer das erste Bild, welches auch bei der Bearbeitung eines Artikels im AUFTRAG angezeigt wird. In der Artikelmaske können Sie unter Einstellungen und "Zusatzfunktionen / Bilder" die Reihenfolge durch die Pfeiltasten beeinflussen.

Artikel

Sessel

184.80 CHF

Beschreibung: Sessel

Zusatz: ☒ Langzeit ☒ Dimensionen ☒ Bild

Maße Sessel: 80 x 90 x 100 cm (B x T x H)
Sofahöhe: 46 cm
Sofatiefe: 52 cm

Artikelgruppe: 110 Wohnzimmermöbel

Maßnahme: ☐ Wohnraummodell

GTIN:

Gewicht:

Stückliste Variante: Keine

Auslauf ab:

Preisengruppe: Stück

Preisengruppefaktor:

Hersteller:


Artikelnummer:

Beim Hersteller:

Kostenstelle: Verkauf

Kostenträger:

Shopaktiv: ☐ Leistungsartikel: ☐ Aktivierungsantrag: ☐

Bild: 

Artikel: 100001

Beschreibung: neu 3402501_860_720

Zusatz:

Datum: 08.11.2020

Export

56 Einträge sortiert: Artikelnummer angelegt: 04.11.2020 16:52:10, 6 bearbeitet: 22.02.2022 14:43:05, 9 Verfallbar

Abbildung 15.7: Sichtbare Felder Artikel

Wir empfehlen, kleine Bilder mit niedriger Auflösung zu verwenden, um eine hohe Performance zu gewährleisten.

25.2 Einstellungen für Belege und Belegerfassung

Für die Anzeige von Belegen, der Belegtablette oder die Belegerfassung können Sie weitere Einstellungen gesondert vornehmen.

Belege

Um die Anzeige von Belegen oder Belegtabellen zu konfigurieren, wählen Sie in den [persönlichen Einstellungen](#) den Menüpunkt *"Einstellungen für Belege"*. Sie können hier die Anzeige von Brutto- bzw. Nettobeträgen sowie Beschreibungen, Symbole oder Zusatzinformationen bei den Belegpositionen einstellen.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:44:34) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: HFAKT

Hauptseite Einstellungen Belege Drucken Abmelden

Einstellungen

Einstellungen für Belege

Belegliste

- ☒ Zeige Bruttobeträge
- ☒ Zeige Nettobeträge

Belegpositionen

- ☒ Beschreibungen bei Belegpositionen anzeigen
- ☒ Symbole bei Belegpositionen anzeigen
- ☒ Zusatzinformationen bei Belegpositionen anzeigen
- ☒ Gesamtpreis bei Belegpositionen anzeigen
- ☒ Einzelpreis bei Belegpositionen anzeigen
- ☒ Rabatt bei Belegpositionen anzeigen

Druckvorlage

- ☒ Lieferung und Lager anzeigen
- ☒ Preis anzeigen
- ☒ Gesamtpreis anzeigen

Änderungen speichern

Hauptseite Einstellungen Belege Drucken Abmelden

Abbildung 15.8: Belege Einstellungen

Belegerfassung

Um die Anzeige für die Belegerfassung zu konfigurieren, wählen Sie in den [persönlichen Einstellungen](#) den Menüpunkt *"Einstellungen zur Belegerfassung"*. Sie können hier u.a. die Anzeige des Roherlöses einstellen.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:45:26) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: HFAKT

Hauptseite Einstellungen Belegerfassung Drucken Abmelden

Einstellungen

Belegerfassung

Allgemeine Einstellungen

- ☒ Roherlös anzeigen
- ☒ Gesamtpreis anzeigen
- ☒ Nur Unterschrift ohne Beleg speichern
- ☒ Direkt im Auftrag anlegen
- ☒ Preisgruppe anzeigen

Belegpositionen

- ☒ Preis anzeigen
- ☒ Preisdetails anzeigen
- ☒ Rabatt1 anzeigen
- ☒ Rabatt2 anzeigen
- ☒ Zubehörartikel vorschlagen
- ☒ Extrafelder bearbeiten
- ☒ Mengenumrechnung aktivieren

Änderungen speichern

Hauptseite Einstellungen Belegerfassung Drucken Abmelden

Abbildung 15.9: Belege Einstellungen zur Belegerfassung

Preise ausblenden in Belegen

In MOBILE gibt es die Möglichkeit, Preise für Benutzer vollständig auszublenden. Es bestehen Einstellungen, um die Preise in der Belegerfassung und in der HTML Vorschau auszublenden. Benutzer, die nur mit Lieferscheinen arbeiten, können so nicht mehr die Preise der Artikel sehen, sollte dies aktiviert werden. Die Einstellungen können für bereits im SELECTLINE AUFTRAG erfasste Belege unter *"Einstellungen / Belege"* hinterlegt werden.

Abbildung 15.10: Belege Einstellungen Preisanzeige

Zusätzlich können Sie auch die Preisanzeige für die in MOBILE integrierte Belegerfassung unter *"Einstellungen / Belegerfassung"* konfigurieren.

Abbildung 15.11: Belege Einstellungen Preisanzeige

25.3 Favoriten

In SELECTLINE MOBILE können einzelne Stammdaten wie z.B. "Kunden", "Interessenten", "Lieferanten", "Artikel" oder "Mitarbeiter" als "Favoriten" markiert und so schneller gefunden werden.

Favoriten in SELECTLINE MOBILE sind nicht mit den "Favoriten Filtern" im SELECTLINE AUFTRAG zu wechseln, sondern sind vielmehr als eine Art Lesezeichen zu verstehen (ähnlich wie bei Internetbrowsern). Sie entsprechen den Markern aus dem SELECTLINE AUFTRAG, sind jedoch im Gegensatz zu diesen in ihrer Anzahl nicht begrenzt. Favoriten gelten für jeden Benutzer separat und können nur vom jeweiligen Benutzer selbst verwaltet werden.




Abbildung 15.12: Favoriten


Favoriten verwalten

Um Favoriten zu verwalten, wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt "Persönliche Einstellungen / Favoriten". Sie haben nun die Möglichkeit, Favoriten zu löschen oder Marker aus dem SELECTLINE AUFTRAG als Favoriten zu importieren. Über den Button "Alle Favoriten löschen" können alle SELECTLINE MOBILE Favoriten des Benutzers gelöscht werden.

Mit der Funktion "Marker aus dem Auftrag als Favoriten für SelectLine Mobile übernehmen" kann der Benutzer von ihm im AUFTRAG gesetzte Marker in SELECTLINE MOBILE importieren. Sie werden zu seinen schon existierenden Favoriten hinzugefügt. Eine automatische Synchronisation zwischen Markern des SELECTLINE AUFTRAG und Favoriten der SELECTLINE MOBILE findet nicht statt. Ebenso können Sie keine Favoriten aus SELECTLINE MOBILE in den SELECTLINE AUFTRAG exportieren.

Favoriten verwenden

Um einen Eintrag als Favorit zu markieren, wählen Sie den jeweiligen Eintrag aus und betätigen Sie in der Detail-Ansicht die Schaltfläche "Zu Favoriten hinzufügen".

Um Einträge mit Hilfe von Favoriten zu filtern, aktivieren Sie in der Übersicht der einzelnen Einträge in den [Filteroptionen](#) über der Tabelle die Option "Favoriten" oder wählen Sie links im Kopf der Tabelle das Favoriten-Symbol . Es werden Ihnen nun alle als Favoriten markierten Einträge angezeigt.

25.4 Sprache einstellen

Derzeit stehen die Sprachen "Deutsch", "Englisch", "Französisch" und "Italienisch" zur Verfügung. Um die Sprache einzustellen, wählen sie in den [persönlichen Einstellungen](#) den Menüpunkt "Sprache".




Abbildung 15.13: Sprache

Wählen Sie anschliessend die "gewünschte Sprache" aus. Die SELECTLINE MOBILE Webseiten werden für den jeweiligen Benutzer sofort in der gewählten Sprache angezeigt.

25.5 Passwort ändern

Benutzer mit der Berechtigung "persönliche Einstellungen vornehmen", können ihr eigenes Passwort in den [Persönlichen Einstellungen auf der Hauptseite](#) über den Menüpunkt "Persönliche Einstellungen / Passwortänderung" selbst ändern.




Abbildung 15.15: Passwort ändern

- Geben Sie bei Änderung des eigenen Passworts im Feld *"altes Passwort"* das aktuelle Passwort an. (Administratoren können das Passwort eines anderen Benutzers auch ohne Kenntnis des aktuellen Passwortes ändern)
- Geben Sie im Feld *"Neues Passwort"* das zukünftige Passwort ein und wiederholen Sie zur Sicherheit das neue Passwort im *"Feld Neues Passwort (Wiederholung)"*.
- Sichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf *"Passwort speichern"*.

25.6 Einstellungen zum E-Mailversand

Belege als PDF erzeugen und per E-Mail versenden

In SELECTLINE MOBILE können Sie jetzt sowohl Belege, die bereits im SELECTLINE AUFTRAG vorhanden sind, als auch Belege, die gerade in MOBILE erstellt wurden, als PDF mit einer Druckvorlage aus dem AUFTRAG ausgeben und per E-Mail versenden.

Folgende Schritte sind nötig, um den Belegversand zu aktivieren. Gehen Sie in MOBILE auf die Seite *"Einstellungen"* und klicken dort auf die Seite *"Einstellungen zum E-Mailversand"*.

Abbildung 15.16: Einstellungen E-Mail Versand

Auf der *"Seite für die E-Maileinstellungen"* aktivieren Sie den *"Belegversand per E-Mail"*. Im Anschluss wählen Sie ein Konto aus dem *"SelectLine Auftrag"* aus oder Sie geben die Daten für ein Postfach ein. Benötigt werden die *"E-Mailadresse"*, der *"Anzeigenname"*, die *"Adresse des SMTP Servers"*, das *"Protokoll"*, *"Benutzername"* und *"Passwort"*.

Nachdem Sie das Konto manuell konfiguriert haben, wird beim Speichern die Erreichbarkeit des Postfaches geprüft. In den Belegen können Sie über die Schaltfläche *"Beleg teilen"* die Druckvorlage auswählen und sich den Beleg als PDF anzeigen lassen oder dieses per E-Mail an Ihren Kunden versenden. Transferbelege haben jetzt im SELECTLINE AUFTRAG eine eigene Druckvorlage. Diese bearbeiten Sie über *"Schnittstellen / Mobile / Import"* und dort über die *"Drucken"* Schaltfläche.

26 Sonstige Einstellungen

In den [persönlichen Einstellungen](#) finden Sie unter *"Sonstige Einstellungen"* allgemeine Darstellungsoptionen für den ausgewählten Benutzer. So können Sie die Anzeige von leeren Feldern oder inaktiven Artikeln steuern.




Abbildung 15.17: Sichtbare Felder Sonstige Einstellungen

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren einer Option klicken Sie einfach auf die Schaltfläche der Einstellung. Aktivierte Einstellungen sind mit einem grünen Häkchen markiert, deaktivierte mit einem roten Kreuz. Klicken Sie zum Übernehmen der Änderungen auf die Schaltfläche

Änderungen speichern.

Inaktive Artikel

Artikel, die im Auftrag als *"inaktiv"* markiert sind, werden in SELECTLINE MOBILE in der Artikelübersicht normalerweise nicht angezeigt. Über die Option *"Zeige inaktive Artikel"* im Menü *"Sonstige Einstellungen"* können Sie diese Artikel für den ausgewählten Benutzer anzeigen oder verbergen.

Leere Felder

Felder für die im Auftrag kein Wert hinterlegt wurde, sind in SELECTLINE MOBILE normalerweise nicht sichtbar. Mit der Option *"Zeige leere Felder"* können Sie diese Felder für den ausgewählten Benutzer anzeigen lassen.

Dynamisches Laden in Listen

Über eine neue Option können Sie beeinflussen, wie Sie in Listen in SELECTLINE MOBILE scrollen möchten. Durch das dynamische Laden scrollen Sie immer in einem festen Bereich und Sie müssen nicht mehr auf *Mehr anzeigen* klicken, um weitere Datensätze zu sehen. Durch das Setzen der Option, merkt sich SELECTLINE MOBILE auch die letzte Position, auf der Sie sich in einer Liste befinden haben. Die neue Option finden Sie unter *"Persönliche Einstellungen / Sonstige Einstellungen"*. Die Option steht nicht für den Administrator zur Verfügung.

27 Administration

Der Zugriff auf den Administrationsbereich von SELECTLINE MOBILE ist nur dem *"Standard-Administrator"* und *"Benutzern"* mit *"Administratorrechten"* erlaubt. Hier können Sie Benutzer verwalten, Lizenzen eingeben bzw. ändern oder Systeminformationen zu SELECTLINE MOBILE einsehen. Sie erreichen den Administrationsbereich auf der Hauptseite über den Menüpunkt *"Administration"*.




Abbildung 16.1: Administrationsbereich

Standard-Administrator

Bei der Installation von SELECTLINE MOBILE wird ein Standardadministrator mit Benutzernamen *"Admin"* und Passwort *"admin\$001"* eingerichtet. Beim Anmelden als Standardadministrator erscheint nach dem Login die Meldung, dass Sie mit dem Standardpasswort eingeloggt sind. Sie werden aufgefordert, aus Sicherheitsgründen Ihr Passwort zu ändern und sich erneut anzumelden. Diese Vorgehensweise wird dringend empfohlen, da sonst die Möglichkeit eines unautorisierten Zugriffs auf Ihre SELECTLINE MOBILE Installation besteht.




Abbildung 16.2: Hauptseite Standard-Administrator mit Standardpasswort

Der *"Standardadministrator"* ist kein Arbeitskonto. Das bedeutet, er hat lediglich Zugang zur Administration, jedoch zu keinen anderen Programmfunktionen. Ihm können ausserdem keine weiteren Rechte gegeben werden. Ein normaler Benutzer kann dagegen alle anderen Rechte erhalten und für alle Funktionen freigeschaltet werden.

27.1 Lizenzen

Sie können unterschiedliche "*Lizenzen*" erwerben. Dabei ist die Anzahl der Benutzer, für die die Bereitstellung erfolgen soll, ausschlaggebend dafür, welche "*Lizenz*" erworben werden muss. Erwerben können Sie Standardlizenzen oder Mietlizenzen.




Abbildung 16.3: Lizenzen

Standardlizenz

Erwerben Sie eine "*Lizenz*" mit fünf Benutzern, so können Sie bis zu fünf Benutzer des Auftrags für SELECTLINE MOBILE freischalten. Eine Erweiterung auf mehr Benutzer ist durch Änderung der "*Lizenz*" jederzeit möglich.

Mietlizenz

Der Vertrag über eine Mietlizenz wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen. Auch hier können Sie entscheiden, für wie viele Benutzer die "*Lizenz*" gültig sein soll. Die Mietlizenz ist immer für einen Monat gültig. Zu Anfang eines jeden Monats wird geprüft, ob die "*Lizenz*" noch Ihre Gültigkeit besitzt. Ist die "*Lizenz*" ungültig, wird die Nutzung des Programms verweigert. Lediglich der Standardadministrator kann sich weiterhin einloggen.

Lizenz eingeben

Die Eingabe der "*Lizenz*" erfolgt über den Menüpunkt "*Administration / Lizenz*". Sie sehen zunächst Informationen über die aktuelle Lizenz. Über den Menüpunkt "*Neue Lizenz eingeben*" können sie Ihre Lizenz ändern bzw. aktualisieren.

27.2 Benutzerverwaltung

Für die Benutzung der WEBANWENDUNGEN sind mindestens ein AUFTRAGS-Benutzer und ein Benutzer für die jeweilige Anwendung erforderlich.

Die Anlage und Verwaltung eines AUFTRAGS-Benutzers erfolgt in der *"Rechteverwaltung"* des SELECTLINE AUFTRAGS. Die Einrichtung ist der Dokumentation des AUFTRAGS zu entnehmen. Ein AUFTRAGS-Benutzer darf für die Verknüpfung mit einem API-Benutzer ausschliesslich die WINDOWS- oder SQL-SERVER-Anmeldung verwenden (die Standardanmeldung wird nicht unterstützt). Achten Sie darauf, dass der Benutzer über ausreichende Rechte verfügt und der Zugriff auf die gewünschten Mandanten erlaubt ist.

Die Anlage und Verwaltung der Benutzer für die mobilen Anwendungen erfolgt in SELECTLINE MOBILE. Um die Benutzer zu verwalten, melden Sie sich entweder als Standard-Administrator oder als Benutzer mit Administratorrechten in SELECTLINE MOBILE an. Wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt *"Administration / Benutzerverwaltung"*.

Bei der Installation von SELECTLINE MOBILE wird ein Standardadministrator mit Benutzername *"Admin"* und Passwort *"admin\$001"* eingerichtet.




Abbildung 16.4: Benutzer anlegen

Benutzer für mobile Anwendung anlegen

Für die Benutzung der SELECTLINE Webanwendungen sind eigens dafür vorgesehene Benutzer anzulegen. Ein Benutzer kann nicht gleichzeitig ein MOBILE-Benutzer oder ein Web-Benutzer sein. Hintergrund für diese Trennung sind die verschiedenen Lizenzierungsmöglichkeiten, sowie die unter Umständen gegensätzlich zu vergebenen Rechte. Um einen Benutzer anlegen zu können, muss zuvor die notwendige Lizenz erfolgreich eingegeben worden sein.

Administration
Benutzerverwaltung

Typ	Freie Benutzer
API	unbegrenzt
BDE	unbegrenzt
MDE	unbegrenzt
Mobile	28
Shopware-Anbindung	30
Shopify-Anbindung	1

Benutzername	Name	Typ	Kürzel	Mitarbeiter	Mandant
Admin	Administrator	Mobile			
bde	Test	BDE	te		MFAKT
Dieter		Mobile	tf		MFAKT
mde	Test	MDE	te		MFAKT
mobile	Test	Mobile	te		MFAKT

Filter löschen

Abbildung 16.5: Benutzerverwaltung

- Melden Sie sich als Administrator auf der SELECTLINE MOBILE Webseite an und öffnen Sie die Administration.
- Auf der Seite Administration öffnen Sie nun die "Benutzerverwaltung"
- In der "Benutzerverwaltung" können Sie über den rechten Schalter bei dem jeweiligen Typ einen Benutzer anlegen.
- Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Die hier eingegebenen Daten werden später zur Anmeldung benötigt.
- Folgen Sie anschliessend der weiteren Einrichtung, weisen einen Benutzer des Auftrags zu und wählen den Mandanten aus, der mit dieser Anmeldung genutzt werden soll.
- Legen Sie so viele Benutzer an, wie Sie benötigen.

Abbildung 16.6: Benutzerverwaltung

- Geben Sie auf dieser Seite einen *"Benutzernamen"* und ein *"Passwort"* für den entsprechenden neuen Benutzer an. Wiederholen Sie zur Sicherheit das neue Passwort im Feld *"Neues Passwort (Wiederholung)"*.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button **Benutzer anlegen**. Sie gelangen zu einer Übersicht über verfügbare Benutzer aus dem SELECTLINE AUFTRAG.
- Wählen Sie nun einen Benutzer aus dem SELECTLINE AUFTRAG aus, der mit dem neuen SELECTLINE MOBILE-Benutzerkonto verknüpft werden soll.
- Anschliessend gelangen Sie zu einer Übersicht, in der Sie weitere Einstellungen für den Benutzer vornehmen können. (siehe Kapitel 27.2 *Benutzerverwaltung auf Seite 84*)

Benutzer bearbeiten

Um einen Benutzer zu bearbeiten, wählen Sie in der [Benutzerverwaltung](#) den jeweiligen Benutzer aus der Liste aus, den Sie bearbeiten möchten. Sie gelangen zur Administration für diesen Benutzer. Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

Abbildung 16.7: Benutzer bearbeiten

Benutzerrechte

Über den Menüpunkt *"Passwortänderung"* beim Bearbeiten eines Benutzers können Sie für den ausgewählten Benutzer ein neues Passwort festlegen.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 11:50:29) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Handtast: HFAKT

Hauptseite Einstellungen Passwortänderung Drucken Abmelden

Einstellungen
Passwortänderung

Altes Passwort:

Neues Passwort:

Neues Passwort (Wiederholung:):

Passwort speichern

Hauptseite Einstellungen Passwortänderung Drucken Abmelden

Abbildung 16.8: Passwort ändern

Geben Sie im Feld *"Neues Passwort"* das neue Passwort ein und wiederholen Sie zur Sicherheit das neue Passwort im Feld *"Neues Passwort (Wiederholung)"*. Sichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf *"Passwort speichern"*.

Benutzer aus dem Auftrag zuweisen

SELECTLINE MOBILE Benutzerkonten müssen mit einem Benutzer aus dem SELECTLINE AUFTRAG verknüpft werden. Sie erhalten dadurch Zugriff auf Daten, zu denen der verknüpfte Auftragsbenutzer imSELECTLINE AUFTRAG berechtigt ist.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 12:07:55) Benutzer: Admin Sprache: Deutsch-CH

Hauptseite Administration Benutzerverwaltung mobile Auftrag Drucken Abmelden

Administration für Test (mobile)
Benutzer des SelectLine Auftrags

Kürzel	Name
te	Test
tf	

Filter löschen

Hauptseite Administration Benutzerverwaltung mobile Auftrag Drucken Abmelden

Abbildung 16.9: Benutzer aus Auftrag

Wählen Sie beim Bearbeiten eines Benutzers über den Menüpunkt *"Benutzer aus dem Auftrag zuweisen"* einen Benutzer aus dem SELECTLINE AUFTRAG aus, der mit dem SELECTLINE MOBILE Benutzerkonto verknüpft werden soll.

Sollte die Liste der verfügbaren Auftrags-Benutzer leer sein, müssen Sie im Auftrag einen neuen Benutzer anlegen (siehe dazu Handbuch SELECTLINE AUFTRAG)

Mandantenauswahl

Als *Administrator* können Sie in SELECTLINE MOBILE jedem Benutzer einen Mandanten aus dem SELECTLINE AUFTRAG zuweisen, mit dem dieser Benutzer starten soll. Wählen Sie dazu in der Rechteverwaltung beim Bearbeiten eines Benutzers den Menüpunkt *"Mandantenauswahl"*.

Administration für Test (mobile)
Mandantenauswahl

Datenbank	Mandantendaten	Typ	Version
MFAKT	SL Muster GmbH Achselstrasse 15 (CH) 9016 St. Gallen	Testmandant	21.3.2 Build 1043568 (42600)
UFAKT	SL Muster GmbH Achselstrasse 15 (CH) 9016 St. Gallen	Testmandant	21.3.2 Build 1043568 (42600)
UFAKTF	Société de démonstration Boulevard de Pérolles 4 (CH) 1700 Fribourg	Testmandant	21.3.3 Build 459490 (42254)
UFAKTI	DemoLine SA Cantonale 21 (CH) 6900 Lugano	Testmandant	21.3.3 Build 459490 (42254)

Filter löschen

Abbildung 16.10: Mandantenauswahl

Ist kein *"Standard-Mandant"* festgelegt, wird der Benutzer nach dem ersten Login dazu aufgefordert, zu einem Mandanten zu wechseln. Verfügt der Benutzer nicht über das Recht, zu anderen Mandanten zu wechseln, kann der Benutzer sich nicht anmelden. Stellen Sie daher sicher, dass einem Benutzer entweder ein Standard-Mandant oder das Recht zum Wechsel des Mandanten zugewiesen wird.

Rechte zuweisen

Jeder Benutzer hat nur auf die Bereiche Zugriff, für die ihm in SELECTLINE MOBILE die nötigen Berechtigungen freigeschaltet wurden. Andere Bereiche kann er weder über das *Hauptmenü* noch durch Eingabe einer angepassten URL in der Adressleiste des Browsers erreichen. Diese Rechte können durch einen Administrator in der Benutzerverwaltung für jeden Benutzer festgelegt werden. Es gibt verschiedene Rechte, die für jeden Benutzer vergeben werden können. Berechtigungen, die in neuen SELECTLINE MOBILE Versionen hinzukommen sind, sind als Standardwert immer deaktiviert und müssen von einem Administrator erst aktiviert werden.

Um die Berechtigungen eines Benutzers zu verwalten, wählen Sie in der Benutzerverwaltung den Benutzer aus, dessen Rechte Sie anpassen wollen und wählen Sie anschliessend den Menüpunkt *"Rechte"*. Sie erhalten eine Übersicht aller Berechtigungen.




Abbildung 16.11: Rechte

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren einer Berechtigung klicken Sie einfach auf deren Schaltfläche. Aktivierte Einstellungen sind mit einem grünen Häkchen markiert, deaktivierte mit einem roten Kreuz. Klicken Sie zum Übernehmen der Änderungen auf die Schaltfläche **Änderungen speichern**.

Stammdaten

Administrator - Bei Aktivierung dieses Rechtes erhält der Benutzer Zugriff auf den Administrationsbereich von SELECTLINE MOBILE. Dadurch hat er auch automatisch Zugriff auf die Rechteverwaltung und kann Lizenzen verwalten sowie Systeminformationen einsehen.

Kunden anzeigen - Bei deaktivierter Option, werden dem Benutzer unter *"Adressen"* keine Kunden angezeigt. Ist diese Berechtigung aktiviert, kann der Benutzer, Kundentabellen und Kundendetails des aktuellen Mandanten ansehen. Bei Deaktivierung stehen dem Benutzer diese Daten nicht zur Verfügung.

Alle Kunden anzeigen - Ist das Feld deaktiviert, werden nur die Kunden angezeigt, die mit dem angemeldeten Benutzer in Verbindung stehen. Bei gesetztem Häkchen werden alle Kunden des aktuellen Mandanten angezeigt.

Neuen Kunden anlegen - Ist das Feld aktiviert, haben Sie das Recht neue Kunden anzulegen.

Interessenten anzeigen - Der Benutzer hat die Möglichkeit sich die Interessententabelle und die Details zu den Interessenten anzusehen. Bei Deaktivierung stehen dem Benutzer diese Daten nicht zur Verfügung.

Alle Interessenten anzeigen - Ist das Feld deaktiviert, werden nur die Interessenten angezeigt, die mit dem angemeldeten Mitarbeiter in Verbindung stehen. Bei gesetztem Häkchen werden alle Interessenten angezeigt.

Neuen Interessenten anlegen - Ist das Feld aktiviert, haben Sie das Recht neue Interessenten anzulegen.

Lieferanten anzeigen - Der Benutzer hat die Möglichkeit, sich die Lieferantentabelle und die Details zu den Lieferanten anzusehen. Bei Deaktivierung stehen dem Benutzer diese Daten nicht zur Verfügung.

Alle Lieferanten anzeigen - Ist das Feld deaktiviert, werden nur die Lieferanten angezeigt, die mit dem angemeldeten Mitarbeiter in Verbindung stehen. Bei gesetztem Häkchen werden alle Lieferanten angezeigt.

Neuen Lieferanten anlegen - Ist das Feld aktiviert, haben Sie das Recht neue Lieferanten anzulegen.

Freie Adressen anzeigen - Mit dieser Berechtigung kann sich der Benutzer die freien Adressen ansehen. Ist diese Berechtigung deaktiviert, stehen diese Daten nicht zur Verfügung.

Neue Freie Adresse anlegen - Ist das Feld aktiviert, haben Sie das Recht neue Freie Adressen anzulegen.

Neue Kontaktadressen anlegen - Ist das Feld aktiviert, haben Sie das Recht neue Kontaktadressen anzulegen.

Adressen bearbeiten - Ist das Feld aktiviert, haben Sie das Recht Adressen zu bearbeiten.

Mitarbeiter anzeigen - Bei Aktivierung dieses Feldes werden die einzelnen Mitarbeiter angezeigt, die für den jeweiligen Mandanten tätig sind.

Alle Mitarbeiter anzeigen - Ist das Feld aktiviert, werden alle Mitarbeiter angezeigt.

Artikel anzeigen - Der Benutzer kann sich die Stammdaten der Artikel ansehen. Bei Deaktivierung stehen dem Benutzer diese Daten nicht zur Verfügung.

.....anlegen - Bei Aktivierung dieser Felder hat der Benutzer die Möglichkeit die entsprechenden Positionen anzulegen.

Belege

Belege anzeigen - Bei der Aktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer die Möglichkeit sich alle Belege entsprechend ihrer Art in dem Mandanten aufzurufen.

Mobil erzeugte Belege anzeigen - Diese Berechtigung ermöglicht den Benutzer, sich auch Belege anzeigen zu lassen, die über SELECTLINE MOBILE erstellt wurden.

Alle mobil erzeugten Belege anzeigen - Ist diese Option deaktiviert, werden dem Benutzer nur die Belege angezeigt, die von ihm selbst über SELECTLINE MOBILE erstellt wurden.

Neue Belege erstellen - Bei der Aktivierung dieses Rechtes können Benutzer neue Belege über SELECTLINE MOBILE erstellen.

RMA-Vorgänge anzeigen - Bei der Aktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer die Möglichkeit sich alle Belege aus RMA-Vorgängen aufzurufen.

Neue Leistungen anlegen - Bei Aktivierung dieses Feldes hat der Benutzer die Möglichkeit die entsprechenden Positionen anzulegen bzw. zu erstellen.

Leistungen anzeigen - Bei der Aktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer die Möglichkeit sich alle Belege entsprechend ihrer Art in dem Mandanten aufzurufen.

Projekte anzeigen - Bei der Aktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer die Möglichkeit sich alle Belege entsprechend ihrer Art in dem Mandanten aufzurufen.

Feldrechte

Kalkulationspreise anzeigen - Der Benutzer kann sich die Kalkulationspreise ansehen. Bei Deaktivierung stehen dem Benutzer diese Daten nicht zur Verfügung

Roherlöse anzeigen - Der Benutzer kann sich die Roherlöse ansehen. Bei Deaktivierung stehen dem Benutzer diese Daten nicht zur Verfügung.

Sonstige

Offene Posten anzeigen - Bei der Aktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer die Möglichkeit sich alle offenen Posten des Mandanten aufzurufen.

Journal anzeigen - Bei der Aktivierung dieses Rechtes können Benutzer Journaleinträge einsehen.

Journal bearbeiten - Bei der Aktivierung dieses Rechtes können Benutzer Journaleinträge bearbeiten.

Auswertung

Dashboard anzeigen - Bei Aktivierung des Rechtes "*Dashboard*" hat der Benutzer das Recht diese einzusehen.

Chefübersicht anzeigen - Bei Aktivierung des Rechtes "*Chefübersicht*" hat der Benutzer das Recht diese einzusehen. Der Button Chefübersicht wird bei Deaktivierung ausgeblendet.


Administration

Administrator - Bei Aktivierung dieses Rechtes kann der Benutzer Administratorrechte wahrnehmen.

Persönliche Einstellungen vornehmen - Bei Deaktivierung dieses Rechtes hat der Benutzer keine Möglichkeit, persönliche Einstellungen vorzunehmen. Der Menüpunkt "*Persönliche Einstellungen*" wird bei Deaktivierung nicht angezeigt.

Passwort ändern - Bei Aktivierung dieses Rechtes kann der Benutzer Passwortänderungen vornehmen.

Mandantenwechsel erlauben - Ist dieses Recht deaktiviert, so ist es dem Benutzer nur möglich, in dem vom Administrator voreingestellten Mandanten zu arbeiten. Der Menüpunkt "*Mandantenwechsel*" wird bei Deaktivierung ausgeblendet. Bei Aktivierung kann der Benutzer nur zu den Mandanten wechseln, zu denen er auch in der SELECTLINE AUFTRAG die dazu nötigen Rechte hat. Die Mandantenliste wird zwischengespeichert. Sie kann vom Benutzer über eine entsprechende Funktion aktualisiert werden.

Nach Bearbeitung dieser Positionen bitte mit  abschliessen.

Rechte von einem anderen Benutzer übernehmen

Zur Arbeitserleichterung können Sie die Rechte eines Benutzers, von einem anderen bereits bestehenden Benutzer übernehmen. Wählen Sie dazu beim Bearbeiten eines Benutzers den Menüpunkt "*Rechte von einem anderen Benutzer übernehmen*". Sie gelangen zu einer Übersicht über alle SELECTLINE MOBILE Benutzer von denen Rechte übernommen werden können. Wählen Sie hier aus der Liste den Benutzer aus, dessen Rechte Sie übernehmen möchten.




Abbildung 16.12: Rechte übernehmen

Einstellungen (Benutzerspezifische)

Über den Menüpunkt *"Einstellungen"* beim Bearbeiten eines Benutzers können Sie für jeden Benutzer [persönliche Einstellungen](#) wie z.B. die Sichtbarkeit verschiedener Felder oder die verwendete Sprache vornehmen. Benutzer mit der Berechtigung *"Persönliche Einstellungen vornehmen"* können diese *Einstellungen* über einen gesonderten Menüpunkt auf der Hauptseite selbst vornehmen.

Einstellungen von einem anderen Benutzer übernehmen

Zur Arbeitserleichterung können Sie die *Einstellungen* eines Benutzers, von einem anderen bereits bestehenden Benutzer übernehmen.




Abbildung 16.13: Einstellungen übernehmen

Wählen Sie dazu beim Bearbeiten eines Benutzers die Funktion *"Einstellungen von einem anderen Benutzer übernehmen"*. Sie gelangen zu einer Übersicht über alle SELECTLINE MOBILE Benutzer, von denen Einstellungen übernommen werden können. Wählen Sie hier aus der Liste den Benutzer aus, dessen Einstellungen Sie übernehmen möchten.

Benutzer abmelden

Hier melden Sie die einzelnen Benutzer ab.




Abbildung 16.14: Benutzer abmelden

Benutzer löschen




Abbildung 16.15: Benutzer löschen

Wenn Sie einen Benutzer in SELECTLINE MOBILE entfernen möchten, wird nur der in SELECTLINE MOBILE angelegte Benutzer gelöscht. Der verknüpfte Benutzer aus dem SELECTLINE AUFTRAG bleibt dabei bestehen.

Um einen Benutzer zu löschen, wählen Sie den Benutzer aus, den Sie löschen möchten. Wählen Sie anschliessend die Funktion *"Benutzer löschen"*. Zur Sicherheit erscheint eine Frage, ob dieser Benutzer wirklich gelöscht werden soll. Bestätigen Sie Ihren Löschvorgang erneut mit *"Benutzer löschen"*. Der Benutzer wird nun aus SELECTLINE MOBILE entfernt.

27.3 Systeminformationen einsehen

Über den Menüpunkt *"Administration / Information"* erhalten Sie detaillierte Informationen über SELECTLINE MOBILE und den verwendeten SQL-Server.

Es werden Ihnen hier die laut Lizenz erlaubte maximale Anzahl von Benutzern, die Anzahl der noch freien Benutzer, der SQL-Server und der SQL-Benutzer angezeigt. Ausserdem erhalten Sie eine Übersicht über die Grösse der angelegten Tabellen für Stammdaten oder Belege.




Abbildung 16.16: Systeminformationen

27.4 Service-Zugriffsstatistik

Über den Menüpunkt *"Administration / Service-Zugriffstatistik"* erhalten Sie detaillierte Informationen über SELECTLINE MOBILE und die diversen Zugriffe nach

- Jahre - Monate -Woche - Tag
- Sammel - Lizenz - Lieferant - usw.
- SELECTLINE MOBILE - SELECTLINE API

Es werden hier der Zeitraum und die Anzahl der Zugriffe angezeigt.




Abbildung 16.17: Service-Zugriffstatistik

28 Mandant wechseln

"Mandanten" mit der Berechtigung *"Mandantenwechsel erlauben"*, können jederzeit auf der Hauptseite über den Menüpunkt *"Mandant wechseln"* zu allen ihnen erlaubten Mandanten wechseln.

Wurde für den Benutzer noch kein *"Mandant"* festgelegt, wird er nach dem ersten Login dazu aufgefordert, zu einem *"Mandanten"* zu wechseln.

SelectLine Mobile (Version: 23.3.2 Build 1043569 - Seite erstellt: 03.04.2024 12:15:46) Benutzer: mobile Sprache: Deutsch-CH Mandant: MFAKT

Hauptseite Mandantenwechsel Drucken Abmelden

Mandantenwechsel

Datenbank	Mandantendaten	Typ	Version
MFAKT	SL Muster GmbH Achslenstrasse 15 (CH) 9016 St. Gallen	Testmandant	23.3.2 Build 1043568 (42600)
UFAKT	SL Muster GmbH Achslenstrasse 15 (CH) 9016 St. Gallen	Testmandant	23.3.2 Build 1043568 (42600)
UFAKTF	Société de démonstration Boulevard de Pérolles 4 (CH) 1700 Fribourg	Testmandant	21.3.3 Build 459490 (42254)
UFAKTI	DemoLine SA Cantonale 21 (CH) 6900 Lugano	Testmandant	21.3.3 Build 459490 (42254)

Filter löschen

Hauptseite Mandantenwechsel Drucken Abmelden

Abbildung 16.18: Mandantenwechsel

29 Dashboard-Verwaltung

In SELECTLINE MOBILE können verschiedene *"Dashboards"* angezeigt werden. Bereits erstellte Dashboards finden Sie im Menüpunkt *"Dashboardverwaltung"*.




Abbildung 16.19: Dashboard-Verwaltung

Im jeweiligen Reiter geben Sie an, wo das *"Dashboard"* auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Über den Menüpunkt **Neues Widget erstellen** erstellen Sie neue Widgets nach Ihren Vorgaben.

30 Zusätzliche Hinweise

30.1 Erreichbarkeit von SELECTLINE MOBILE im Internet

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass unsere Vertriebspartner oder IT-Verantwortlichen für die Konfiguration des IIS-Servers und die weiteren erforderlichen Schritte zuständig sind. Wir empfehlen Ihnen sich rechtzeitig die erforderlichen Daten für Ports, Domänen usw. zu beschaffen.

Wichtig ist: Der Computer auf dem SELECTLINE MOBILE installiert wurde, muss im Internet erreichbar sein (wie z.B. ein Exchange-Server)

Hierzu sind folgende Punkte zu beachten:

- Es wird eine fixe IP vom Internetprovider benötigt oder die Erreichbarkeit muss mit dyndns gewährleistet werden.
- Internetinformationsdienst (IIS) ist erforderlich. Falls dieser noch nicht installiert ist, wird er bei der Installation von SELECTLINE MOBILE mit installiert.
- Der Computer, auf dem SELECTLINE MOBILE installiert ist, muss im Internet erreichbar sein! Dazu muss Ihr Netzwerk/Router/Firewall entsprechend konfiguriert werden. Es werden die Standard-Ports verwendet: Port 443 für SSL / Port 80 ohne SSL. Diese Ports können im SELECTLINE MOBILE-Manager auch individuell konfiguriert werden. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Netzwerkadministrator.

Passwörter speichern auf dem iPhone

Der Safari-Browser verfügt über eine Funktion zum Speichern von Passwörtern. Diese ist allerdings als Standardwert ausgeschaltet. Um die Funktion zu aktivieren, schalten Sie im Browser unter "*Einstellungen / Safari / Automatisch Ausfüllen*" die Einstellung "*Namen & Kennwörter*" ein.

HomeScreen-App einrichten

Android

Um eine App auf den Homescreen zu verschieben, wählen Sie im Drawer das Icon der App aus und halten Sie es dabei gedrückt. Es wird Ihnen der Homescreen angezeigt auf dem Sie das Icon nun durch ziehen auf dem Homescreen platzieren können.

iOS

Rufen Sie über Safari eine Webseite auf und wählen Sie dann den "*Weiterleiten-Pfeil*". Wählen Sie anschliessend den Menü Punkt "*Zum Homebildschirm*" aus.

31 SelectLine API

Die SELECTLINE API (Application Programm Interface) bietet Ihnen die Möglichkeit, über einen einfachen HTTP REST-Service über das Internet, auf Ihren AUFTRAG zu zugreifen.

Generelle Informationen

Die "Toolbox" wurde um die "Schnittstelle API" ergänzt, die mit SELECTLINE MOBILE eingesetzt werden kann.

API ist die Abkürzung für "Application Programming Interface" und erlaubt mittels einem REST-Service (Representation State Transfer) den Zugriff auf SELECTLINE-AUFTRAG hauptsächlich von webbasierenden Lösungen aus. Der [Unterschied zur COM-Schnittstelle](#) liegt darin, dass diese für Desktop- und API für Web-Anwendungen konzeptioniert ist. Dazu stehen verschiedene Operationen zur Auswahl. Weitere Informationen können der gesonderten Dokumentation SELECTLINE API KURZINFO und der Online-Hilfe entnommen werden.

Details sowie eine vollständige Dokumentation zu den einzelnen Funktionen und Routen entnehmen Sie bitte der API-Hilfe, die mit der jeweiligen Installation zugehörig zur Version installiert wird, oder unserer Demo. Der Link / Aufruf der Hilfe ist nach erfolgter Einrichtung im SELECTLINE MOBILE Manager auf der Seite "Webseite" zu finden.

 Beachten Sie auch die API Update-Hilfe auf der API-Seite unserer Homepage.

Stabilitätsverbesserungen

Das Startverhalten und die Stabilität der API, insbesondere in Bezug auf die Backendprozesse, wurden optimiert und Fehler korrigiert. Sollten Sie Probleme mit der Verfügbarkeit des Backendmanagers haben, empfehlen wir Ihnen nach einem Update auf diese Version die Funktion "Datenbank einrichten" im MOBILE MANAGER auf der Seite "Datenbank" erneut auszuführen.

Englische Hilfe

Die "API Hilfe" steht Ihnen nun auch in englischer Sprache zur Verfügung. Die Sprachauswahl ist am oberen rechten Rand der API-Hilfeseite zu finden. Die Übersetzung ist weitestgehend erfolgt.

API-Installation

Voraussetzung und Freischaltung

Um API anwenden zu können, ist folgendes vorausgesetzt:

- SELECTLINE-AUFTRAG ab Skalierung Standard
- SELECTLINE.MOBILE MANAGER (keine SELECTLINE MOBILE-Lizenz nötig)
- Toolbox

SELECT LINE MOBILE wird wegen den entsprechenden Webservices benötigt, zumal die Freischaltung auch darüber erfolgen muss:

Konfiguration Internetinformationsdienste

Die Webseite ist eingerichtet.

☒ SL.Mobile einrichten

☒ SelectLine API einrichten

☒ SL.MDE einrichten

☒ SelectLine BDE einrichten

☐ Individuelle Konfiguration Weitere Informationen

Mobile **API** **MDE** **BDE**

Ordner:

HTTPS-Port: Automatisch bestimmen

Zertifikat: Neu

Seite konfigurieren Seite einrichten und speichern

Abbildung 17.1: Konfiguration

API Webseite

Wenn alle vorhergehenden Tests erfolgreich waren, können Sie im Bereich "Webseite" über den Button "Im Browser aufrufen" die gewünschten "Webseiten" öffnen.

<https://localhost:443/slmobileApi/help>

Testen Im Browser öffnen

Abbildung 17.2: API Hilfe

API Funktionen

Die API erreichen Sie auf der Startseite unter [API Funktionen »](#). Die genaue Beschreibung der "API-Funktionen" entnehmen Sie bitte der API-Hilfe unter den einzelnen Funktionen.




Abbildung 17.3: Teilauszug API-Funktionen

Projektzuordnung

Die Zuordnung eines Beleges zu einem Projekt kann auch mit der Projektnummer (z.B. "P002") erfolgen. Für das Entfernen einer Projektzuordnung wurde eine eigene Route zur Verfügung gestellt. Die Validierung dieser Routen auf Belegkopf-Ebene wurden um die bereits aus dem SELECTLINE AUFTRAG bekannten Prüfungen beim "Hinzufügen / Entfernen der Zuordnung" erweitert.

Route zum Erzeugen eines Beleg-PDFs

Über die neue Route "*Documents/{documentKey}/PrintPdf*" kann unter Angabe der Druckvorlage ein PDF-Dokument erstellt und zurückgegeben werden. Ohne Folgeformulare.

Routen für Artikelbilder

Es gibt drei Routen unter *"Articles"* mit denen es möglich ist, die Bilder zu einem Artikel und deren Metadaten abzufragen. Bei der Abfrage eines Bildes kann unter Angabe von gewünschter Höhe und / oder Breite bereits eine serverseitige Skalierung vorgenommen werden, um die zu übertragene Datenmenge zu reduzieren. Bei der Skalierung wird das Seitenverhältnis eines Bildes immer beibehalten und das Bild entsprechend der angegebenen Werte eingepasst.

Route zum Anlegen eines Journals an einem Beleg

Zum Anlegen eines Journals an einem Beleg wird eine neue vereinfachte Route angeboten „POST /Documents/{documentKey}/Journals“. Die alte Route „POST /Journals“ ist mit dieser Version als veraltet gekennzeichnet worden und wird mit der Version 23.2 entfernt.

Fertigungsauftrag per Fertigungsliste anlegen

Die Route zum Anlegen von *"Fertigungsaufträgen"* *POST /ProductionOrders* wurde um die optionale Angabe einer Fertigungslistennummer „ProductionListIdentifier“ und einer Liste der Ergebnisartikel „ManufactureArticles“ mit der Bedarfsmenge erweitert. So können Sie nun Fertigungsaufträge per Standard-Fertigungsliste aus dem Artikelstamm oder per gewünschter Fertigungslistennummer anlegen. Die Bedarfsmengen können nun für mehrere Ergebnisartikel erfasst werden.

Verkaufs- und Einkaufspreis abfragen

Es gibt zwei neue API-Routen, mit der die Verkaufspreise und Einkaufspreise eines Artikels für einen Kunden bzw. Lieferanten abgefragt werden können.

Kunden Verkaufspreise: GET
/Articles/{articleNumber}/Sales/Prices/{customerNumber}

Lieferanten Einkaufspreise: GET
/Articles/{articleNumber}/Purchasing/Prices/{supplierNumber}

Die Ermittlung der Preise berücksichtigt die Mandanteneinstellungen zur Preisfindung der Belege und spiegelt somit die Konstellationen wieder, die beim Erfassen einer Belegposition auch berücksichtigt werden. Die Preise werden immer in der Mandantenwährung ermittelt. Optional kann ein Datum angegeben werden, zu welchem der Preis ermittelt werden soll und festgelegt werden, ob nur Nettopreise zurückgegeben werden sollen. Mengenstaffeln werden abgebildet, indem unter dem Wert „Quatity“ angegeben wird, ab welcher Menge der Preis gilt. Im Wert „OriginKindFlag“ wird die Herkunft des Preises (z.B. 1 – Aktionspreis) mitgeteilt.

Journalen von Artikeln und Geschäftspartner abfragen

Für das Abfragen von Journalen stehen Ihnen nun folgende neue Routen zur Verfügung:

- Artikel: GET /Articles/{articleNumber}/Journals Artikel: GET /Articles/{articleNumber}/Journals
- Kunden: GET /Customers/{customerNumber}/Journals
- Lieferanten: GET /Suppliers/{supplierNumber}/Journals
- Interessenten: GET /Prospects/{prospectNumber}/Journals
- Mitarbeiter: GET /Employees/{employeeNumber}/Journals

Manuelle Lagerung mit einer Belegnummer

Die Route zur Anlage einer manuellen Lagerung "*POST / ManualStorages*" wurde um die Angabe der Belegnummer erweitert, sodass Sie nun im Element „Number“ eine selbstdefinierte Belegnummer übermitteln können.

JOURNAL ROUTEN FÜR MANUELLE LAGERUNG

Für das Abrufen und Erstellen von Journalen an manuellen Lagerungen wurden zwei neue Routen unter "ManualStorage" bereitgestellt.

31.1 Anwendungen auf Basis der SelectLine API

SELECTLINE MDE, sowie SELECTLINE BDE basieren auf der SELECTLINE API. Für diese, sowie für selbst programmierte API Anwendungen sind folgende Informationen zur Dokumentation und zur Konfiguration von Standardwerten wichtig.

Dokumentation und Testumgebung

Mit der Einrichtung der SELECTLINE API wird auch eine zur installierten Version gehörende Hilfe bereitgestellt. Diese ist bei gesetzten Standardeinstellungen erreichbar über ***https://x.x.x.x/slmobileApi/help***. Wurde ein anderer Ordner für die Webseite eingerichtet, ist der Pfad entsprechend anzupassen. Ein direkter Aufruf ist auch über den MOBILE MANAGER möglich.

Test- und Dokumentationsumgebung – Swagger - Über die Hilfe ist auch die Test- und Dokumentationsumgebung – Swagger erreichbar. Neben einer ausführlichen Dokumentation der API, können hier auch direkt die Funktionalitäten der API getestet werden.

Konfiguration von Standardwerten

Im Datenverzeichnis der Auftragsinstallation befindet sich eine Konfigurationsdatei (api_standardwerte_vorgabe.json). Diese Vorlage stellt die Standardwerte für Aktionen vor, die im normalen Betrieb einen Abfragedialog oder den Lagerdialog öffnen würden. Änderungen an dieser Datei werden ignoriert.

Um diese Vorgaben zu beeinflussen, kann eine Kopie dieser Datei mit dem Namen *api_standardwerte.json* angelegt werden, in der die gewünschten Optionen im JSON-Format hinterlegt werden können. Die verfügbaren Werte sind auf der Hilfe-Seite der SELECTLINE API aufgeschlüsselt und beschrieben.

Konfiguration der Selectline API

Im Installationsverzeichnis der MOBILEN ANWENDUNGEN befindet sich in dem Ordner *"Webapi"* eine Konfigurationsdatei (*Web.config*). Diese Datei enthält unter anderem Optionen zur Konfiguration der SELECTLINE API.

Authentifizierung

Eine dieser Optionen gibt an, wie lange der Login und die zur Verfügung stehende LoginId ihre Gültigkeit behält. Der Standard dieser Option beträgt 14 Tage. Der Wert und die Option sind in der Datei unter dem Schlüssel „LoginIdValidityPeriod“ zu finden.

Kommunikation mit der SELECTLINE.API.BACKEND.exe

Eine weitere Option ist unter dem Schlüssel *"MillisecondsDelayOfCancellation"* zu finden. Diese Option gibt an, wie lange auf eine Antwort das SELECTLINE.API.BACKEND gewartet werden soll. Es wird empfohlen, den Wert dieser Option nur zu konfigurieren, sofern viele Anfragen parallel ausgeführt werden sollen.

31.2 API Grundlagen / Einführung

Installation

Die Details zur Installation finden Sie unter [API](#).

Grundlegende Funktionen der REST-API und zum Login in die SELECTLINE API.

Wie benutzt man die API?

Um Daten über die API zu Lesen oder zu Schreiben muss ein Http-Aufruf in einer bestimmten Form erfolgen. Die API folgt dabei den Konventionen eines REST-Dienstes, bei dem die verschiedenen Dienstangebote über entsprechende Urls und Http-Verben bereit gestellt werden. Jede Information hat eine eindeutige Url. Zum Lesen der Information muss das GET Http-Verb verwendet werden. Für das Schreiben wird entweder das POST Http-Verb (Information anlegen) oder das PUT Http-Verb (Information ändern) verwendet.

Das Format, in dem Informationen erhalten oder übermitteln werden, kann gewählt werden. Aktuell sind die Formate JSON und XML möglich. Das Antwortformat wird über den Header wie folgt übermittelt:

JSON:

ACCEPT: application/json

XML:

ACCEPT: application/xml

Wenn Daten übermittelt werden, muss auch dieses Format wie folgt definiert werden:

JSON:

CONTENT-TYPE: application/json

XML:

CONTENT-TYPE: application/xml

Viele Funktionen benötigen eine Authentifizierung, welche durch einen Login erfolgen muss. Die LoginId, welche man durch den Login erhält, muss im Header eines Aufrufs immer mitgegeben werden.

Authorization: LoginId 12345-12345-12345-12345-12345

Login

Um sich bei der API anzumelden, muss ein Http-Aufruf mit dem Http-Verb POST erfolgen. Der Benutzername und das Passwort werden im Body dieses Aufrufs übertragen. Das Format der Daten muss im Header angegeben werden

Url:

POST http://localhost/Login

Header:

CONTENT-TYPE: application/json

Body:

```
{ "username":"[UserName]", "password":"[Password]" }
```

Bei richtigem Benutzernamen und Passwort erhalten Sie als Antwort die LoginId (Access-Token).
{ "AccessToken":"ec2fbd7c-a184-4849-ba9f-1a35782383a9", "TokenType":"LoginId" }

Informationen lesen

Um einen Kunden abzurufen muss eine GET Http-Anfrage gesendet werden. In der Url muss die Kundennummer angegeben werden. Das Abrufen von Kunden erfordert eine Authentifizierung, daher muss im Header die LoginId angegeben werden.

Url:

GET http://localhost/Customers/12345

Header:

AUTHORIZATION: LoginId 12345-12345-12345-12345-12345

ACCEPT: application/xml

Informationen anlegen

Wenn ein Kunde erstellt werden soll, müssen die Daten des Kunden per POST an die entsprechende URL übertragen werden. Das Format und die Authentifizierung müssen im Header angegeben werden. Die Eigenschaften eines Kunden, die nicht übertragen werden sollen, werden von der API mit Vorgabewerten gefüllt. Die Eigenschaften, die als NurLesbar (ReadOnly) markiert sind, können nicht geschrieben werden.

Url:

POST <http://localhost/Customers>

Header:

AUTHORIZATION: LoginId 12345-12345-12345-12345-12345

CONTENT-TYPE: application/json

Body:

```
{"FirstName":"John", "LastName":"Doe" }
```

Informationen ändern

Um einen Kunden zu ändern, muss eine PUT Http-Anfrage an die entsprechende URL unter Angabe der Kundennummer gesendet werden. Das Format und die Authentifizierung müssen im Header angegeben werden. Die Eigenschaften eines Kunden, die Sie nicht übertragen, werden auch nicht geändert. Die Eigenschaften, die als NurLesbar (ReadOnly) markiert sind, können nicht geändert werden.

Url:

PUT <http://localhost/Customers/12345>

Header:

AUTHORIZATION: LoginId 12345-12345-12345-12345-12345

CONTENT-TYPE: application/json

Body:

```
{"LastName":"Smith" }
```

Swagger

"Swagger" bietet vorgenerierten Code zum Zugriff auf die SELECTLINE API in diversen Programmiersprachen. Zusätzlich kann man eigene Anfragen direkt gegen die Installation der SELECTLINE API testen.

Was ist Swagger?

Swagger-Dokumentation und Testumgebung

Swagger-API-Download (Swagger ist Open Source Software und unter der Apache License Version 2.0 lizenziert)

Codegenerierung mit Swagger-Codegen

Zum Ausführen der Codegenerierung werden folgende Programme benötigt:

- Java JRE
- Swagger-CodeGen

Hinweis: auf der Internetseite den grossen Download-Button drücken.

Auf der Hilfe-Seite von SELECTLINE API ist die Swagger-API-Beschreibungsdatei herunterzuladen.

In der Kommandozeile (Windows) kann zur Erzeugung von C#-Proxyklassen inklusive Demoprogramme und Tests folgender Befehl abgesetzt werden:

```
java -jar swagger-codegen-cli-2.2.1.jar generate -i SelectLine.API.json -l csharp -o c#
```

Weitere unterstützte Programmiersprachen und Bibliotheken sind u.a.: CsharpDotNet2, aspnet5, android, objc, dynamic-html, html, html2, php, cpprest, java, javascript, typescript, typescript-angular, typescript-angular2, ...

Code-Beispiele

Beispiele zur Nutzung der SELECTLINE API in C#/WPF, PowerShell, JavaScript und PHP.

Join GitHub today
GitHub is home to over 50 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together.

Sign up

Branch: master

Go to file Code

Steve Steglitz committed 3141969 10 days ago 42 commits 2 branches 0 tags

File	Commit Message	Time Ago
Angular-Demo	[123384] Dependencies aktualisiert -> GitHub Alert	2 months ago
Console-Demo	Update README.md	7 months ago
HTML-JavaScript-Demo	Update login.js	7 months ago
PHP-Demo	Update README.md	7 months ago
Postman Collection	Postman Collection für 20.2 aktualisiert	10 days ago
Powershell-Demo	Update README.md	7 months ago
WPF-Demo	Update README.md	7 months ago
LICENSE	Initial commit	10 months ago
README.md	Versionsinfo auf 20.1.0 gesetzt	2 months ago
sllogo.png	README	9 months ago

README.md

SelectLine SOFTWARE

Beispielprojekte für die SelectLine API

Der hier veröffentlichte Code zeigt die Nutzung der **SelectLine API** in verschiedenen Programmiersprachen. Für alle Funktionen bietet die "SelectLine API" eine Hilfe. Siehe <https://demo.slmobile.de/demoApi/help>

About
No description, website, or topics provided.

Readme

Apache-2.0 License

Releases
No releases published

Contributors 4

- SFasel SFasel
- jprause1234 jprause1234
- konrad79 konrad79
- SelectLine SelectLine

Languages

Language	Percentage
C#	34.1%
TypeScript	20.4%
JavaScript	19.3%
HTML	17.6%
PHP	3.7%
CSS	3.4%
PowerShell	1.5%

Code-Beispiele




Abbildung 17.4: Code-Beispiele

31.3 Informationen diverse




Abbildung 17.5: API Hilfe

Lagerinformationen für Belegpositionen

Die SELECTLINE API wurde um die Funktionalität zum Abrufen von Lagerinformationen zu Belegpositionen ergänzt. Über die Route „/Documents/{documentKey}/Positions/Store“ können die Lagerinformationen zu einer bestimmten Belegposition abgerufen werden. Zurückgegeben werden die Lageraktion, die Mengen, die Kennung der Belegposition, die die Lageraktion durchgeführt hat und die Informationen zu Serien-, Chargennummer und das Verfallsdatum.

Hinweis zur Benutzung von Journalen per API

Die API HILFE für die Journale ist aktuell nicht aussagekräftig genug. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Aktuell können nur Journalanhänge in der Datenbank angelegt bzw. daraus ausgelesen werden.
- Das Anlegen von Journalen ist aktuell ausschliesslich für Belege möglich. "LinkType": "document" muss daher zwingend angegeben werden.
- Es kann ausschliesslich der Typ „Notiz“ angelegt werden

Swagger

Mit der Integration von SWAGGER besteht die Möglichkeit neben einer ausführlichen Dokumentation der API auch direkt die Funktionalitäten der API anzusprechen und die Antworten anzuzeigen.

SWAGGER wurde aktualisiert. Mit dem Update wird die Autorisierung in SWAGGER vereinfacht. Den mit dem Login erhaltenen Token tragen Sie einfach über den Button „Authorize“ in das Feld „Value“ ein.



Abbildung 17.6: Swagger

31.4 API Technische Details

Antwort-Codes

Sollte eine Anfrage an die API nicht korrekt beantwortet werden, wird ein Antwort-Code zurückgeliefert. Dieser setzt sich aus zwei Zahlen zusammen, die mit einem Bindestrich getrennt sind. Der AntwortCode sowie zusätzliche Informationen werden im 'ApiResponseModel' übertragen.

ApiResponse anzeigen

[ModulCode]:[ErrorCode]

Die Modulcodes und Errorcodes werden wie folgt definiert:

Fehlercodes für Ressourcen

Code	Name	Beschreibung
00	Undefined	Ressourcen ist nicht definiert
01	Info	Ressourcen für API Informationen
02	Account	Ressourcen für Benutzerkonto
03	Tenant	Ressourcen für Mandanten
04	User	Ressourcen für Benutzer
05	ExtraTable	Ressourcen für ExtraTabellen
10	Customer	Ressourcen für Kunden
11	Supplier	Ressourcen für Lieferanten
12	Prospect	Ressourcen für Interessenten
13	Employee	Ressourcen für Mitarbeiter
20	Article	Ressourcen für Artikel
21	SetArticle	Ressourcen für Stücklistenartikel
22	AccessoryArticle	Ressourcen für Zubehörartikel
23	SurchargeArticle	Ressourcen für Belegaufschlagsartikel
24	ArticleGroup	Ressourcen für Artikelgruppen
25	Characteristic	Ressourcen für Sachmerkmale
30	WarehouseLocation	Ressourcen für Lagerstandorte
31	Warehouse	Ressourcen für Lager
40	DeliveryTerm	Ressourcen für Lieferbedingungen
41	DocumentKind	Ressourcen für Belegtypen
42	Document	Ressourcen für Belege
43	TransferDocument	Ressourcen für Transferbelege
44	TransferHandover	Ressourcen für Transferbelege
50	PriceGroup	Ressourcen für Preisgruppen
51	Currency	Ressourcen für Währungen
60	Analysis	Ressourcen für Auswertung
70	Macro	Ressourcen für Makros
72	Production	Ressourcen für Produktion

Abbildung 17.7: API Fehlercodes für Ressource

Code	Name	Beschreibung
000	Undefined	Kein Fehlercode definiert, allgemeiner Fehler
001	HttpResponseException	Ein ist ein allgemeiner Fehler in der WebAPI aufgetreten, der durch die SelectLine API nicht behandelt wird.
002	UnauthorizedAccessException	Der Zugriff wurde verweigert, weil für diese Funktion eine Authentifizierung notwendig ist.
003	AuthenticationException	Der Benutzer ist nicht authentifiziert oder der Benutzername oder das Passwort sind falsch.
004	MissingUserPermissionException	Dem User fehlt ein Recht um diese Funktion zu nutzen.
005	ModelStateInvalidException	Die gesendeten Daten sind fehlerhaft oder unzureichend.
006	ResourceNotFoundException	Die Information konnte nicht gefunden werden.
007	ParameterIsNullException	Es wurden nicht alle Parameter übermittelt, die notwendig sind um die Funktion zu nutzen.
008	BadRequestException	Es wurden fehlerhafte Daten übermittelt.
009	EntityAlreadyExistsException	Eine Ressource die angelegt werden soll, existiert bereits.
010	ObjectNotFoundException	Das Objekt konnte nicht gefunden werden.
011	ValidationException	Die Aktion konnte nicht ausgeführt werden, da Validierungsregeln verletzt wurden.
012	InvalidTransferDocumentPositionException	Das TransferDocumentPosition Model ist für diesen Vorgang nicht zugelassen.
013	PropertyNotFoundException	Die Aktion konnte nicht ausgeführt werden, da ein übergebenes Property nicht gefunden wurde.
014	TenantRequiredException	Der Zugriff wurde verweigert, weil für diese Funktion eine Mandant erforderlich ist.
015	TenantNotAuthorizedException	Der Zugriff wurde verweigert, weil für diese Funktion ein autorisierter Mandant erforderlich ist.
016	ParameterIsRequiredException	Die Aktion konnte nicht ausgeführt werden, da ein erforderlicher Parameter nicht gefunden wurde.
017	ParameterValueNotSupportedException	Die Aktion konnte nicht ausgeführt werden, da der Wert für einen übergebenen Parameter nicht unterstützt wird.
018	InvalidWawiVersionException	Die Aktion konnte nicht ausgeführt werden, da die Warenwirtschaftsversion nicht aktuell ist.
019	LoginUserKindException	Die Anmeldungsart entspricht nicht der Anmeldungsart des anzumeldenden Benutzers.
020	LoginUserToolboxLicenseException	Um einen Benutzer für SelectLine API anzumelden, wird eine Toolbox-Lizenz benötigt.
021	LoginUserMdeLicenseException	Um einen Benutzer für SelectLine MDE anzumelden, wird eine SelectLine MDE-Lizenz benötigt.
022	LoginUserBdeLicenseException	Um einen Benutzer für SelectLine BDE anzumelden, wird eine SelectLine BDE-Lizenz benötigt.
024	ResourceWriteConflictException	Es ist ein Konflikt beim Schreiben der Resource aufgetreten.
028	MacroNotFoundOrInvalidParameterException	Das Makro konnte nicht ausgeführt werden. Makro nicht gefunden oder Parameter fehlerhaft.
029	PipeNotExistsOrIsOccupiedException	Die Pipe existiert nicht oder sie ist gerade belegt.
030	WindowOnTheServerWasOpenedException	Beim Ausführen der Funktion auf dem Server wurde ein Fenster geöffnet
031	UpdateDocumentErrorException	Beim Bearbeiten eines Beleges trat ein Fehler auf
032	StoreErrorException	Beim Lagern einer Belegposition trat ein Fehler auf
033	DocumentSuccessorErrorException	Bei der Belegübergabe trat ein Fehler auf
034	InventoryErrorException	Bei der Inventur trat ein Fehler auf
035	DocumentProcessingStatusNotActivatedException	Der Belegbearbeitungsstatus ist für den Zielbeleg der Belegübergabe nicht aktiviert.
036	CreateDocumentErrorException	Beim Erstellen eines Beleges trat ein Fehler auf
037	LoginUserShopLicenseException	Um einen Benutzer für die Shop-Schnittstelle anzumelden, wird eine Shop-Lizenz benötigt.
038	ProductionErrorException	Zur Verwendung der Funktionen der Produktion trat ein Fehler auf
039	AppKeyInvalidException	Der verwendete AppKey ist nicht mehr gültig.
040	MissingTenantDatabaseNameOrWawiUserException	Die Zuordnung zur Warenwirtschaft kann nicht gefunden werden
041	ExtraTableNotFoundException	Bei der Verwendung der ExtraTabelle trat ein Fehler auf

Abbildung 17.8: API SELECTLINE Fehler Code

Fehlercodes für Exceptions aus dem Backend

Code	Name	Beschreibung
-001	Undefined	Allgemeine Exception
000	NoError	Es ist keine Exception aufgetreten
101	AbortInactiveArticle	Operation abgebrochen, da ein inaktiver Artikel verwendet wurde
102	AbortDiscontinuedArticle	Operation abgebrochen, da ein Auslaufartikel verwendet wurde
301	ReservationDialog	Reservierungsdialog
302	AddAccessoryArticleDialog	Artikelzubehör hinzufügen Dialog
303	OrderOptionsDialog	Artikelzubehör hinzufügen Dialog

Abbildung 17.9: API Fehlercodes für Exceptions aus dem Backend

Sonderzeichen

Sonderzeichen in dem URL Pfad werden von der API decodiert.

Die Encodierung der Sonderzeichen erfolgt nicht.

Das bedeutet, dass zum Beispiel für die folgenden Route der, zwischen den Ziffern befindliche, Slash '/' nicht encodiert wird.

`https://Controller/Action/123/456`

Dies löst unter anderem eine Exception aus, weil der Slash '/' als Teil des Pfades interpretiert wird.

Für den QueryString erfolgt bereits die Encodierung.

Ein QueryString ist der Abschnitt einer URL hinter dem Fragezeichen '?'.

Mit diesem QueryString kann die Suche, z.B. nach Artikeln, eingeschränkt werden.

Abschnitt der URL	Beschreibung
GET	Http Methode
/Articles/Stock	Route
?	Einleitung für den QueryString
searchTerm=123/456	QueryString

Im folgenden QueryString wird der Slash '/' mit %2F encodiert.

`GET /Articles/Stock?searchTerm=123/456`

Dieser QueryString wird zu:

`GET /Articles/Stock?searchTerm=123%2F456`

Damit auch der URL Pfad encodiert wird, muss dies manuell erfolgen.

Dazu werden in der SELECTLINE API sämtliche Parameter, die direkt in der URL angegeben werden können, decodiert.

Die Encodierung macht aus '123/456' den Wert '123~2F456'. Die Decodierung wandelt diesen Wert wieder zurück.

Im Gegensatz zu dem erwähnten QueryString werden die Parameter hierfür nicht mit dem Prozentzeichen encodiert, sondern mit der Tilde '~'.

Der Grund dafür ist, dass man in der Route der HTTP Anfrage kein Prozent angeben darf.

Im folgenden Pfad einer URL wird der Slash '/' mit ~2F encodiert.

GET /Articles/123/456

Dieser Pfad wird zu:

GET /Articles/123~2F456

Um ein nicht erlaubtes Zeichen für die **SelectLine API** korrekt zu encodieren, müssen folgende Schritte abgearbeitet werden:

1. Der hexadezimale Wert des nicht erlaubten Zeichens muss aus der ASCII Tabelle ermittelt werden.
Zum Beispiel: Der hexadezimale Wert für Slash '/' ist **2F**
2. Dem ermittelten hexadezimalen Wert die Tilde '~' voranstellen.
Zum Beispiel: **~2F**
3. Das nicht erlaubte Zeichen durch die gebildete neue Zeichenkette ersetzen.
Zum Beispiel: **123~2F456**

Die Tilde '~' darf daher nicht als Zeichen in Datensatzschlüsseln verwendet werden, wenn die Datensatzschlüssel über die API zum Einsatz kommen sollen.

Zu beachten ist, dass andere Sonderzeichen wie z.B. Prozent '%' ohne Encodierung und Decodierung ein ungewünschtes Verhalten auslösen. Diese Sonderzeichen könnten z.B. als Teil der URL eingestuft werden.

Folgende Zeichen werden derzeit in der API decodiert:

Zeichen	Beschreibung	Hexadezimale Werte
/	Schrägstrich (Slash)	2F
\	umgekehrter Schrägstrich (Backslash)	5C
%	Prozent	25
#	Raute	23
"	Anführungszeichen	22
&	Kaufmännisches Und	26
?	Fragezeichen	3F
=	Gleichheitszeichen	3D
	Leerzeichen	20
!	Ausrufezeichen	21
*	Sternchen	2A
\$	Dollarzeichen	24
'	einfaches Anführungszeichen	27
(runde Klammer auf	28
)	runde Klammer zu	29
+	Plus	2B
:	Doppelpunkt	3A
;	Semikolon	3B
@	At	40

[eckige Klammer auf	5B
]	eckige Klammer zu	5D
,	Komma	2C
.	Punkt	2E
Ä	Ä	C4
Ö	Ö	D6
Ü	Ü	DC
Γ	Gamma	393
Δ	Delta	394
Θ	Theta	398
Λ	Lambda	39B
Ξ	Xi	39E
Π	Pi	3A0
Σ	Sigma	3A3
Φ	Phi	3A6
Ψ	Psi	3A8
Ω	Omega	3A9

Abbildung 17.10: API Zeichen in der API decodiert

API Makros

Wie verwendet man API Makros?

Über die SELECTLINE API ist es möglich, hinterlegte Makros aufzurufen und auszuführen. Innerhalb dieser Makros können SQL-Statements definiert werden, wie sie aus dem Makro-Assistenten des SELECTLINE AUFTRAGS bekannt sind. Das bedeutet, dass die üblichen SQL-Befehle, wie SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE oder JOINS verwendet werden können. Zusätzlich können die Statements bei Bedarf auch Parameter enthalten.

Der Aufruf der Makros über die SELECTLINE API unterliegt keiner Berechtigungsprüfung. Das bedeutet, Makros mit Änderungs- oder Löschaufrufen werden ungehindert ausgeführt. Die Überprüfung von Berechtigungen erfolgt nur bei den durch die SELECTLINE API bereitgestellten Betriebsmittel, wie Artikel, Kunde usw.

Anlegen eines Makros in der Datenbank

Zum Anlegen eines Makros muss das SQL-Statement unter einem Namen mit Hilfe eines Datenbank Management Tool (z.B. das Microsoft SQL Server Management Studio) in die Tabelle APIMACRO in der Mandantendatenbank eingepflegt werden.

Name:

SelectArticleByExplicitNumber

Text:

SELECT * FROM [ART] where [Artikelnummer] = :Artikelnummer

Aufrufen eines Makros über die SELECTLINE API

Der Aufruf eines Makros erfolgt über den Aufruf der Ressource „Macros“ und der Angabe des Makronamens. Bei Bedarf können die Werte für vorhandene Parameter im Body übergeben werden.

Url:

POST <http://localhost/Macros/SelectArticleByExplicitNumber>

Header:

AUTHORIZATION: LoginId 12345-12345-12345-12345-12345

Body:

```
[{ 'Name': 'Artikelnummer', 'Value': '100001' }]
```

Das Ergebnis einer Makroausführung ist zum einen eine Liste mit den Namen der Tabellenspalten und zum anderen eine Liste sämtlicher Werte der Abfrage.

API Filter Language

Beschreibung API Filter Language

Um nach Eigenschaften der Modelle zu filtern, kann eine Kombination aus logischen und relationalen Operatoren genutzt werden. Die Abgrenzung zwischen den logischen Operatoren wird darüber hinaus durch Klammern erreicht.

Folgender Eintrag filtert beim Kunden entweder nach 'Hans Wurst' oder nach 'Peter Wurst'

[http://domain:port/api/Customers?filter=\(FirstName EQ 'Hans' OR FirstName EQ 'Peter'\) AND LastName EQ 'Wurst'](http://domain:port/api/Customers?filter=(FirstName EQ 'Hans' OR FirstName EQ 'Peter') AND LastName EQ 'Wurst')

Relationale Operatoren

Operator	Text	Zeichen	Beschreibung
EQ	Equal	=	Gleich
NOTEQ	Not Equal	!=	Ungleich
GT	Greater Than	>	Größer als
GE	Greater than or Equal	>=	Größer oder Gleich als
LT	Less Than	<	Kleiner als
LE	Less than or Equal	<=	Kleiner oder Gleich als
CT	Contains		Enthält Zeichenkette
NOTCT	Not Contains		Enthält nicht Zeichenkette
SW	Starts With		Beginnt mit Zeichenkette
NOTSW	Not Starts With		Beginnt nicht mit Zeichenkette
EW	Ends With		Endet mit Zeichenkette
NOTEW	Not Ends With		Endet nicht mit Zeichenkette
IS NULL	Is Null		Ist leer

Abbildung 17.11: API Relationale Operatoren

Logische Operatoren

Operator	Beschreibung
AND	Und
OR	Oder
ANDNOT	Und Nicht
ORNOT	Oder Nicht

Abbildung 17.12: API Logische Operatoren

Formatierung von Werten

Typ	Wert
Zeichenketten	'Abcdefg'
Zahlen	123.45
Boolesche Werte	0 für false 1 für true
Datum	'[Jahr][Monat][Tag]' z.B. '20150115'
Uhrzeit	'[Stunde][Minute][Sekunde]' z.B. '14:35:58'
Datum mit Uhrzeit	'[Jahr][Monat][Tag] [Stunde][Minute][Sekunde]' z.B. '20141015 09:20:35'

Abbildung 17.13: API Formatierung von Werten

Beispiele

Alle Kunden die nach dem 1.5.2014 vom Benutzer mit Kürzel 'ap' erstellt wurden.

`http://domain:port/api/Customers?filter=MetaData.CreationDate GT '20140501' AND MetaData.CreationUserToken EQ 'ap'`

Alle inaktiven Kunden die in Hamburg oder Berlin wohnen.

`http://domain:port/api/Customers?filter=(Address.City EQ 'Hamburg' OR Address.City EQ 'Berlin') AND Inactive EQ 1`

Alle Artikel deren Gewicht grösser 5 und kleiner 10 ist

`http://domain:port/api/Article?filter=Weight GT 5 AND Weight LT 10`

31.5 API-Benutzer anlegen

Für die Nutzung der SELECTLINE API sind eigens dafür vorgesehene API-Benutzer anzulegen. Ein API-Benutzer kann nicht gleichzeitig ein SELECTLINE MOBILE -Benutzer oder ein MDE-Benutzer sein. Hintergrund für diese Trennung sind die verschiedenen Lizenzierungsmöglichkeiten, sowie die unter Umständen gegensätzlich zu vergebenen Rechte.

- Melden Sie sich als Administrator auf der SELECTLINE MOBILE Webseite an und öffnen Sie die Administration.
- Anschliessend betätigen Sie unter *"Benutzerverwaltung"* den Schalter *"Neuen API-Benutzer erstellen"*.
- Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Die hier eingegebenen Daten werden später zur Anmeldung benötigt.
- Folgen Sie anschliessend der weiteren Einrichtung, weisen einen Benutzer dem AUFTRAG zu und wählen den Mandanten aus, der mit dieser Anmeldung genutzt werden soll.
- Legen Sie so viele API-Benutzer an, wie Sie benötigen.

An- und Abmelden von API-Benutzern - Ein API-Benutzer kann immer nur einmal angemeldet sein. Meldet er sich auf einem weiteren Gerät, Browser oder über eine andere Anwendung an, wird er automatisch auf dem anderen Gerät / Browser /Anwendung abgemeldet. Ist die Anzahl an lizenzierten API-Benutzern erreicht, kann sich kein weiterer API-Benutzer mehr anmelden.

Sollte sich ein API-Benutzer nicht abmelden oder sich nicht abmelden können und weiterhin eine Lizenz belegen, die einem anderen API-Benutzer zur Verfügung gestellt werden soll, kann der Benutzer über die Benutzerverwaltung abgemeldet werden.

API-Benutzerrechte

Die Rechte, die einem Benutzerkürzel in der *Rechteverwaltung* des AUFTRAGS zugewiesen sind, gelten weitestgehend auch für SELECTLINE API. D.h. wenn einem Benutzer z.B. verboten ist, Belege im AUFTRAG anzulegen, kann er das auch über die SELECTLINE API nicht tun.

In der MOBILE Benutzerverwaltung gibt es zusätzlich einstellbaren Rechte für API-Benutzer, die in Kombination der Rechte des AUFTRAGS berücksichtigt werden. Die Wirkung der einzelnen Rechte ist in der eigenen Anwendung zu testen.

diverse Informationen

Neue Zeilentypen für Belege - Für folgende Belegpositionstypen wurden Ihnen eigene Routen zur Verfügung gestellt:

- Kommentar
- Neue Seite
- Teilsumme
- Zwischensumme

Belegpositionen direkt abfragen - Über eine eigene Route "*DocumentPositions*" können Sie Belegpositionen direkt abrufen, ohne auf einen bestimmten Beleg einschränken zu müssen.

Funktionen der Produktionssteuerung - Unter "*ProductionControl*" finden Sie alle Routen, die Ihnen die Funktionalitäten der SELECTLINE PRODUKTIONSSTEUERUNG zur Verfügung stellen. Neben der API Lizenz benötigen Sie ebenfalls eine Lizenz der Produktionssteuerung, um die Funktionen nutzen zu können.

Verfügbare Funktionen:

- Lesen von Auftrags- und Planungsinformationen
- Auftrag planen, Planung entfernen
- IST-Wert Anpassung
- Arbeitsschritt anpassen, neu kalkulieren
- Unterbrechung aller Arbeitsschritte auf einem Betriebsmittel
- Zwischenmeldung

Labels in Belegpositionsabfragen - Verschiedenste Labels in den Routen „GET/Documents/{documentKey}/Positions“ und „GET/DocumentPositions“ wurden bisher immer mit „NULL“ zurückgegeben. Da die Performance deutlich leiden würde, wenn alle Labels abgefragt und gefüllt werden, kann im Request nun festgelegt werden, welche Labels gefüllt werden sollen.

Handelsstücklisten anlegen und bearbeiten - Unter „Documents“ stehen Ihnen neue Routen zur Verfügung, mit denen Sie in Belegen nun auch per API Positionen vom Typ Handelsstückliste und deren Stücklistenpositionen anlegen und bearbeiten können.

GLN-Nummer - Für Kunden, Interessenten und Lieferanten wurde das Feld GLN-Nummer ergänzt.

Fertigungsauftrag löschen - Das Löschen eines Fertigungsauftrages über die SelectLine API ist jetzt möglich.

Belegpositionstypen - Mit Ausnahme der Gliederungssumme können Sie alle Belegpositionstypen des SELECTLINE AUFTRAGS nun auch per API anlegen und bearbeiten.

Anpassung bei der Belegübergabefunktion - Bei der Belegübergabe mit Lagerinformationen (/Documents/{documentKey}/Successors) werden nun nur noch die Positionen übergeben, die auch in den Lagerinformationen angegeben wurden. Ebenfalls werden Belegaufschläge, entsprechend der Funktionalität des SELECTLINE AUFTRAGS, bei der ersten Belegübergabe mit voller Menge übernommen.

31.6 Dokumentation und Testumgebung

Mit der Einrichtung der SELECTLINE API wird auch eine zur installierten Version gehörende Hilfe bereitgestellt.

Diese ist bei gesetzten Standardeinstellungen erreichbar über <https://x.x.x.x/slmobileApi/help>.

Wurde ein anderer Ordner für die Webseite eingerichtet, ist der Pfad entsprechend anzupassen. Ein direkter Aufruf ist auch über den MOBILE Manager möglich (Seite *"Webseite"*)

Die Dokumentation erreichen Sie ebenfalls über <http://www.slmobile.ch/slmobileapi/help>.

Test- und Dokumentationsumgebung – Swagger

Über die Hilfe ist auch die Test- und Dokumentationsumgebung – Swagger erreichbar. Neben einer ausführlichen Dokumentation der API, können hier auch direkt die Funktionalitäten der APletestet werden.

31.7 Konfiguration von Standardwerten

Im Datenverzeichnis des SELECTLINE AUFTRAGS befindet sich eine Konfigurationsdatei (api_standardwerte_vorgabe.json), welche die Standardwerte für Aktionen vorgibt, die im normalen Betrieb einen Abfragedialog öffnen würden. Änderungen an dieser Datei werden bei jedem Update überschrieben.

Um eigene Vorgaben zu erstellen, kann eine Datei mit dem Namen api_standardwerte.json angelegt werden, in der die gewünschten Optionen im JSON-Format hinterlegt werden können.

Die verfügbaren Werte sind im Folgenden beschrieben:

Option	Funktion
SollQuerverweiseEntfernen	Wenn true werden auch alle Querverweise gelöscht, wenn eine Belegposition entfernt wird.
IstDestSatzBeiNullMengeLoeschenErlaubt	Wenn true werden Belege nach der Übernahme gelöscht, falls sie keine Positionen besitzen.
SollAbbrechenBeiAuslaufartikel	Wenn true wird verhindert, dass Artikel, deren Auslaufdatum überschritten ist, zu einem Beleg hinzugefügt werden.
SollAbbrechenBeiInaktiv	Wenn true wird verhindert, dass inaktive Artikel zu einem Beleg hinzugefügt werden.

31.8 Vergleich API und COM

Um einen Umstieg von der COM-Schnittstelle auf die API-Schnittstelle zu vereinfachen, haben wir eine Übersicht über alle Funktionen der beiden Schnittstellen erstellt. Dabei ist zu erkennen, dass es einige Funktionen in der COM-Schnittstelle gibt, die noch nicht in der API verfügbar sind. Zusätzlich wird zukünftig viele neue Funktionen in der API geben, die nicht in der COM-Schnittstelle angeboten werden. Es geht dabei um Funktionen, die allesamt einen funktionalen Zugriff auf die Daten der SELECTLINE-Programme ermöglichen – inklusive Rechteprüfung und Validierung. Die COM-Schnittstelle wird von uns nicht mehr weiterentwickelt.

C - Create, R - Read, U – Update, D - Delete	API				COM			
	C	R	U	D	C	R	U	D
Journal-Funktionen								
Journal	✓	✓						
Journal-Anhänge	✓	✓						
Belege								
Direkte-Belege	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direkte-Belegübergabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mengenanpassung Belegposition (Lagern)			✓				✓	
Belegdruck			✓				✓	
Belegtypen							✓	
Manuelle Lagerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lieferbedingungen		✓						
Preisgruppen		✓						
Projekte		✓						
Belegunterschriften	✓	✓						
Transferbelege	✓	✓	✓	✓				
Transferbelege Übergabe	✓	✓	✓	✓				
Mengenumrechnungen		✓						
Werkauftrag					✓	✓	✓	✓
Fertigungsauftrag	✓	✓	✓	✓				
Artikel								
Artikel Stammdaten (inkl. Zubehör-, Stücklisten, Aufschlagartikel)		✓						
Artikelgruppen		✓						
Artikelbestand		✓				✓		
Inventur		✓				✓		
Inventur Artikel zählen			✓					
Inventur Artikel Ist-Bestand schreiben			✓				✓	

C - Create, R - Read, U – Update, D - Delete	API				COM			
	C	R	U	D	C	R	U	D
Stammdaten								
Kunden	✓	✓	✓	✓				
Lieferanten	✓	✓	✓	✓				
Interessenten	✓	✓	✓	✓				
Lieferadressen		✓						
Mitarbeiter		✓						
Währungen		✓						
Lager- und Lagerstandort		✓						
Weitere Funktionen								
Tabellen-/Query-Objekt (COM) API-Makros (API)					✓ Tabellen-Objekte und API-Makros sind vergleichbar. Man kann mit beiden fast alle Operationen auf fast allen SelectLine-Tabellen im SQL-Server manuell durchführen			
Auftrag-Makros			✓				✓	
Mobile Dashboard Auswertungen			✓					
Benutzerrechte		✓						
Mandanten		✓						

32 SelectLine MDE

Ihre Lösung für mobile Lagerbewirtschaftung

Allgemeine Informationen

SELECTLINE MDE (**M**obile **D**aten **E**rfassung) ist ein Zusatzprogramm für den SELECTLINE-AUFTRAG. Es handelt sich um eine *Webanwendung*. Sie kann somit auf mobilen Terminals und Handheldcomputern (MDE-Geräte) gestartet werden. Eine Auflistung von getesteten Geräten finden Sie im Dokument [Geräteliste SelectLine MDE](#).

Mit SL.MDE können Sie den Artikelbestand von Artikeln abrufen, eine manuelle Lagerung durchführen, Wareneingang und Warenausgang verarbeiten und eine Inventur durchführen.



Abbildung 17.14: SELECTLINE-MDE

Mit S E L E C T L I N E M D E (**M**obile **D**aten **E**rfassung) verarbeiten Sie *"Wareneingänge"* und *"Warenausgänge"* mobil und ortsunabhängig über Ihr Gerät der Wahl. Durch das Scannen von EAN-Codes entfällt die Eingabe von Hand und ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitenden eine speditiv Abwicklung von Bestellungen und Lieferungen. Durch den sofortigen Abgleich mit Ihrem SELECTLINE-AUFTRAG entfällt eine Nachbearbeitung.

Jederzeit über die Lagerbestände informiert

Bleiben Sie mit SELECTLINE MDE stets über den aktuellen Lagerbestand Ihrer Artikel informiert. Zudem führen Sie die *"Inventur"* komfortabel mit Ihrem mobilen Gerät durch, auf eine Inventurliste kann dadurch verzichtet werden. Ausserdem können Sie manuelle Lagerung (Um-, Ein- und Auslagerungen) durchführen.



Abbildung 17.15: SL-MDE

Durch das neue Produkt SELECTLINE MDE (MDE steht für **M**obile **D**aten **E**rfassung) erhalten Sie die Möglichkeit, mobile Daten im Lager zu erfassen und zu bearbeiten. Lagerprozesse können somit optimiert und digitalisiert werden. SELECTLINE MDE ist eine Webanwendung, die für mobile Terminals und Handheld-Computer konzipiert ist. Allerdings ist der Einsatz mit jedem internetfähigen Gerät möglich, wie beispielsweise iOS- und Android Smartphones. Der Datenaustausch mit dem SELECTLINE-AUFTRAG erfolgt direkt über die SELECTLINE API.

SELECTLINE MOBILE, SELECTLINE MDE, SELECTLINE BDE und die SELECTLINE API werden unabhängig der vorhandenen Lizenzen *gemeinsam installiert* und greifen auf die gleichen Ressourcen und Schnittstellen zur Datenbank und zum SELECTLINE-AUFTRAG zu.

Wichtige Hinweise und Empfehlungen für die Auftrags-Installation

Handelsstücklisten

Bei *"Artikeln vom Typ Handelsstückliste"* werden die Artikel und Positionen derzeit nur angezeigt, können aber nicht gelagert werden. Artikel vom Typ Handelsstückliste werden derzeit nicht unterstützt.

Belegübergabeoptionen

Die globalen bzw. speziell für den *"Auftrag"*-Benutzer hinterlegten *"Belegübergabeoptionen"* gelten auch für die Belegübergabe mit SELECTLINE MDE, d.h. abhängig davon werden z.B. schon erledigte Positionen ebenfalls übernommen oder nicht

Belegbearbeitungsstatus (empfohlen)

- Für zu erstellende Belege wird empfohlen den Belegbearbeitungsstatus zu aktivieren. Nur anhand des *"Belegbearbeitungsstatus"* kann eindeutig erkannt werden, ob ein bereits vorhandener Beleg fortgesetzt oder ob ein weiterer Beleg erzeugt wird.
- Für die Quellbelege (bei Belegübergabe) sollte der *"Belegbearbeitungsstatus"* aktiviert werden, damit in Bearbeitung befindliche Belege in SELECTLINE MDE nicht verfügbar sind. Somit werden in MDE nur Belege zur Übergabe angeboten, deren Status *"Bearbeitung abgeschlossen"* ist.

Zubehör / Zuschlag

Evtl. im *"Artikelstamm"* hinterlegtes Zubehör oder hinterlegter Zuschlag werden beim Anlegen von Belegpositionen über SELECTLINE MDE nur mit konfigurierter Option eingefügt. Eine automatische Mengenanpassung durch die Einstellungen im *"Artikelstamm"* erfolgt nur in nicht lagernden Belegen.

Anforderungen an das MDE-Gerät

Für die Benutzung von SelectLine MDE mit einem *"mobilen Terminal"* oder *"Handheld-Computer"* gibt es folgende Mindestanforderungen:

Betriebssystem	Android 6 oder höher
Browser	Google Chrome 54 / Chromium 54 oder höher
Displayauflösung mindestens (H x B)	800x480 Pixel
Konnektivität	WLAN
Datenerfassungseinheit	1D / 2D Imager

Abbildung 17.16: SL-MDE Anforderung

Jede Aktion in der Webanwendung wird direkt im System des SELECTLINE-AUFTRAGS durchgeführt. Damit die Funktionalität gegeben ist, benötigt das MDE-Gerät für jede Aktion eine funktionierende Verbindung zum Webserver.

Performance bei grossen Datenmengen

Bisher hat *"MDE"* immer sämtliche Datensätze geladen, die den Kriterien der jeweiligen Aktion entsprechen. Dies führte bei Anwendern mit grossen Datenmengen unter Umständen zu Performanceeinschränkungen. Um hier deutlich performanter arbeiten zu können, werden nun standardmässig nur die ersten 10 Datensätze geladen und angezeigt. In den entsprechenden Listen wird Ihnen dann der Schalter *"Weitere Ergebnisse anzeigen"* angeboten.

Die Anzahl der zu ladenden Datensätze können Sie in der MDE Konfiguration vom Standard abweichend einstellen, indem Sie die Option „pageSize“ angeben.

32.1 Einrichtung

SELECTLINE MDE kann ab der Skalierung Standard im SELECTLINE-AUFTRAG genutzt werden. Funktionen, die erst durch Module oder bestimmte Skalierungen des SELECTLINE-AUFTRAGS zur Verfügung stehen, funktionieren auch erst in SELECTLINE MDE, wenn sie entsprechend lizenziert sind (z.B. Seriennummern / Preismengen).

Für die *Startseite* SELECTLINE MDE kann festgelegt werden, welche Aktionen, mit welchen Eigenschaften zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird zwischen *"Standard"*- und *"Belegaktionen"* unterschieden. Die Einstellungen gelten für alle *"MDE Benutzer"*.

Einstellbar sind beispielsweise:

- Anordnung / Bezeichnung / Farbe / Icon der Aktionen
- Belegtyp (direkte Beleganlage oder Belegübernahme)
- Vorbelegung von Lager oder Menge

Die Standardaktionen *"Artikelbestand"*, *"Manuelle Lagerung"* und *"Inventur"* können ein- oder ausgeblendet werden.

Die Belegaktionen, z.B. *"Wareneingang"*, sind in der Anzahl, den Belegtypen und den Eigenschaften definierbar.

Alle neuen MDE Funktionen können Sie über die Konfigurationsdatei einstellen. Hinweise für die Konfiguration der JSON-Datei und verfügbare Parameter finden Sie im Dokument *"Beschreibung MDE"*.

Voraussetzungen

Um SELECTLINE MDE verwenden zu können müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

Anmeldeart

Windows- oder SQL-Server-Anmeldung.

Die Standardanmeldung kann derzeit nicht für SELECTLINE MDE verwendet werden.

Belegbearbeitungsstatus

Erforderlich: Für die Zielbelege (Lieferschein / Wareneingang) ist es zwingend erforderlich, den Belegbearbeitungsstatus zu aktivieren, um mit SL.MDE arbeiten zu können. Andernfalls ist eine Belegübergabe durch SL.MDE nicht möglich, sie wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Nur anhand des Belegbearbeitungsstatus kann derzeit erkannt werden, ob ein bereits vorhandener Zielbeleg fortgesetzt werden kann oder ob ein weiterer Beleg erzeugt werden muss.

Empfohlen: Für die Quellbelege (Auftrag / Bestellung) sollte der Belegbearbeitungsstatus aktiviert werden, damit in der Bearbeitung befindliche Belege in SL.MDE nicht verfügbar sind. Somit werden in SL.MDE nur Belege zur Übergabe angeboten, deren Status „Bearbeitung abgeschlossen“ ist

Handelsstücklisten

Bei *"Artikeln"* vom Typ *"Handelsstückliste"* werden die Artikel und Positionen nur angezeigt, können aber nicht gelagert werden. Artikel vom Typ Handelsstückliste werden noch nicht unterstützt. Die Funktion wird in einer kommenden Version ergänzt.

Belegübernahmeoptionen

Die globalen bzw. speziell für den AUFTRAGS-BeBenutzer hinterlegten Belegübernahmeoptionen gelten auch für die Belegübergabe mit SELECTLINE MDE. Abhängig davon werden beispielsweise bereits erledigte Positionen ebenfalls übernommen oder nicht.

Lizenzierung

SELECTLINE MDE wird nach dem Concurrent-User-Lizenzmodell lizenziert. D.h. die Anzahl an gleichzeitig angemeldeten Benutzern wird festgelegt.

Die Eingabe der Lizenz für SELECTLINE MDE erfolgt im mit der Lizenz aller SELECTLINE Anwendungen, im bekannten Dialog zur Lizenzeingabe.

 Hier ist es wichtig, dass der AUFTRAG nach der Eingabe der Lizenz geschlossen und wieder gestartet wird.




Abbildung 17.17: Lizenzen

Neue MDE Funktionen

Alle neuen MDE Funktionen können Sie über die Konfigurationsdatei einstellen. Hinweise für die Konfiguration der JSON-Datei und verfügbare Parameter finden Sie im Dokument "Beschreibung MDE".

Unterstützung von zusammengesetzten Codes nach dem GS1 Standard

In "MDE" können nun auch, in Anlehnung an den GS1 Standard, zusammengesetzte Codes interpretiert und mit einem Scanvorgang auf die jeweiligen Eingabefelder in MDE verteilt werden. Die Zuweisung der einzelnen Felder erfolgt in der MDE Konfiguration. Voraussetzung für die Nutzung ist die zusätzliche Ausgabe des ISO/IEC Codes ("AIM indentifier") durch den Scanner.



Abbildung 17.18: ISO/IEC Code

Alle Standardfelder in der Artikel-Erfassungsmaske (Artikelnummer, Menge, Serie/Charge, MHD, Lager) können damit innerhalb eines Barcodes erfasst und entsprechend zugewiesen werden. Auch die Artikelsuche im Artikelbestand und im Beleg kann über die im Code angegebene Artikelidentifikation erfolgen.

32.2 Installation

Die SELECTLINE API, SELECTLINE MOBILE, SELECTLINE BDE und SELECTLINE MDE befinden sich in einem gemeinsamen Setup und werden unabhängig der vorhandenen Lizenzen gemeinsam installiert. Der Aufbau und der Ablauf ist identisch zum bekannten Setup der Hauptprogramme. Vorhandene Installationen von SL.MOBILE, die mit dem alten Setup durchgeführt wurden, werden erkannt und können direkt aktualisiert werden.

Der SQL-Server, sowie das Datenverzeichnis des SELECTLINE AUFTRAGS müssen von dem Installationsort aus erreichbar sein.




Abbildung 17.19: Installation Mobile Anwendungen

Die **Einrichtung** des Webserver, Datenbank-Konfiguration bis zur Auswahl der Webseite werden ausführlich beschrieben unter [SelectLine Mobile Manager](#).

Webseite einrichten

Die Einrichtung erfolgt über den *"SL.mobile Manager"* und ist analog zur Einrichtung von SL.MOBILE durchzuführen.

Wenn alle vorhergehenden Tests erfolgreich waren, können Sie im Bereich *"Webseite"* über den Button *"Im Browser aufrufen"* die gewünschten *Webseiten* öffnen.




Abbildung 17.20: SELECTLINE MOBILE MANAGER - Webseite

Benutzerverwaltung

Die *Benutzerverwaltung* erfolgt in SELECTLINE MOBILE. Um Benutzer zu verwalten, melden Sie sich entweder als Standard-Administrator oder als Benutzer mit Administratorrechten in SELECTLINE MOBILE an.

Wählen Sie auf der Hauptseite den Menüpunkt *"Administration / Benutzerverwaltung"*.

Bei der Installation von SELECTLINE MOBILE wird ein Standardadministrator mit Benutzernamen "Admin" und Passwort "admin\$001" eingerichtet.




Abbildung 17.21: Willkommen

32.3 Benutzeranlage

Für die Nutzung von SELECTLINE MDE sind eigens dafür vorgesehene MDE-Benutzer anzulegen. Ein MDE-Benutzer kann nicht gleichzeitig ein SELECTLINE MOBILE-Benutzer oder ein API-Benutzer sein. Hintergrund für diese Trennung sind die verschiedenen *Lizenzierungsmöglichkeiten*, sowie die unter Umständen gegensätzlich zu vergebenen Rechte. Um einen MDE-Benutzer anlegen zu können, muss zuvor die MDE Lizenz im AUFTRAG erfolgreich eingegeben worden sein.

The screenshot shows the 'Administration' section of the SelectLine Mobile web interface. The page title is 'Administration' with a subtitle 'Neuer MDE-Benutzer'. The breadcrumb navigation shows 'Hauptseite' > 'Administration' > 'Benutzerverwaltung' > 'Neuer Benutzer'. The main form contains three input fields: 'Benutzername:', 'Neues Passwort:', and 'Neues Passwort (Wiederholung:)', each followed by a text input box. Below the fields are two buttons: 'Benutzer anlegen' (with a plus icon) and 'Abbrechen' (with a red X icon). The footer of the interface includes a navigation bar with 'Hauptseite', 'Administration', 'Benutzerverwaltung', and 'Neuer Benutzer', along with 'Drucken' and 'Abmelden' buttons. The top right corner indicates 'Benutzer: Admin' and 'Sprache: Deutsch-CH'.

Abbildung 17.22: Neuer Benutzer anlegen

- Melden Sie sich als Administrator auf der SELECTLINE MOBILE Webseite an und öffnen Sie die Administration.
- Anschliessend betätigen Sie unter "Benutzerverwaltung" den Schalter "Neuen MDE-Benutzer freischalten".
- Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Die hier eingegebenen Daten werden später zur Anmeldung in SELECTLINE MDE benötigt. • Folgen Sie anschliessend der weiteren Einrichtung, weisen einen Benutzer der Warenwirtschaft zu und wählen den Mandanten aus, der mit dieser Anmeldung genutzt werden soll.
- Legen Sie so viele MDE-Benutzer an, wie Sie benötigen.

An- und Abmelden von Benutzern

Ein MDE-Benutzer kann immer nur einmal angemeldet sein. Meldet er sich auf einem weiteren Gerät oder Browser an, wird er automatisch auf dem anderen Gerät / Browser abgemeldet. Ist die Anzahl an lizenzierten MDE-Benutzern erreicht, kann sich kein weiterer MDE-Benutzer mehr anmelden. Sollte sich ein MDE-Benutzer nicht abmelden oder sich nicht abmelden können und weiterhin eine Lizenz belegen, die einem anderen MDE-Benutzer zur Verfügung gestellt werden soll, kann der Benutzer über die Benutzerverwaltung abgemeldet werden.

Benutzerrechte

Die Rechte, die einem Benutzerkürzel in der Rechteverwaltung des AUFTRAGS zugewiesen sind, gelten auch für SELECTLINE MDE. D.h. wenn einem Benutzer z.B. verboten ist, Belege im AUFTRAG anzulegen, kann er das auch in SELECTLINE MDE nicht tun. In der SELECTLINE MOBILE Benutzerverwaltung gibt es keine einstellbaren Rechte für MDE-Benutzer.

Benutzer einrichten

Melden Sie sich als Administrator in SELECTLINE MOBILE an und öffnen Sie im Bereich "Administration" den Punkt "Benutzerverwaltung". Wählen Sie "Neuen MDE- Benutzer freischalten".

Typ	Freie Benutzer	
API	unbegrenzt	
BDE	unbegrenzt	
MDE	unbegrenzt	
Mobile	28	
Shop	30	

Benutzername	Name	Typ	Kürzel	Mitarbeiter	Mandant	
Admin	Administrator	Mobile				
bde	Test	BDE	te		MFAKT	
Dieter		Mobile	tf		MFAKT	
mde	Test	MDE	te		MFAKT	
mobile	Test	Mobile	te		MFAKT	

Filter löschen

Abbildung 17.23: Benutzer einrichten

Geben Sie "Benutzernamen" und "Passwort" ein und wählen Sie aus, welchen "Benutzer" und "Mandanten" aus dem SELECTLINE-AUFTRAG Sie zuweisen möchten. Anschliessend kann sich der Benutzer über SELECTLINE MDE anmelden.




Abbildung 17.24: MDE Anmeldung

Einstellungen der MDE Geräte

Folgende Einstellungen sollten Sie für die MDE-Geräte vornehmen:

- Automatische Displayausrichtung deaktivieren (empfohlen)
- Nach dem Erfassen eines Wertes (z.B. Scannen eines Barcodes) wird ein Tabulator-Zeichen erwartet. Dies ist in den Scanner-Einstellungen der MDE-Geräte einzustellen.
 - Einstellung für Honeywell CT60 und EDA50K (Abweichungen vom Lieferzustand):
Einstellungen → Scanning / Scan Settings → Profil wählen (Standard „Default profile“) → Internal Scanner → Data Processing Settings → Suffix – Wert „\t“ eintragen
 - Einstellung für Zebra TC51 (Abweichungen vom Lieferzustand)
- App „DataWedge“ öffnen → Profil wählen (Standard „Profile0“) → Einfache Datenformatierung → Senden mit Tabulator aktivieren

App-Link für den Startbildschirm

Um SELECTLINE MDE nicht als Webseite im Browser aufrufen zu müssen, gibt es die Möglichkeit, SELECTLINE MDE wie eine App auf dem Gerät zu verlinken. Das hat den Vorteil, dass SELECTLINE MDE nicht mehrfach aufgerufen werden kann und keine Browserleiste angezeigt wird. Der Browser selbst braucht dann nicht mehr für SELECTLINE MDE genutzt werden. Somit lassen sich eine ganze Reihe an möglichen Fehlerquellen für den Anwender verhindern.

- 1. Öffnen Sie SELECTLINE MDE im Chrome / Chromium Browser auf dem MDE Gerät.
- 2. Über den Dreipunkteschalter in der oberen rechten Ecke öffnen Sie das Menü des Browsers.
- 3. Wählen Sie den Eintrag "Zum Startbildschirm zufügen".




Abbildung 17.25: Zum Startbildschirm zufügen

- 4. Geben Sie den Namen ein, der auf dem Startbildschirm erscheinen soll.




Abbildung 17.26: Eingabe des Namens

- 5. Nach dem Hinzufügen steht eine App-Kachel auf dem Startbildschirm zur Verfügung über die SELECTLINE MDE aufgerufen werden kann



- 6. Beim Aufruf von SELECTLINE MDE wird nun ein Startbild und dann die zuletzt verwendete Seite angezeigt. Somit können Sie nach dem erneuten Öffnen direkt an der Stelle weiterfahren, an der Sie beim letzten Schliessen aufgehört haben. SELECTLINE MDE verhält sich nun ähnlich einer nativen App und wird auch in der App-Übersicht als eigene Anwendung aufgeführt.




Abbildung 17.27: SelectLine MDE App

32.4 Artikelbestand abrufen



Abbildung 17.28: Artikelbestand abrufen

Über das Feld "Artikelbestand" rufen Sie den Bestand von einzelnen Artikeln oder von einem ausgewählten Lager ab.

Artikel auswählen

Über das Eingabefeld *"Artikel"* kann ein bestimmter Artikel ausgewählt werden. Die Auswahl können Sie durch Scannen oder Tastatureingabe treffen. Nach folgenden Merkmalen können Sie suchen:

- der Artikelnummer
- der EAN-Nummer
- Serien- oder Chargennummer
- Referenz
- Zusatz
- der Artikelbezeichnung

Wird die Bezeichnung unvollständig eingegeben, öffnet sich immer der Dialog *"Artikel suchen"*. Bei vollständiger Eingabe der Bezeichnung, wird der Artikel sofort übernommen.


The screenshot shows a dialog box titled 'Artikelbestand'. At the top, there is a back arrow icon and the title. Below the title, there are two search input fields. The first field is labeled 'Artikelnummer' and has a search icon (magnifying glass) to its right. The second field contains the text '114' and also has a search icon to its right. Below the search fields, there is a list of search results. Each result line starts with a bold article number, followed by a description, the location, and the stock quantity. The results are as follows:


R3KK050	- Kartonkerne 3* 50 mm	114 - Produktionslager	Bestand: 10000 Stk.
R1KK001	- Kautschukkleber, hell	114 - Produktionslager	Bestand: 10000 kg
R1JU02	- Jumbo PVC braun 1.330 mm	114 - Produktionslager	Bestand: 800000 m2
50001	- Kartorkern 3* 50 mm	114 - Produktionslager	Bestand: 5000 Stk.

Abbildung 17.29: Artikel auswählen

Die Ergebnisliste im unteren Teil des Dialogs zeigt die Artikel pro Lagerort. Der entsprechende Bestand in jedem Lager oder Lagerplatz wird angezeigt. Zusätzliche Artikelinformationen wie Serien-, Chargennummer, Preismenge oder Verfallsdatum werden ebenfalls angezeigt.

Artikel suchen

Die Schaltfläche mit der Lupe  öffnet den Dialog "Artikel suchen".



Artikel suchen

Q

150010 - HP Druckpatrone Nr. 364XL

150011 - Verbatim CD-R 52x, 700MB

150012 - Verbatim DVD-R Disk, 16x, 4.7GB

150013 - Verbatim DVD+R Disk, 16x, 4.7GB

150014 - Verbatim DVD+RW Disk, 4x, 4.7GB

150015 - Sony BNR25A Blu-Ray Disk, 25GB

150016 - Sony BNR50A Blu-Ray Disk, 50GB

Abbrechen

Abbildung 17.30: Artikel suchen

Es kann nach Artikelnummer, Bezeichnung, EAN-Nummer, Serien- oder Chargennummer, Referenz, Zusatz oder Herstellerartikelnummer durch Scannen oder Eingeben gesucht werden. Auch teilweise bekannte Nummern oder Bezeichnungen können eingegeben werden.

Die Artikelstammdaten im SELECTLINE AUFTRAG werden durchsucht. Passende Artikel werden nach dem Anklicken der Lupe oder [Enter] in der Ergebnisliste angezeigt.

Klicken Sie einen Eintrag an um ihn auszuwählen. Dann wird der Suchdialog geschlossen und der Artikel wird in die Hauptseite übernommen. Es wird sofort eine Bestandsabfrage für diesen Artikel durchgeführt.

Lager auswählen

Über das Eingabefeld "*Lager*" kann ein bestimmtes Lager mittels Lagernummer eingetragen und dessen Belegung abgefragt werden.

✕

110 Durchlauflager Dispo	✎	▼
111 Lager 1	✎	▼
112 Lager 2	✎	▼
113 Lager 3	✎	▼
114 Produktionslager	✎	▼
115 Klebebänder Jumbo	✎	▼
116 Klebebänder Rollen	✎	▼
118 Rohstoffe für Klebebänder	✎	▼

Abbrechen

Abbildung 17.31: Lager auswählen

Die Ergebnisliste im unteren Teil des Dialogs zeigt die "*Artikel*" pro Lagerort und deren Bestand. Weitere Artikelinformationen wie Serien-, Chargennummer, Preismenge oder beispielsweise Mindesthaltbarkeitsdatum werden ebenfalls angezeigt.

Über den Dreipunkteschalter können Sie ein Lager auswählen.

Daten abfragen

Im Dialog *"Artikelbestand"* befindet sich der Button *"Daten abfragen"*.

Wenn alle bekannten Eingaben erfasst sind, wird über *"Daten abfragen"* die Information für Bestand und Lagerort aus dem SELECTLINE-AUFTRAG abgefragt.

Es ist möglich nur einzelne oder alle Felder auszufüllen. Je nach Eingabe wird die Ergebnisliste über *"Daten abfragen"* eingegrenzt.

Abbildung 17.32: Daten abfragen

Über den Button *"Zurück"* oder den Pfeil links oben verlassen Sie die Artikelbestandsabfrage.

Es ist möglich nur einzelne oder alle Felder auszufüllen. Je nach Eingabe wird die Ergebnisliste über *"Daten abfragen"* eingegrenzt.

Anzeige der Lagerplatzdimensionen und -bezeichnungen

Lagerplatzdimensionen und selbstdefinierte Dimensionsbezeichnungen werden in der Lagerauswahl angezeigt. In der Artikelauswahl eines Beleges werden auch die Dimensionen und die vollständige Lagerplatzbezeichnung angegeben.

32.5 Artikel- und Belegdaten

Pro Beleg gibt es die Möglichkeit, *"zusätzliche Daten"* auf Belegebene und auf Positionsebene zu erfassen.

Hierfür gibt es jeweils einen Dialog, der pro Belegaktion in der JSON Konfigurationsdatei definiert und mit Feldern belegt werden kann. Sind Felder auf Beleg- und / oder Positionsebene für einen Beleg definiert, erscheinen in der dazugehörigen Belegmaske die Schalter *"Belegdaten"* und / oder *"Artikeldaten"*.

Durch Selektion eines Schalters öffnet sich der entsprechende Dialog mit den zuvor definierten Feldern. Der Benutzer kann hier seine Eingaben tätigen, die dann auf Belegebene bzw. Positionsebene gespeichert werden.

Zusätzliche Artikel- und Belegdaten stehen in allen Belegaktionen ausser manueller Lagerung zur Verfügung.

Artikel hinzufügen - In Aktionen mit Belegübergabe können Artikel hinzugefügt werden, die nicht im Vorgängerbeleg enthalten sind. Dazu wird in der Auswahlliste der Positionen der Schalter *"Neuer Artikel"* zur Verfügung gestellt. Darüber kann ein beliebiger Artikel aus dem Artikelstamm eingefügt werden.

Artikel automatisch einfügen - Mit zwei Optionen kann festgelegt werden, dass in nicht lagern- den und nicht packenden Belegen, die am Artikel mit dem Einfügemodus „Automatisch“ hinterlegten Zubehör- und Zuschlagsartikel beim Erfassen einer Position in MDE automatisch eingefügt werden.

Konfigurierbare Artikel-Posionsanzeige - "displayArcle"

Für die Positionsanzeige in den Aktionen in MDE können Sie vom Standard abweichende Felder anzeigen. Die Anzeige erfolgt durch „|“ voneinander getrennt. Zur Auswahl stehen: „Artikelbezeichnung“, „Zusatz“, „Mengeneinheit“, „Freier Text 1“ und „Freier Text 2“.

32.6 Artikelsuche

Neben *"Artikelnummer"* und *"-bezeichnung"* können auch die *"Artikelinformationen"* *"Referenz"*, *"Zusatz"*, *"Serien- und Chargennummer"* genutzt werden, um nach *"Artikeln"* zu suchen.

Beispiel

Wird eine *"Seriennummer"* im *"Artikelfeld"* erfasst, erfolgt eine *"Artikelsuche"* und die ermittelte *"Artikelnummer"* und *"-bezeichnung"* wird in SELECTLINE MDE angezeigt. Die *Seriennummer* wird automatisch in das dafür vorgesehene *Seriennummernfeld* übernommen.

Konfigurierbare Artikelsuche articleSearch - Für die globale Artikelsuche in MDE können Sie vom Standard abweichende Felder anzeigen. Die Anzeige erfolgt durch „|“ voneinander getrennt. Zur Auswahl stehen: „Artikelbezeichnung“, „Zusatz“, „Mengeneinheit“, „Freier Text 1“ und „Freier Text 2“.


32.7 Wareneingang

Über den Button *"Wareneingang"* rufen Sie die abgeschlossenen Ausgangsbelege *"Bestellungen"* aus dem SELECTLINE-AUFTRAG auf und können den *Wareneingang* abschliessen. Die Bestellung wird dadurch in einen *"Wareneingang"* übergeben.



Abbildung 17.33: Wareneingang

Beleg suchen

Der Dialog *"Beleg suchen"* öffnet sich automatisch wenn *"Wareneingang"* ausgewählt wird. Die Belegnummer können Sie entweder scannen oder in der Suchzeile eintragen und mit der Lupe  suchen. Wenn der Beleg gescannt wurde oder vollständig eingetragen ist, wird der Dialog automatisch geschlossen und Sie erreichen die Belegmaske.

In der Suche werden alle *"Bestellungen"* aus dem SELECTLINE-AUFTRAG angezeigt, welche den Belegbearbeitungsstatus auf *"geschlossen"* gestellt haben.

Folgende Belege werden nicht angezeigt:

- Bestellungen, die im SELECTLINE-AUFTRAG noch in Bearbeitung sind (Belegbearbeitungsstatus: *"In Bearbeitung"*)
- Bestellungen, für die bereits ein vollständiger Wareneingang erfasst wurde. (Bearbeitungsstatus: *"Erledigt"*)




Abbildung 17.34: Wareneingang

Über  hinter der Bestellung in der Ergebnisliste zeigen Sie die Details zur Bestellung an.

Beleg suchen nach

Beleg Artikel

1

20000010 27.09.2020 Tischlerei am See GmbH

20000011 09.12.2020 Möbel Plus AG

20000016 07.02.2022 GreenIt Computer GmbH

20000017 04.03.2022 Menuisier GmbH

20000018 10.03.2022 Möbel Plus AG

20000019 22.11.2022 Verpackungs AG

60025 Klebebandrolle 3" 25 * 66 6600 Stk.

Abbrechen

Abbildung 17.35: Details Bestellung


Wählen Sie den entsprechenden Beleg aus. Berühren Sie dafür das Feld mit der Belegnummer, die Sie bearbeiten möchten.

Nun erfolgt die Belegübergabe und im SELECTLINE-AUFTRAG wird ein neuer Eingangsbeleg erstellt. Wenn zu dieser Bestellung bereits ein *"Wareneingangsbeleg"* erstellt wurde, der nicht abgeschlossen ist, wird dieser Beleg wieder geöffnet.

Die Belegnummer des *"Wareneingangs"* wird im oberen Bereich angezeigt.

Belegsuche über Artikelnummer - Die Belegsuche können Sie in allen Belegaktionen mit Belegübergabe (*"Wareneingang / Warenausgang"*) auch über eine *Artikelnummer* durchführen. Dazu kann in der Suche zwischen *Beleg* und *Artikel* gewählt werden. Die *Artikelnummer* muss in der Suche eindeutig sein und wird mit der Belegübergabe in die Erfassungsmaske übernommen. Die Suche können Sie in der *MDE Konfiguration* als Standardsuche definieren, damit diese nach Auswahl der Belegaktion direkt angezeigt wird.

Belegsuche über Preset-Listen - In allen Belegaktionen mit Belegübergabe ("*Wareneingang / Warenausgang*") können Sie nun beliebige Preset-Listen konfigurieren. Preset-Listen werden in der Belegsuche im Dropdownmenü "*Weitere*" aufgelistet und können darüber ausgewählt werden. Die Liste wird sofort abgefragt und angezeigt. So lassen sich datumsabhängige Listen oder Listen nach bestimmten Lieferbedingungen erzeugen.



Beleg suchen nach ✕

Beleg Artikel Weitere ▾

Liste: Diese...

BE363 13.09.20... Baustoffcenter H...

BE366 13.09.20... Baustoffcenter H...

Keramiks Schmidt
EGW Wernigerode
per UPS
Heute
Morgen
Diese Woche
Artikel und Beleg

Abbrechen

Abbildung 17.36: Belegsuche

Eine Preset-Liste können Sie in der MDE Konfiguration als Standardsuche definieren, damit diese nach Auswahl der Belegaktion direkt angezeigt wird.

Belegsuche über Artikel und Beleg - Mit dieser Option können Sie in Belegaktionen mit Belegübergabe ("*Wareneingang / Warenausgang*") eine zusätzliche Belegsuche nach "*Artikel und Beleg*" aktivieren. In dieser Suche wird zuerst die "*Artikelnummer*" und dann die "*Belegnummer*" erfasst. Artikel- und Belegnummer müssen eindeutig sein und der Artikel muss in dem Beleg enthalten sein, um fortfahren zu können. Die Artikelnummer wird dann mit der Belegübergabe in die Erfassungsmaske übernommen.

Die Suche können Sie in der MDE Konfiguration als Standardsuche definieren, damit diese nach Auswahl der Belegaktion direkt angezeigt wird.

Artikel auswählen

Die Erfassung der Artikel kann über verschiedene Wege erfolgen:

- Artikel durch Scannen des Barcodes oder eines QR-Codes auswählen
- Artikel durch Eingabe der Artikelnummer auswählen
- Artikel über den Dreipunkteschalter suchen

Artikelsuche durch Scannen des Barcodes oder QR-Codes

Die Artikelnummer wird durch Scannen im Feld "*Artikel*" angezeigt. Der Cursor muss dafür im Feld "*Artikel*" stehen. Nach dem Scannen wird die Artikelbezeichnung unter dem Feld "*Artikel*" angezeigt. Sie können die Artikelnummern, EAN und Hersteller-Artikelnummern scannen. Die Nummern müssen im SELECTLINE-AUFTRAG hinterlegt sein.

Farbliche Unterscheidungen - Die Artikelliste innerhalb eines Belegs, die Sie über den "*Dreipunkteschalter*" im "*Artikel suchen*"-Dialog erreichen, ist je nach Bearbeitungsstand farblich gekennzeichnet.

Die in der Bestellung enthaltenen Artikel unterscheiden sich farblich wie folgt:

- Weiss hinterlegt – Der Artikel wurde noch nicht bearbeitet.
- Gelb hinterlegt – Der Artikel wurde teilweise eingelagert.
- Grün hinterlegt – Der Artikel wurde vollständig oder mehr als vollständig eingelagert.

Artikel suchen
✕

110001 - HP Compaq dc7900
>

Menge: 15/15 Stk.

Lager: 112 Lager 2

110003 - HP Pavilion HPE-030ch
>

Menge: 0/1 Stk.

Lager: 112 Lager 2

Abbrechen

Abbildung 17.37: Artikel farbliche Unterscheidung

Belegmaske

<
Wareneingang
20000014
✓

i
20000010 Tischlerei am See GmbH

Artikel

100011
...
🔍

Tischauflage | Zubehörartikel 100003

i

Menge
Ist/Soll: 0 / 5 Stück

−


+

Lager

...

OK

Abbildung 17.38: Belegmaske

Infoschalter - Der Info-Schalter  neben der Belegbezeichnung im oberen Teil zeigt eine Übersicht der gesamten Bestellung.



20000010
27.09.2020

Tischlerei am See GmbH

Artikel	Bezeichnung	Ist/Soll
100011	Tischauflage Zubehörartikel 100003	0 / 5 Stück

Tischlerei am See GmbH
Konstanzerstrasse 36
8280 Kreuzlingen

Storno **Schliessen**

Abbildung 17.39: Infoschalter Belegübersicht

Der Infoschalter hinter der Artikelbezeichnung zeigt Informationen über den Lagerort des gewählten Artikels und dem dort verfügbaren Bestand. Weitere Informationen wie Seriennummer, Charge, Verfallsdatum und Preismenge werden angezeigt, wenn sie auf den Artikel zutreffen.

Durch Drücken auf den Eintrag werden das Lager und die zusätzlichen Artikelinformationen übernommen und in der Belegmaske gefüllt.

Über den "Storno-Button" kann der bereits eingelagerte Artikel wieder ausgelagert werden. Stornieren von Artikeln wird im Kapitel [Eingelagerte Artikel stornieren](#) beschrieben. Über den "Schliessen-Button" oder das Kreuz verlassen Sie den Dialog.

Liefermenge erfassen - Nachdem der Artikel gewählt wurde, wird die gelieferte Menge eingetragen. Die Soll-Ist-Menge für die aktuelle Bestellung wird angezeigt. Es ist möglich, die Soll-Menge zu unter- oder überschreiten.

Die Menge kann über die Tastatur oder über die "+/- buttons" erfasst werden. Es sind nur positive Mengen erlaubt.

Lager festlegen - Im Feld "Lager" wird die Nummer des Lagers eingetragen, in das der Artikel eingelagert werden soll. Ein Lager wird vorgeschlagen, wenn im Beleg ein Lager hinterlegt ist.

Über den "Dreipunkteschalter" kann ein anderes Lager im "Lager suchen"-Dialog gewählt werden.


Falls ein Lager gewählt wird, welches für einen anderen Artikel reserviert ist, erscheint folgender Hinweis: *"In diesem Lager sind alle Plätze für andere Artikel reserviert"*.

Eingelagerte Artikel stornieren

Die *Storno-Funktion* erlaubt Ihnen eine Korrektur von falsch eingelagerten Belegen. Wählen Sie den Artikel, durch Eingabe der Artikelnummer, des Artikelnamens oder durch Scannen und tragen Sie die Menge ein. Dann wählen Sie das Lager. Nach dem Betätigen des Button *"Auslagern"*, wird der Artikel ausgelagert und der Ist-Bestand korrigiert. Mit *"Storno Ende"* wird der Vorgang beendet.

Abbildung 17.40: eingelagerte Artikel stornieren

Beleg abschliessen


Die Vollständigkeit des erfassten Wareneingangs überprüfen Sie über den *"Dreipunkteschalter"* oder über den *"Info-Button"* neben der Belegbezeichnung. Wenn alle Artikel des Wareneingangs eingelagert sind, schliessen Sie den Beleg über  ab. Der *"Beleg abschliessen"*-Button schliesst den Beleg ab. Sie gelangen dann automatisch zum Dialog *"Beleg suchen"*. Über das *"Kreuz"* oder *"Abbrechen"* verlassen Sie den Dialog.

Beleg pausieren

Wenn die Bearbeitung eines Belegs noch nicht abgeschlossen werden kann, können Sie die Bearbeitung pausieren und später weiterfahren. In der Zwischenzeit können andere Belege bearbeitet werden.

In diesem Fall kann der Beleg über  pausiert werden.

Der pausierte Beleg wird anschliessend wieder über *"Beleg suchen"* angezeigt.



The screenshot shows a light orange dialog box with a title bar. The title bar contains the text "20000019 Verpackungs AG" on the left and a close button (X) on the right. Below the title bar, the text "0/1 Positionen vollständig" is displayed. There are three buttons in the dialog: a blue button labeled "Beleg abschließen", a blue button labeled "Beleg pausieren", and a light orange button labeled "Abbrechen".

Abbildung 17.41: Beleg pausieren

Unterschrift in Belegen - Mit dieser Option können Sie pro Belegaktion und in der manuellen Lagerung die Erfassung einer Unterschrift beim Belegabschluss aktivieren. Die Unterschrift wird mit den Positionen des Belegs als Abbild in der Datenbank gespeichert.

AU416
15.01.2019
Meier Bau AG

✕

Artikel	Bezeichnung	Menge	Lager
100006	Liegenauflage	10 Stück	200



Name

XXX

Löschen

OK

Abbildung 17.42: Beleg unterschreiben

Im SELECTLINE AUFTRAG können Sie im Menü *"Einstellungen und Zusatzfunktionen (F12)"* des jeweiligen Belegs die Funktion *"Unterschrift anzeigen"* aufrufen und die Unterschrift anzeigen.

Beleg ohne Dialog abschliessen - Mit dieser Option können Sie pro Belegaktion und in der manuellen Lagerung festlegen, dass der Beleg über den Abschliessen-Schalter direkt abgeschlossen oder pausiert werden soll. Der sonst darauffolgende Dialog wird damit nicht angezeigt.

32.8 Warenausgang

Der *Warenausgang* funktioniert analog dem "*Wareneingang*", welcher im [Kapitel Wareneingang](#) beschrieben ist. Die Funktionen und die Maske sind identisch erstellt worden. Der Unterschied liegt zum einen bei den Quell- und Zielbelegen und zum anderen bei der Lagerung (Auslagerung statt Einlagerung).




Abbildung 17.43: Warenausgang

Im "*Warenausgang*" sind alle ausgelösten Aufträge aus dem SELECTLINE-AUFTRAG ersichtlich, welche den Belegbearbeitungsstatus auf "*abgeschlossen*" gestellt haben.

Folgende Belege werden nicht angezeigt:

- Aufträge, die im SELECTLINE-AUFTRAG noch in Bearbeitung sind (Belegbearbeitungsstatus: "*In Bearbeitung*")
- Aufträge, für die bereits ein vollständiger Warenausgang erfasst wurde. (Belegbearbeitungsstatus: "*erledigt*")

Auswahlliste für Verfallsdatum bei Auslagerungen - Bei Auslagerungen von "*Artikeln*" mit MHD steht Ihnen nun auch eine Auswahlliste der im Bestand verfügbaren Daten zur Verfügung.

32.9 Lagerung

Manuelle Lagerung



Abbildung 17.44: Manuelle Lagerung

Mit der *manuellen Lagerung* können Sie Artikel einlagern, auslagern und umlagern.

Abbildung 17.45: Manuelle Lagerung

In dieser Maske finden Sie die bereits aus den vorherigen Funktionen bekannten Felder. Auch hier können Sie durch Scannen oder durch Eingabe der Artikelnummer bzw. über das Suchfeld den gewünschten Artikel suchen und die Menge und das Lager wählen.

Sie können mehrere *"manuelle Lagerungen"* vornehmen und erst anschliessend den Beleg abschliessen. So werden alle Lageraktionen in einem Beleg gesammelt.

Abbildung 17.46: Manuelle Lagerung abschliessen

Manuelle Lagerung fortsetzen - Offene manuelle Lagerungen können auch per SELECTLINE MDE fortgesetzt werden. In einer Auswahlliste werden Ihnen alle offenen manuellen Lagerungen zur Auswahl angeboten. Über den Button *"Neuer Beleg"* können Sie jederzeit eine neue manuelle Lagerung anlegen.

Vorbelegung manueller Lagerung - Mit diesen Optionen können Sie in der manuellen Lagerung voreinstellen, welche Lageraktion beim Öffnen vorausgewählt sein soll und ob die Lageraktion geändert werden darf.

Extrafelder in manueller Lagerung - Für die manuelle Lagerung können Sie nun auch zusätzliche Felder (*"Belegfelder und Extrafelder"*) auf Belegkopfebene konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt analog der übrigen Belegaktionen. Für Positionen der manuellen Lagerung steht diese Funktion weiterhin nicht zur Verfügung.

Selbstdefinierte Umlagerungsbelege

Es ist möglich "*selbstdefinierte Umlagerungsbelege*" in der Belegkette mit MDE zu nutzen. Der selbstdefinierte Belegtyp wird nun auch per API bereitgestellt. Mit der Konfiguration des entsprechenden Belegschlüssels in der MDE Konfiguration, wird das Ziellager für die Umlagerung in der Eingabemaske bereitgestellt.

Ganzes Lager umlagern

Per Konfiguration kann ein neuer Menüpunkt "*Bestände umlagern*" auf der MDE Hauptseite freigeschaltet werden. In der Eingabemaske sind dann nur das Quelllager (Lagerplatz) und das Ziellager (Lagerplatz) auswählbar und ein "*Umlagern*" Button. Als Ergebnis entsteht ein neuer manueller Lagerungsbeleg mit allen Positionen des Quelllagers als Umlagerung in das gewählte Ziellager (inkl. MHD / Serien/Chargen). Positionen, die sich nicht umlagern lassen, werden übersprungen. Es erfolgt eine Anzeige der Anzahl der umzulagernden Artikel, sowie eine Meldung, wenn nicht alle Positionen umgelagert werden konnten bzw. kein Bestand vorhanden ist.



Abbildung 17.47: Umlagern

32.10 Inventur




Abbildung 17.48: Inventur


Die Inventur muss über den SELECTLINE-AUFTRAG angelegt werden. Erst dann wird sie in SELECTLINE MDE zur Auswahl angeboten. Über die Suchzeile suchen Sie nach dem Namen oder der Nummer der Inventur. Über den Pfeil hinter einer Inventur können die Details der Inventur angezeigt werden.

Automatik-Modus - Sie können den Automatik-Modus in der Inventur in der Hauptmaske *aktivieren / deaktivieren*. Ausserdem sehen Sie den zuletzt erfassten Artikel und haben die Möglichkeit diesen zu korrigieren.

GS1 Codes - werden auch in der *"Inventurerfassung"* ausgewertet und die zugehörige Artikelnummer ermittelt.

Lager auswählen

Nach der Auswahl der "Inventur" können Sie das Lager auswählen, welches gezählt werden soll. Über die Suchzeile kann der Name oder die Lagernummer eingetragen werden. Es ist zudem möglich, das Lager durch Scannen auszuwählen.

Der Stift  zeigt an, in welchem Lager bereits etwas gezählt wurde. Der Pfeil hinter dem Lager öffnet die Detailansicht. Dort sehen Sie, wie viele Zähllisten und wie viele verschiedene Artikel es gibt und wie viele Artikel bereits erfasst wurden. Die erfassten Artikel sind auf die Art der Artikel bezogen, nicht auf die Menge.

Lager auswählen
×

110 Durchlauf Lager Dispo		
111 Lager 1		
112 Lager 2		
113 Lager 3		
114 Produktionslager		
115 Klebebänder Jumbo		
116 Klebebänder Rollen		
118 Rohstoffe für Klebebänder		

Abbrechen

Abbildung 17.49: Lager wählen

Durch das Drücken auf ein entsprechendes Lager öffnet sich anschliessend die Seite der Inventur mit dem gewählten Lager.

Artikel zählen


Über den *Info-Button* des Lagers gelangen Sie zur Übersicht der bereits gezählten Mengen.

Sie können nun im Feld *"Artikel"* wie gewohnt durch Eingabe der Artikelnummer, über die Suchzeile oder durch Scannen einen Artikel auswählen und diesen anschliessend im Lager zählen. Danach tragen Sie die entsprechende Menge im Feld *"Menge"* ein.

The screenshot shows the 'Inventur' screen for inventory management. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'Inventur', and a green checkmark button. Below the header, the inventory location is identified as '111 Lager 1'. The 'Artikel' section contains a search input field with the value '110010', a search icon, and a barcode icon. Below the search field, the article name 'Desktop Supreme 1000' is displayed, along with an information icon. The 'Menge' section shows a numeric input field with the value '25' and a minus sign on the left and a plus sign on the right. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Bestätigen'.

Abbildung 17.50: Menge eintragen

Wenn Sie alle Angaben für den Artikel erfasst haben, drücken Sie den Button *"Bestätigen"*. Somit erfolgt die Übergabe an den SELECTLINE-AUFTRAG. Dort wird die gezählte Menge in der Inventur angezeigt. Soll- und Ist-Werte können nur im SELECTLINE-AUFTRAG verglichen werden. Danach wird automatisch wieder auf die Hauptseite der Inventur gewechselt. Der gerade gezählte Artikel mit den zusätzlichen Artikeldaten wird noch angezeigt. Der nächste Artikel kann nun gezählt werden.

Wenn alle Eingaben für das Lager abgeschlossen sind, betätigen Sie den grünen Haken  um abzuschliessen.

32.11 Direkte Belegangabe

Belege können direkt im SELECTLINE MDE angelegt werden. Es wird dadurch kein Vorgängerbeleg mehr benötigt. Die Beschreibung findet in diesem Dokument mit dem Beispiel "*Lieferschein*" statt.

Adressdatensatz auswählen

Nachdem die Belegaktion ausgewählt wurde, öffnet sich automatisch ein Dialog zum Auswählen des Adressdatensatzes. Welche Daten hier auswählbar sind ("*Interessant*" / "*Kunde*" / "*Lieferant*"), ist abhängig vom Belegtyp.

Im Beispiel "*Lieferschein*" öffnet sich der Dialog "*Kunde suchen*", wenn "*Lieferschein*" gewählt wurde. Für die Suche müssen Sie mindestens ein Zeichen eingeben.





Abbildung 17.51: Kunde suchen

Über  wird die Suche ausgelöst und die Ergebnisse werden angezeigt.

Ist nur ein Teil des Kundennamens, oder nur die Kundennummer bekannt, geben Sie die bekannten Angaben in die Suchzeile ein. Es wird eine Ergebnisliste aller Kunden angezeigt, die Ihre Angaben enthalten.

Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Berühren Sie dafür den Eintrag in der Liste. Die Daten dieses Kunden werden in den Belegkopf übernommen und der Dialog schliesst automatisch. Existieren zu dem ausgewählten Kunden offene Belege, öffnet sich der Dialog "*Beleg auswählen*". Gibt es keinen offenen Beleg wird direkt ein neuer Beleg angelegt.

Beleg auswählen

Im *"Beleg auswählen"*-Dialog werden alle offenen Belege zu dem ausgewählten Adressdatensatz aufgelistet. Dieser Dialog öffnet sich nur, wenn offene Belege vorhanden sind. Existiert kein offener Beleg zu dem ausgewählten Adressdatensatz, wird direkt ein neuer Beleg angelegt.

Im Dialog *"Beleg auswählen"* kann ein bereits begonnener Beleg ausgewählt und dann fortgesetzt werden oder ein neuer Beleg über den Button *"Neuer Beleg"* im oberen Bereich angelegt werden.

Über ☐ hinter jedem Beleg, zeigen Sie Details zu den Belegen an. Dort finden Sie alle bisher erfassten Positionen zu dem Beleg.

The screenshot shows a mobile application dialog titled "Beleg auswählen". At the top right is a close button (X). Below the title is a blue button labeled "Neuer Beleg". Underneath is a text input field labeled "Filtern". The main area contains a list of items, each with a header and a toggle icon (upward arrow for expanded, downward arrow for collapsed). The first item is "LS436 23.10.2018 Ladenverkauf" with an upward arrow. Below it, the expanded details are visible: "100001 Sessel 1 Stück". The second item is "LS440 25.10.2018 Ladenverkauf" with a downward arrow. At the bottom of the dialog is a button labeled "Abbrechen".

Abbildung 17.52: Beleg auswählen

Zum Fortsetzen eines bereits begonnenen Beleges, wählen Sie den entsprechenden Beleg aus. Berühren Sie dazu das Feld mit der Belegnummer. Der Dialog *"Beleg auswählen"* schliesst sich und der ausgewählte Beleg wird geöffnet.

Neuen Beleg anlegen

Die Maske zur Erfassung der Positionen für einen neuen Beleg öffnet sich:

- **automatisch**, wenn kein offener Beleg zu dem eingangs ausgewählten Adressdatensatz existiert oder
- wenn im *"Beleg auswählen"*-Dialog der Button *"Neuer Beleg"* ausgewählt wird

Der Beleg inklusive der Belegnummer wird erzeugt, sobald die erste Lagerungsaktion durchgeführt wurde. Die restlichen Funktionen verhalten sich genau gleich wie bereits bei einem herkömmlichen Wareneingang oder Warenausgang.

Positionen hinzufügen

Sie können nach einer Belegübergabe in SELECTLINE MDE weitere Positionen ergänzen. Die Artikelauswahl wird dann nicht nur auf die Positionen aus der Belegübergabe beschränkt, sondern ist über den gesamten Artikelstamm möglich. Die Mengen werden ebenfalls nicht auf die des Vorgängerbelegs beschränkt.

Um die Option zu aktivieren, müssen Sie in der JSON-Konfigurationsdatei das Flag *"switchDocumentMode"* an der gewünschten Belegaktion ergänzen und auf *"true"* setzen.

Nicht erfasste Positionen entfernen

Beim Abschliessen eines Beleges, der durch eine Belegübergabe entstanden ist, werden alle Positionen / Verweise mit Menge = 0 gelöscht, damit nur die wirklich erfassten Positionen im Beleg verbleiben.

Ausgangsbelege unvollständig abschliessen

Bisher konnten Sie Belege der Ausgangsseite ausschliesslich abschliessen, wenn die Positionen vollständig erfasst wurden. Durch diese Option können Sie nun das Abschliessen unvollständiger Ausgangsbelege ebenfalls erlauben.


Um die Option zu aktivieren, müssen Sie in der JSON-Konfigurationsdatei das Flag *"finishIncomplete"* an der gewünschten Belegaktion ergänzen und auf *"true"* setzen.

Verhalten der Lagervorgabe bei Belegen

Wenn Sie in einem *Beleg* einen *Artikel* hinzufügen, wird das *Lager* aus der Belegposition vorgegeben, sofern durch die Konfiguration kein anderes Lager vorgegeben ist. Damit ist das Verhalten der Lagerermittlung in MDE analog dem des AUFTRAGS, unter Berücksichtigung der *"Standort"*- und *"Mandanteneinstellungen"*.

Ebenfalls wird nun bei der *"Belegerfassung"* das Lager, die Preismenge bzw. das Verfallsdatum auch dann vorgetragen, wenn Sie einen Artikel über die *"Serien- oder Chargennummer"* suchen.

Artikelnummer in der Belegerfassung festhalten

In alle *"Belegaktionen"* und der *"manuellen Lagerung"* kann die eingegebene *"Artikelnummer"* über den neuen Schalter  am Artikelnummernfeld *"festgehalten"* werden.


Ist diese Funktion aktiviert, wird nach dem Lagern der aktuellen Position die verwendete Artikelnummer für die nächste Erfassung direkt wieder im Artikelnummernfeld vorgetragen, um zum Beispiel gleich die nächste Seriennummer einzuscannen.



Abbildung 17.53: Artikelnummer festhalten

Artikel automatisch bestätigen

Optional können Sie in allen *"Belegen"*, anstelle des Festhaltens der Artikelnummer, auch eine automatische Bestätigung mit fester Menge „1“ konfigurieren.

Die Option  kann pro Belegaktion konfiguriert werden und bestätigt den ermittelten *"Artikel"* automatisch.

Auch Referenzen mit abweichender Mengeneinheit können so erfasst werden. Wird ein Artikel erfasst, der weitere Eingaben erfordert (z.B. Seriennummer), wird nicht fortgesetzt und ein Signalton ausgegeben. Hier muss der Anwender die Daten vervollständigen und wie bisher bestätigen.




Abbildung 17.54: automatisch bestätigen

Ausführen eines API-Markos vor oder nach dem Abschliessen eines Beleges

In MDE *Belegaktionen* kann vor oder nach dem Abschliessen einer Position, auch vor oder nach dem Abschliessen eines Beleges, ein API Makro ausgeführt werden. In der Rückgabe des Makros kann eine beliebige Meldung definiert werden, die in MDE angezeigt wird. Vor dem Abschliessen besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Aktion abzubrechen.

Sie können den aufgerufenen API Makros alle Felder der Belegposition inkl. Extrafelder übergeben.

32.12 Anpassbarkeit

SELECTLINE MDE ist dahingehend anpassbar, dass festgelegt werden kann, welche Aktionen auf der Startseite, mit welchen Eigenschaften, zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird zwischen Standard- und Belegaktionen unterschieden. Die Einstellungen gelten für alle MDE Benutzer.

Alle Aktionen sind in folgenden Eigenschaften anpassbar:

- Verfügbar / inaktiv
- Anordnung / Reihenfolge
- Icon / Bezeichnung (mehrsprachig)
- Farbgebung

Die Standardaktionen "*Artikelbestand*", "*Manuelle Lagerung*" und "*Inventur*" sind nur in den zuvor genannten Eigenschaften anpassbar.

Die Belegaktionen, z.B. *"Wareneingang"* oder *"Warenausgang"*, sind in der Anzahl beliebig definierbar und mit weiteren anpassbaren Eigenschaften versehen. Zusätzlich zu den zuvor genannten Eigenschaften sind definierbar:

- Beleg ohne Vorgänger oder Belegübergabe
- Belegtyp
- Mengenvorgabe (keine, Sollmenge, fester Wert)
- Lager (kein, Positionslager, fester Wert)
- Lager (kein, Positionslager, fester Wert)
- Zusätzliche Felder auf Belegkopf-Ebene bereitstellen (inkl. Extrafelder)
- Zusätzliche Felder auf Belegpositions-Ebene bereitstellen (inkl. Extrafelder)
- Fotoaufnahme per MDE-Gerät tätigen und mit Notiz als Beleg-Journaleintrag speichern (auch bei *"Manuelle Lagerung"*)

Ausführen eines API-Makros vor oder nach dem Speichern einer Position - In MDE Belegaktionen kann vor oder nach dem Speichern einer Position ein API-Makro ausgeführt werden. In der Rückgabe des Makros kann eine beliebige Meldung definiert werden, die in MDE angezeigt wird. Vor dem Speichern besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Aktion abubrechen.

Konfigurationsdatei

SELECTLINE MDE ist per Konfigurationsdatei *"MDEConfiguration.json"* zu konfigurieren. Die Datei befindet sich auf dem Server im Verzeichnis:

C:\ProgramData\SelectLine Software\SelectLine Mobile\Daten

Mit jedem Update wird immer eine *"_MDEConfiguration.json"* zusätzlich in dem Verzeichnis abgelegt. Sie dient als Sicherheits- oder Kopievorlage.

Eine bestehende Datei wird durch ein Update nicht überschrieben. Das Bearbeiten der Datei geschieht mit einem Texteditor. SelectLine MDE kann nur genutzt werden, wenn eine Konfigurationsdatei vorhanden ist.

Aufbau der Konfigurationsdatei

JSON ist ein weitverbreitetes Datenformat zum Speichern von strukturierten Daten, welches in einer einfach lesbaren Textform aufgebaut ist. Jedes darin enthaltene Objekt beginnt mit { und endet mit }. Alle Objekte sind durch Komma getrennt, nacheinander aufgeführt. Innerhalb eines Objektes werden weitere Objekte angeführt und/oder die Eigenschaften angegeben, welche aus einem Schlüssel und einem Wert bestehen. Schlüssel und Wert sind durch einen Doppelpunkt getrennt. Zeichenketten beginnen und enden mit doppelten geraden Anführungszeichen (").

Beispiel für eine Eigenschaft: *{"type": "stock"}*

Jede Konfiguration beginnt mit *"version"* und *"items"*. Die Version ist notwendig um eine Unterscheidung bei späteren Funktionserweiterungen zu ermöglichen. Unter *"items"* werden die Objekte mit ihren Eigenschaften aufgeführt.

Eine minimale Konfiguration kann wie folgt abgebildet werden:

```
{
  "version": "19.1.0",
  "items": [
    {
      "type": "stock"
    },
    {
      "type": "manualStorage"
    },
    {
      "type": "inventory"
    }
  ]
}
```

Eigenschaften in der Konfiguration

Hier werden die möglichen Eigenschaften und Abhängigkeiten beschrieben.

Konfigurierbare Artikelsuche

Die Artikelsuche in MDE ist eine globale Funktion, die in vielen Aktionen verwendet wird. Optional können vom Standard abweichende Felder festgelegt werden, die in der Anzeige mit „|“ voneinander getrennt, angezeigt werden. Als Eigenschaft ist "displayArticle" mit folgenden möglichen Werten (Feldern) anzugeben:

Wert	Beschreibung
Name	Artikelbezeichnung
AdditionalDescription	Zusatz
QuantityUnit	Mengeneinheit
CustomText1	FreierText1
CustomText2	FreierText2

Beispiel:

```
"articleSearch":
{
  "displayArticle":
    ["Name", "AdditionalDescription", "QuantityUnit",
    "CustomText1", "CustomText2"]
}
```

Anzahl der zu ladenden Datensätze in Listen

Standardmässig werden in den meisten Listenanzeigen in MDE immer 10 Datensätze geladen. Über den dann erscheinenden Schalter „Weitere Ergebnisse anzeigen“ können die nächsten 10 Datensätze geladen werden, bis keine weiteren nachzuladenden Datensätze mehr vorhanden sind.

Optional kann die Anzahl an jeweils zu ladenden Datensätzen auch in der Konfiguration festgelegt werden. Als Eigenschaft ist "pageSize" mit dem gewünschten Zahlenwert anzugeben. Geben Sie "pageSize": 25 an, um bspw. immer 25 Datensätze nachzuladen. Bitte beachten Sie, dass mit einer grösseren Anzahl auch die Ladedauer zunimmt.

Unterstützung von GS1 Codes

In Anlehnung an den GS1 Standard, können optional auch zusammengesetzte Codes interpretiert und mit einem Scanvorgang auf die jeweiligen Eingabefelder in MDE verteilt werden.

Voraussetzung für die Nutzung ist die zusätzliche Ausgabe des ISO/IEC Codes ("AIM indetifier") durch den verwendeten Scanner.

Die Auswertung eines GS1 Codes erfolgt ausschliesslich in Artikelnummern-Feldern. In MDE-Aktionen können folgende Felder mit einem Wert aus einem GS1-Code gefüllt werden:

Feld	Name („field“)
Artikelnummer	ArticleNumber
Serie / Charge	SerialNumber
Verfallsdatum	ExpirationDate
Menge	Quantity
Lager	Warehouse

Felder die in der jeweiligen Aktion in MDE nicht verfügbar sind, werden ignoriert.

Im GS1 Code werden die Inhalte mit einem Application Identifier eingeleitet. Jedem Application Identifier kann ein MDE Eingabefeld zugeordnet werden. MDE Eingabefelder können wiederum mehreren Application Identifiern zugeordnet werden.

Der Inhalt und die Bedeutung der GS1 Application Identifier ist der Dokumentation von GS1 zu entnehmen:

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf

Unter "gs1" wird die Funktionalität der GS1 Code-Erkennung konfiguriert. Die Eigenschaft "active" legt fest ob die Erkennung genutzt wird. Unter "ai" werden die gewünschten Application Identifier und das Zielfeld "field" definiert

```
Beispiel:  "gs1":{
            "active": true,
            "ai": [{
                    "ai": "01",
                    "field": "ArticleNumber"
                },
                {
                    "ai": "15",
                    "field": "ExpirationDate"
                }
            ]
        }
```


Konfigurierbare Aktionen „items“

Unter "items" werden die im Hauptmenü auswählbaren Aktionen definiert. Die Eigenschaft "type" ist zwingend erforderlich und legt die Funktionalität für jeweils eine Aktion in MDE fest und kann folgende Werte enthalten:

Wert	Beschreibung	Weitere Eigenschaften
stock	Stellt „Artikelbestand“ zur Verfügung	Optional
manualStorage	Stellt „Manuelle Lagerung“ zur Verfügung	Optional
inventory	Stellt „Inventur“ zur Verfügung	Optional
document	Stellt eine Belegaktion zur Verfügung	Zwingend
macros	Stellt das Ausführen von Makros zur Verfügung	Zwingend

Die Reihenfolge in der die Aktionen angegeben werden, legt die Reihenfolge auf der Hauptseite fest.

Konfigurierbare Aktionen type

Die Eigenschaft "type" ist **zwingend erforderlich** und legt die Funktionalität für jeweils eine Aktion in SELECTLINE MDE fest und kann folgende Werte enthalten:

Wert	Beschreibung	Weitere Eigenschaften
stock	Stellt „Artikelbestand“ zur Verfügung	Optional
manualStorage	Stellt „Manuelle Lagerung“ zur Verfügung	Optional
inventory	Stellt „Inventur“ zur Verfügung	Optional
document	Stellt eine Belegaktion zur Verfügung	Zwingend
macros	Stellt das Ausführen von Makros zur Verfügung	Zwingend

Die Reihenfolge in der die Aktionen angegeben werden, legt auch die Reihenfolge auf der Hauptseite fest.

Icon - "icon"

Mit der optionalen Eigenschaft "icon" kann der Pfad zu dem Icon festgelegt werden, welches auf der Startseite für die jeweilige Aktion angezeigt werden soll. Die Icons befinden sich im Installationsverzeichnis unter:

...\Mobile Anwendungen\MDE\assets\img\menu-icons

Selbstdefinierte Icons sind ebenfalls hier abzulegen. Die Standardicons haben eine Auflösung von 64x64 Pixel. Selbstdefinierte Icons sollten sich an der Grösse orientieren, da die Icons nicht skaliert werden.

Geben Sie den Pfad zum Icon ausgehend vom Verzeichnis „MDE“ an, z.B.:

- "icon": "assets/img/menu-icons/document-B-S-default.png" um ein eigenes Icon anzuzeigen.
- Wird der Wert leer gelassen, wird kein Icon angezeigt "icon": ""
- Wird die Eigenschaft nicht angegeben wird ein Standardicon angezeigt.

Bezeichnung - "title"

Je nach Anforderung kann in der optionalen Eigenschaft **"title"** für alle Sprachen eine Bezeichnung für eine Aktion vergeben werden oder für jede einstellbare Sprache eine eigene.

- Geben Sie eine Bezeichnung für alle Sprachen direkt als Wert der Eigenschaft an:

```
"title": "Wareneingang"
```

-

Geben Sie sprachabhängigen Bezeichnungen als weiteres Objekt an:

```
"title": {
  "de": "Wareneingang",
  "en": "Incomming goods",
  "fr": "Entrée march.",
  "it": "Entrata merci"
}
```

- Wird die Eigenschaft nicht angegeben oder leer gelassen, wird keine Bezeichnung angezeigt.

Aktion aktiv / inaktiv setzen

Die optionale Eigenschaft **"active"** legt fest ob eine Aktion auf der Startseite bedient werden kann.

- Wird die Eigenschaft nicht angegeben ist die Aktion bedienbar.
- Wird der Wert auf „true“ gesetzt, ist die Aktion bedienbar:
"active": true
- Wird der Wert auf „false“ gesetzt, wird die Aktion gesperrt und weiterhin angezeigt:
"active": false

Farbgebung -Button

Mit den **optionalen** Eigenschaften kann jede Aktion auf der Startseite mit frei-definierbaren Farben versehen werden.

Eigenschaft	Beschreibung
backgroundcolor	Legt die Hintergrundfarbe der Aktion fest.
bordercolor	Legt die Rahmenfarbe der Aktion fest.
textcolor	Legt die Schriftfarbe der Aktion fest.

Die Werte der Farben sind als „HTML Color Name“ oder „HEX“ anzugeben.

Beispiel

```
"backgroundcolor": "DarkOrange",
"bordercolor": "Gray",
"textcolor": "Black"
```

Konfiguration von Beleg Aktionen

document

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten bestehen für Beleg-Aktionen `"type": "document"`. Es sind nur Konfigurationen anzulegen, die auch technisch im AUFTRAG vorhanden bzw. möglich sind.

Belegtyp

Die Eigenschaft `"documentKindFlag"` ist bei Aktionen – `"type": "document"` – zwingend erforderlich. Sie legt fest, welcher Beleg angelegt werden soll. Es sind alle Belege der Ausgangs- oder Eingangsseite möglich.

- Der Belegtyp ist als Wert anzugeben: `"documentKindFlag": "L"`

Wird eine Aktion ohne Vorgängerbeleg definiert erscheint je nach Belegdefinition die Auswahl der Adressstammdaten.

Vorgängerbelegbestimmen

Mit der optionalen Eigenschaft `"documentKindFlagPredecessor"` wird festgelegt ob und von welchem Beleg eine Belegübernahme durchgeführt werden soll.

- Der Belegtyp ist als Wert anzugeben: `"documentKindFlagPredecessor": "F"`
- Wird die Eigenschaft nicht angegeben oder leer gelassen, wird keine Belegübergabe durchgeführt.

Es erscheint anstelle der Adresssuche eine Suche des Vorgängerbeleges. Die logische Reihenfolge der Belege ist hierbei zu beachten. Es sind nur Belegübernahmen zulässig, die auch im SELECTLINE AUFTRAG möglich sind.

Zusätzlicher Artikel bei Belegübergabe einfügen

Durch Angeben der Eigenschaft können Sie nach einer Belegübergabe in MDE weitere Positionen ergänzen. In der Artikelauswahl wird ein Schalter „Neuer Artikel“ bereitgestellt. Es kann ein Artikel aus den gesamten Artikelstamm ausgewählt werden. Die Position wird in dem übergebenen Beleg eingefügt. Der Ursprungsbeleg bleibt unverändert. Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"addArticle": true` Eine Kombination mit `"switchDocumentMode"` ist nicht möglich.

Nach Belegübergabe beliebige Positionen hinzufügen

Durch Angeben der Eigenschaft können Sie nach einer Belegübergabe in MDE beliebige Positionen erfassen. Die Artikelauswahl wird dann nicht auf die Positionen aus der Belegübergabe beschränkt, sondern ist über den gesamten Artikelstamm möglich. Die Mengen werden ebenfalls nicht auf die des Vorgängerbelegs beschränkt. Das Verhalten entspricht einem Beleg ohne Vorgänger. Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"switchDocumentMode": true` Eine Kombination mit `"addArticle"` ist nicht möglich.

Immer neue Position anlegen anstatt zu summieren

Durch Angeben der Eigenschaft können Sie, in allen Belegen ohne Vorgänger (direkte Beleganlage), beim Einfügen zusätzlicher Positionen in Belegen mit Belegübergabe (nur bei „add-article“ - Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) konfigurieren, dass das erneute Erfassen eines bereits vorhandenen Artikels eine neue Belegposition erstellt und nicht die vorhandene Position mengenmässig angepasst wird. Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"separatePosition": true`

Zubehörartikel automatisch einfügen

Durch Angeben der Eigenschaft können Sie, in nicht lagernden und nicht packenden Belegen, das am Artikel mit dem Einfügemodus „Automatisch“ hinterlegte Zubehör beim Erfassen einer Position in MDE automatisch einfügen lassen. Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"autoAccessory": true`

Zuschlagsartikel automatisch einfügen

Durch Angeben der optionalen Eigenschaft können Sie, in nicht lagernden und nicht packenden Belegen, die am Artikel mit dem Einfügemodus „Automatisch“ hinterlegten Zuschlagsartikel beim Erfassen einer Position in MDE automatisch einfügen lassen. Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"autoSurcharge": true`

Mengenvorgabe für Beleg

Durch Angabe der optionalen Eigenschaft `"quantity"` kann festgelegt werden, mit welchem Wert das Eingabefeld der Menge in der Belegerfassung vorbelegt werden soll.

- Geben Sie einen festgelegten Zahlen-Wert an: `"quantity": "1"`
- Wenn bei einer Belegübernahme immer die Menge der Belegposition vorgegeben werden soll, geben Sie an: `"quantity": "SOLL"`
- Wird die Eigenschaft nicht angegeben oder leer gelassen, wird keine Menge vorgegeben.

Feld Menge im Wareneingang / Warenausgang sperren

Durch Angabe der Eigenschaft `"quantityReadOnly"` kann festgelegt werden, dass das Feld „Menge“ nur lesbar ist. Die Eigenschaft `"quantity"` muss hierfür ebenfalls mit einem festen Wert oder einem Parameter angegeben sein.

Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"quantityReadOnly": true`

Lagervorgabe für Beleg

Durch Angabe der optionalen Eigenschaft `"warehouse"` kann festgelegt werden, mit welchem Wert das Eingabefeld des Lagers in der Belegerfassung vorbelegt werden soll.

- Geben Sie ein festgelegtes Lager als Wert an: `"warehouse": "400"`
- Wird der Wert leer gelassen, wird kein Lager vorbelegt. `"warehouse": ""`
- Wird die Eigenschaft nicht angegeben, wird das Lager der Belegposition vorbelegt.

Sortierung der Positionen

Durch Angabe der optionalen Eigenschaft **"sortPositionsBy"** kann festgelegt werden, nach welchem Feld die Positionen in der Belegerfassung sortiert werden sollen. Es ist der Name des Feldes der Belegposition der API anzugeben.

Siehe API-Hilfe – Document →

„GET ../Documents/{documentKey}/Positions?[+DocumentPositionListFilter]“

- Geben Sie das Feld als Wert an: **"sortPositionsBy": "Warehouseld"**
- Standardmässig wird aufsteigend sortiert
- Um absteigend zu sortieren geben Sie zusätzlich an: **"sortPositionsDesc": true**

Verhalten bei Belegen mit mehreren identischen Artikelnummern

Durch Angabe der Eigenschaft **"severalSameArticles"** kann festgelegt werden, wie sich MDE bei Belegübergaben verhalten soll, wenn mehrere gleiche Artikelnummern in einem Beleg enthalten sind.

Um eine Auswahlliste aller Positionen mit identischer Artikelnummer zu erhalten, geben Sie an: **"severalSameArticles": "List"**

Um automatisch die Position mit der grössten offenen Menge auszuwählen, geben Sie an: **"severalSameArticles": "MostOpen"**

Wird die Eigenschaft nicht angegeben, wird immer die erste Position des Belegs gelagert.

Beleg ohne Dialog schliessen

Durch Angabe der Eigenschaft können Belege über den Abschliessen-Schalter , ohne den darauffolgenden Dialog, abgeschlossen oder pausiert werden.

Um die Aktion „Beleg pausieren“ durchzuführen, geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: **"finishButton": "pause"**

Um die Aktion „Beleg abschliessen“ durchzuführen, geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: **"finishButton": "finalize"**

Wird die Eigenschaft nicht angegeben oder leer gelassen, wird der Dialog angezeigt.

Ausgangsbeleg unvollständig abschliessen

Durch Angabe der Eigenschaft können Belege der Ausgangsseite abgeschlossen werden, obwohl die Positionen noch nicht vollständig erfasst wurden. Wenn der Belegbearbeitungsstatus genutzt wird, wird damit der durch MDE erstellte Beleg auf „Bearbeitung abgeschlossen“ gesetzt. Der Vorgängerbeleg wird dadurch nicht erledigt.

Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"finishIncomplete": true`

Belegdruck – "printSettings"

Mit dem **optionalen** Objekt kann das Drucken von Belegen konfiguriert werden. Es kann pro Belegaktion eine Druckvorlage hinterlegt werden. In den Einstellungen der Druckvorlage ist festzulegen, auf welchem Druckziel die Ausgabe erfolgen soll („Standardausgabe“ ist nicht zulässig). Zu beachten ist, dass der Druckvorgang vom Server der MDE Installation aus gestartet wird.

Beispielsweise: ein Drucker im Lager muss also vom Server aus erreichbar sein. Die Druckausgabe wird von SELECTLINE MDE nur angestoßen, eine Rückkopplung über eine erfolgreiche Ausgabe erfolgt nicht.

- Geben Sie das Objekt mit den beiden Eigenschaften an:

```
"printSettings": {
  "mode": "",
  "template": "BLATT1"
}
```

- In der Eigenschaft **"mode"** kann festgelegt werden, ob automatisch oder auf Nachfrage gedruckt werden soll. Unabhängig dieser Einstellung ist immer ein Drucken-Schalter vorhanden.

Wert	Beschreibung
auto	Automatischer Druck bei Belegabschluss
user	Abfrage bei Belegabschluss
	„leer“ Druck nur über Drucken-Schalter

- Geben Sie den Druckvorlagennamen (nicht die Bezeichnung) als weitere Eigenschaft mit Wert an:
`"template": "BLATT1"`

Fotoaufnahme als Journaleintrag mit Notiz anlegen - "withJournal"

Durch Angeben der optionalen Eigenschaft wird in dem Beleg-Dialog ein „Foto“-Button zur Verfügung gestellt (auch bei „Manuelle Lagerung“). Darüber wird ein Dialog geöffnet, in dem mit der Kamera des MDE-Gerätes ein Foto aufgenommen und eine Notiz hinzugefügt werden kann. Dies wird dann als Journaleintrag am Beleg gespeichert.

- Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"withJournal": true`

Unterschrift erfassen

Durch Angeben der Eigenschaft wird beim Abschliessen eines Belegs ein Dialog zur Eingabe einer Unterschrift angezeigt. Der Beleg kann nur abgeschlossen werden, wenn auch eine Unterschrift erfasst wurde. Der angezeigte Dialog wird einschliesslich der Unterschrift in der Datenbank gespeichert und dem Beleg zugeordnet.

Im SELECTLINE AUFTRAG kann im Menü „Einstellungen und Zusatzfunktionen (F12)“, des jeweiligen Belegs, die Funktion „Unterschrift anzeigen“ aufgerufen werden um die Unterschrift anzuzeigen.

Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"signature": true`

Manuelle Lagerung vorbelegen

Durch Angabe der Eigenschaft kann die Lageraktion in der manuellen Lagerung vorbelegt werden. Zusätzlich kann das Ändern der Lageraktion gesperrt werden, sodass nur eine bestimmte Aktion genutzt werden kann.

In der Eigenschaft `"direction"` kann die Lageraktion festgelegt werden.

Wert	Beschreibung
<code>store</code>	„Einlagern“ wird vorbelegt
<code>outsource</code>	„Auslagern“ wird vorbelegt
<code>transfer</code>	„Umlagern“ wird vorbelegt

Um die Auswahl der Lageraktion zusätzlich zu sperren, geben Sie zusätzlich diese Eigenschaft an: `"directionReadOnly": true`

Belegsuche über Artikelnummer und Beleg

Durch Angabe der Eigenschaft kann eine zusätzliche Belegsuche über Artikel- und Belegnummer, im Dropdownmenü *"Weitere"*, zur Verfügung gestellt werden. In dieser Suche wird zuerst die Artikelnummer und dann die Belegnummer erfasst. Artikel- und Belegnummer müssen eindeutig sein und der Artikel muss in dem Beleg enthalten sein, um fortsetzen zu können. Die Artikelnummer wird dann mit der Belegübergabe in die Erfassungsmaske übernommen. Geben Sie die Eigenschaft wie folgt an: `"searchArticleDocument": true`

Belegsuche über Preset-Listen

Mit dem Objekt können beliebige Preset-Listen konfiguriert werden. Preset-Listen werden in der Belegsuche im Dropdownmenü *"Weitere"* aufgelistet und können darüber ausgewählt werden. Die Liste wird sofort abgefragt und angezeigt. So lassen sich z.B. Datums abhängige Listen oder Listen nach bestimmten Lieferbedingungen erzeugen.

Geben Sie das Objekt mit den Eigenschaften an:

```
"searchPresets": [
  {
    // Definition eines Presets - Listeneintrag 0
  },
  {
    // Definition eines Presets - Listeneintrag 1
  }
]
```

Innerhalb eines Presets sind folgenden Eigenschaften verwendbar:

Wert	Beschreibung
<code>title</code>	Sprachabhängige Bezeichnungen – Pflichtangabe
<code>searchIn</code>	Name (API-Bezeichnung) des Belegkopf-Feldes in dem gesucht werden soll. Siehe API-Hilfe – Document □ „GET ../Documents“
<code>searchTerm</code>	Wörter nach denen in „searchIn“ gesucht werden soll.
<code>businessPartner</code>	Adressnummer auf die eingeschränkt werden soll
<code>fromDateRelativeToToday</code>	„Lieferdatum von“ – Angabe der Tage als ganze Zahl (negativ möglich). Berechnung erfolgt relativ zum aktuellen Datum.
<code>toDateRelativeToToday</code>	„Lieferdatum bis“ – Angabe der Tage als ganze Zahl (negativ möglich). Berechnung erfolgt relativ zum aktuellen Datum.

Beispiel:

```
"searchPresets": [{
  "title": {
    "de": "Heute",
    "en": "Today",
    "fr": "Aujourd'hui",
    "it": "Oggi"},
  "fromDateRelativeToToday": 0,
  "toDateRelativeToToday": 0
},
{
  "title": "Express",
  "searchIn": "DeliveryTermNumber",
  "searchTerm": "31"
},
{
  "title": {
    "de": "Alle",
    "en": "All",
    "fr": "Tout",
    "it": "Tutti"}
}]
```

Bitte beachten Sie, dass im Beispiel „Heute“ die Eingrenzung auf "fromDateRelativeToToday": 0, zur Folge hat, dass offene Belege der Vortage nicht angezeigt werden. Um diese auch anzuzeigen kann ein negativer Wert angegeben oder die Eigenschaft weggelassen werden.

Vorauswahl für Belegsuche

Durch Angabe der Eigenschaft kann vorgegeben werden, welche Suche oder Preset-Liste beim Öffnen der Belegaktion vorausgewählt werden soll.

In der Eigenschaft "defaultSearchMode" kann die Suche festgelegt werden.

Wert	Beschreibung
<code>document</code>	„Beleg“ wird vorausgewählt
<code>article</code>	„Artikel“ wird vorausgewählt
<code>articleDocument</code>	„Artikel und Beleg“ wird vorausgewählt, wenn konfiguriert
<code>preset</code>	Preset-Liste wird vorausgewählt. „defaultPresetIndex“ beachten

Konfiguration von Dialogen mit zusätzlichen Feldern

In jedem Beleg kann auf Kopf- und Positionsebene ein Dialog mit weiteren Feldern definiert werden. Dies können vorhandene Felder und Extrafelder sein. Jedem Feld ist ein Feldtyp zuzuweisen, über den festgelegt wird, wie das Feld in SELECTLINE MDE dargestellt werden soll. Grundsätzlich sollten die gewählten Feldtypen mit denen des SELECTLINE - AUFTRAG übereinstimmend gewählt werden.

Felder für Beleg-Kopf

additionalData

Innerhalb des Objektes **"additionalData"** sind die gewünschten Felder anzugeben. Die Reihenfolge gibt die Reihenfolge innerhalb des Dialogs in SelectLine MDE vor. Die möglichen Felder beschränken sich auf die Beleg-Felder der API (inkl. Extrafelder). Die Anzahl der Felder ist nicht begrenzt.

Siehe API-Hilfe – Document → „GET ../Documents/{documentKey}“

Die Definition eines Feldes siehe siehe Kapitel 32.12 *Zusätzliche Hinweise* auf Seite 158

```
"additionalData": [
  {
    // Definition eines Beleg-Feldes
  },
  {
    // Definition eines Beleg-Feldes
  }
]
```

Felder für Beleg-Position

additionalPositionData

Innerhalb des Objektes **"additionalPositionData"** sind die gewünschten Felder anzugeben. Die Reihenfolge gibt die Reihenfolge innerhalb des Dialogs in SELECTLINE MDE vor. Die möglichen Felder beschränken sich auf die Felder der Belegposition der API (inkl. Extrafelder). Die Anzahl der Felder ist nicht begrenzt.

Siehe API-Hilfe – Document →

„GET ../Documents/{documentKey}/Positions?[+DocumentPositionListFilter]“

Die Definition eines Feldes siehe siehe Kapitel 32.12 *Zusätzliche Hinweise* auf Seite 158

```

    "additionalPositionData": [
        {
            // Definition eines Positions-Feldes
        },
        {
            // Definition eines Positions-Feldes
        }
    ]

```

Definition von Feldern

Innerhalb von "additionalData" und "additionalPositionData" sind folgende Feldtypen in der Eigenschaft "type" anzugeben.

Wert	Beschreibung
<code>static</code>	Zeigt einen vordefinierten Text oder den Inhalt eines Beleg-Feldes an
<code>string</code>	Eingabefeld für ein Textfeld
<code>number</code>	Eingabefeld für ein Zahlenfeld
<code>date</code>	Eingabefeld für ein Datumsfeld
<code>boolean</code>	Checkbox für ein Kennzeichenfeld
<code>select</code>	Auswahlliste für ein Textfeld

Für die Darstellung und das Verhalten im Dialog stehen noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

Eigenschaft	Beschreibung
<code>label</code>	Optional. Blendet einen festen Text über dem jeweiligen Feld ein. Der Text kann in mehreren Sprachen angegeben werden. Siehe 8.4.2 Bezeichnung - "title"
<code>fieldname</code>	Zwingend , außer bei type <code>"static"</code> . Gibt den Namen des Feldes an, für das die Eingabe möglich sein soll.
<code>text</code>	Optional. Nur für type <code>"static"</code> . Gibt den Text an, der eingeblendet werden soll. Der Text kann in mehreren Sprachen angegeben werden. Siehe 8.4.2 Bezeichnung - "title"
<code>required</code>	Optional. Gibt an, dass ein Wert angegeben werden muss. Falls kein Wert angegeben wird, kommt es beim Schließen des Dialogs zu einer Fehlermeldung.
<code>readonly</code>	Optional. Gibt an, ob der Wert editierbar ist.
<code>rows</code>	Optional. Nur für type <code>"string"</code> . Gibt die Anzahl der Zeilen an, die das Eingabefeld haben soll.
<code>options</code>	Zwingend für type <code>"select"</code> . Enthält eine Liste der Auswahlmöglichkeiten für das Feld. Die Elemente der Liste sind Objekte mit den Eigenschaften <code>"value"</code> und <code>"display"</code> .

Beispiel für Preistyp im Beleg-Kopf als Auswahlliste

```

"additionalData": [
    {
        "type": "select",
        "fieldname": "PriceKindFlag",
        "label": "Preistyp",
        "options": [
            { "value": "N", "display": "Netto" },
            { "value": "B", "display": "Brutto" },
            { "value": "S", "display": "steuerfrei" },
            { "value": "E", "display": "EG (nur Eingangsbelege)" }
        ]
    }
]

```

Beispiel für ein freies Feld in der Belegposition

```

"additionalPositionData": [
  {
    "type": "string",
    "fieldname": "CustomText1",
    "label": "Weitere Angaben"
  }
]

```

Konfiguration von Makros

macros

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten bestehen für Makros "type": "macros". Die Funktionalität von Makros in SELECTLINE MDE beschränkt sich auf das Drucken (z.B. Etikettendruck), Ausführen oder Speichern. In SELECTLINE MDE können die Parameter von Makros definiert werden, sodass das Makro mit den gewünschten Werten ausgeführt wird. Eine Ergebnismenge wird in SELECTLINE MDE nicht angezeigt. Die Ausführung wird von SELECTLINE MDE nur angestoßen, eine Rückkopplung über eine erfolgreiche Ausführung erfolgt nicht.

Makros – "macros"

Das Objekt "macros" ist zwingend erforderlich. Es legt fest, welches Makro mit welchen Parametern ausgeführt werden soll.

Geben Sie das Objekt mit seinen Eigenschaften an

```

"macros": [
  {
    "name": "SQL 5001",
    "title": "Makrobezeichnung"
    "description": "Text"
    "parameters": [
      {
        "type": "string",
        "parametername": "artikel"
      },
      {
        "type": "number",
        "parametername": "menge"
      }
    ]
  }
]

```

- Geben Sie zwingend den Namen (nicht die Bezeichnung) als Eigenschaft mit Wert an:
"name": "SQL 5001"
Der Name kann in der Fusszeile des Makroassistenten abgelesen werden.
- Geben Sie **optional** eine Bezeichnung für den Makro-Button und die Überschrift im Makro-Fenster an: "title": "Etikettendruck"
Mehrsprachige Angaben sind hier ebenfalls möglich.
- Geben Sie **optional** einen Beschreibungstext, der im Kopfbereich des Makro-Fensters angezeigt werden soll, an: "description": "Bitte Seriennummer scannen"
Mehrsprachige Angaben sind hier ebenfalls möglich.
- Geben Sie die notwendigen Makro-Parameter im optionalen Objekt an: "parameters"
 - Geben Sie zwingend den Typen - "type" als Eigenschaft an. Der Typ legt die Art des Eingabefeldes in dem Makro-Fenster fest

Wert	Beschreibung
string	Eingabefeld für ein Textfeld
number	Eingabefeld für ein Zahlenfeld
date	Eingabefeld für ein Datumsfeld
boolean	Checkbox für ein Kennzeichenfeld

- Geben Sie zwingend den Parameternamen als Eigenschaft an: "parametername": "artikel"

Konfigurationsbeispiel

```

{
  "items": [
    {
      "type": "stock"
    },
    {
      "type": "manualStorage",
      "withJournal": true,
    },
    {
      "type": "document",
      "title": "Bestellung",
      "documentKindFlag": "B"
    },
    {
      "type": "document",
      "title": "Lieferschein",
      "documentKindFlag": "L",
      "icon": "assets/img/menu-icons/document-F-L-default.png",
      "warehouse": "400",
      "printSettings": {
        "mode": "auto",
        "template": "BLATT1"
      }
    },
    {
      "type": "document",
      "icon": "assets/img/menu-icons/document-B-S-default.png",
      "title": "Wareneingang",
      "documentKindFlag": "S",
      "documentKindFlagPredecessor": "B",
      "withJournal": true,
      "quantity": "SOLL",
      "additionalData": [
        {
          "type": "static",
          "text": {
            "de": "Bitte ausfüllen",
            "en": "Please fill out"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        {
            "type": "string",
            "fieldname": "DeliveryDocumentNumber",
            "label": "Lieferbeleg Nummer"
        },
        {
            "type": "date",
            "fieldname": "DeliveryDate",
            "label": "vom"
        },
        {
            "type": "boolean",
            "fieldname": "CustomField.Flag1",
            "label": "Mängel festgestellt"
        },
        {
            "type": "select",
            "fieldname": "EmployeeNumber",
            "label": "Mitarbeiter",
            "options": [
                { "value": "1", "display": "Hansen" },
                { "value": "2", "display": "Sommer" },
                { "value": "3", "display": "Winter" },
                { "value": "4", "display": "Herbst" },
                { "value": "5", "display": "Lenz" },
                { "value": "6", "display": "Hoffmann" },
                { "value": "7", "display": "Mendoza" },
                { "value": "8", "display": "Mustermann" }
            ]
        }
    ],
    "additionalPositionData": [
        {
            "type": "static",
            "text": "Hier kann eine Beschreibung untergebracht werden."
        },
        {
            "type": "date",
            "fieldname": "Date",
            "label": "Positionsdatum"
        },
        {
            "type": "string",
            "fieldname": "_EXTRAFELD",
            "label": "Extrafeld"
        }
    ]
},
{
    "type": "document",
    "icon": "assets/img/menu-icons/document-F-L-default.png",
    "title": "Warenausgang",
    "documentKindFlag": "L",
    "documentKindFlagPredecessor": "F"
}

```

```

    },
    {
      "type": "inventory",
      "backgroundcolor": "#b2babb",
      "bordercolor": "gray",
      "textcolor": "black"
    }
  ]
}

```

Anmeldung per Anmeldecode konfigurieren

Alternativ zur Anmeldung per Benutzername und Passwort, können Sie auch die Anmeldung per Anmeldecode konfigurieren. Der Anmeldecode User-Tag kann in der Mobile Passwortverwaltung festgelegt werden und wird als einziger Wert für die Benutzeridentifikation verwendet. Hiermit kann zum Beispiel ein QR Code für die Benutzer-Anmeldung genutzt werden.

Bitte beachten Sie bei der Erstellung des Codes, dass dieser nicht einfach zu erraten ist.

Im Installationsverzeichnis der mobilen Anwendungen finden Sie im Verzeichnis „...\\SelectLine Software\\Mobile Anwendungen\\MDE\\assets“ die Datei „mde-config.json“. Hier ändern Sie den LoginMode auf:

`"LoginMode": "userTag"` und speichern die Datei.




Diese Einstellung muss derzeit nach jedem Update der mobilen Anwendungen wiederholt werden.

32.13 „App“-Link für den Startbildschirm des MDE Gerätes

Um MDE nicht als Webseite im Browser aufrufen zu müssen, gibt es die Möglichkeit MDE wie eine App auf dem MDE Gerät zu verlinken. Das hat den Vorteil, dass MDE nicht mehrfach aufgerufen werden kann und keine Browserleiste angezeigt wird. Der Browser selbst braucht dann nicht mehr für MDE genutzt werden. Somit lassen sich eine ganze Reihe an möglichen Fehlerquellen für den Anwender verhindern.

1. Öffnen Sie MDE im Chrome / Chromium Browser auf dem MDE Gerät.
2. Über den ... Schalter in der oberen rechten Ecke öffnen Sie das Menü des Browsers.
3. Wählen Sie den Eintrag "Zum Startbildschirm hinzufügen"




4. Geben Sie den Namen ein, der auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.



5. Nach dem Hinzufügen steht eine App-Kachel auf dem Startbildschirm zur Verfügung über die MDE aufgerufen werden kann.



6. Beim Aufruf von MDE wird nun ein Startbild und dann die zuletzt verwendete Seite angezeigt. Das heisst auch ein zwischenzeitliches Schliessen der Anwendung und erneutes Aufrufen über die Verknüpfung lässt die Arbeit an der letzten Stelle fortsetzen, ohne MDE neuzuladen. MDE verhält sich damit ähnlich einer App und wird auch in der App-Übersicht als eigene Anwendung aufgelistet.



32.14 Bild als Journalanhang



Abbildung 17.55: Bild als Journalanhang speichern

Sie können mit Ihrem *"MDE-Gerät"* Bilder aufnehmen und als Journaleinträge abspeichern.

Ein *"Kamera-Schalter"* in der Belegmaske ermöglicht es Ihnen, die Kamera ihres MDE-Gerätes zu aktivieren und ein Bild aufzunehmen. Dieses Bild können Sie dann mit einer Notiz versehen und direkt als *"Journaleintrag"* zum Beleg anlegen. Das Bild wird automatisch als Dateianhang zum Journaleintrag abgespeichert und an den SELECTLINE-AUFTRAG übertragen.

Die *"Journalfunktion"* und den dazugehörigen *"Kamera-Schalter"* aktivieren Sie pro Beleg in der JSON Konfigurationsdatei.

32.15 Scan-Automatik und Korrektur in der Inventur

In der *Inventur* steht Ihnen der Scan-Modus *"Automatik"* zur Verfügung. Diesen Modus finden Sie im *Menü* über den *"Auswahlschalter"* in der *Inventur*. Der grüne Haken vor *"Automatik"* zeigt an, ob der Modus aktiv ist.

Ist dieser Modus aktiviert, wird jeder gescannte Artikel automatisch mit Menge 1 erfasst. Durch mehrmaliges Scannen eines Artikels erhöht sich somit die Anzahl des Artikels jedes Mal um 1. Wird ein Artikel erfasst, welcher *"Zusatzinformationen"* wie *"Preismenge"*, *"Verfallsdatum"*, *"Serien- oder Chargennummer"* benötigt, erfolgt ein Hinweiston. Wird anstelle der *Artikelnummer* beispielsweise direkt die Seriennummer eingescannt, so sind alle benötigten Informationen vorhanden und es erfolgt eine Artikelerfassung ohne weitere Eingaben.




Abbildung 17.56: Inventur Korrektur

Weiterhin gibt es in der *Inventur* auch die Möglichkeit, bereits erfasste Artikelmengen zu korrigieren. Die Funktion *"Korrektur"* kann ebenfalls über den Auswahlschalter in der *Inventur* aktiviert werden. Wie bei der Stornofunktion wird auch im *"Korrekturmodus"* die gesamte SELECTLINE MDE Maske rot eingefärbt. Nach dem Erfassen eines Artikels in der Korrektur wird die bis dahin bereits erfasste Gesamtmenge des Artikels im Mengenfeld angezeigt. Diese kann dann geändert und mit dem Schalter **OK** bestätigt werden. Die Korrektur wird über den Schalter *"Korrektur Ende"* beendet.

32.16 Belegdruck

Nach dem Bearbeiten oder mit Abschluss eines Beleges steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, den *"Beleg direkt zu drucken"*. Nach Selektion des grünen Hakens rechts oben in der Belegmaske öffnet sich der Belegabschluss-Dialog. In diesem Dialog befindet sich ein Schalter *"Beleg drucken"*, sobald der Belegdruck in der Konfigurationsdatei für den Beleg aktiviert und eine Druckvorlage hinterlegt wurde. Weiterhin ist es möglich, durch die Parameter „auto“ oder „user“ den Beleg jedes Mal bei Belegabschluss automatisch zu drucken oder eine Drucknachfrage anzeigen zu lassen.

32.17 Macros

Abfrage-Makros aus SELECTLINE-AUFTRAG können aus SELECTLINE MDE heraus gestartet und notwendige Parameter übergeben werden. Hierfür kann in der JSON Konfigurationsdatei ein Schalter vom Objekttyp macros sowie die für das Abfrage-Makro benötigten Parameter definiert werden.

Der Schalter ist dann auf der SELECTLINE MDE Startseite sichtbar und öffnet einen Dialog mit den zuvor festgelegten Parametern. Über die SELECTLINE API werden diese Parameter dann an den SELECTLINE-AUFTRAG übertragen und Abfrage-Makros damit ausgeführt.

 *Zu beachten ist, dass Ergebnismengen nur gedruckt und nicht angezeigt werden können.*

Ausführen eines Makros per Button in der Positionserfassung

Per Konfiguration kann festgelegt werden, dass in der *"Positionserfassung"* ein Makro Button eingefügt wird, welcher nach der Artikelauswahl unter der Artikelbezeichnung erscheint. Dieser ruft eine eigene Listenansicht auf, in der die Ergebnismenge des konfigurierten API Makros aufgelistet wird.



The screenshot shows a user interface for 'Positionserfassung'. At the top, there is a label 'Artikel' above a text input field containing '330009'. To the right of the input field are two buttons: one with three dots and another with a pushpin icon. Below the input field, the text 'Drachenstein | Preismengeneinheit' is displayed. To the right of this text is an information icon (i). At the bottom of the interface is a large button labeled 'Eigenes Makro'.

Abbildung 17.57: Eigenes Makro

32.18 Überblick und Funktionen

Auf der Anmeldeseite von SELECTLINE MDE steht neben den Eingabefeldern für Benutzername und Passwort auch die Sprachauswahl zur Verfügung. Die hier gewählte Sprache bezieht sich auf alle Seiten in SELECTLINE MDE.



Abbildung 17.58: Anmeldung

SELECTLINE MDE wird standardmässig mit einer beispielhaften Konfiguration ausgeliefert. Jede Schaltfläche stellt eine Aktion dar. Je nach Aktion unterscheiden sich die Anzeigen und Bedienelemente innerhalb dieser. Zum Nachlesen sind die jeweiligen Funktionen in den Anwenderbeschreibungen detailliert erklärt.





Abbildung 17.59: SL-MDE

Bedienelemente


Eingabefeld mit ... – Schalter - Wird ein Wert eingegeben, der mit einem in der dahinterliegenden Datenmenge übereinstimmt, wird das Feld beim Bestätigen mit [Enter] oder [Tab] verlassen und der Ablauf fortgesetzt.



Wird ein Wert eingegeben, der nicht oder nur teilweise mit einem in der dahinterliegenden Datenmenge enthaltenen Datensatz übereinstimmt, wird die zugehörige Auswahlliste geöffnet und der eingegebene Wert im Filter übernommen und danach gefiltert.



Über den Schalter  wird unabhängig von dem im Feld eingegebenen Wert, die zugehörige Auswahlliste geöffnet und kein Wert in den Filter übernommen.


Eingabefeld mit Lupe-Schalter  - Wird ein Wert eingegeben, der mit einem in der dahinterliegenden Datenmenge übereinstimmt, wird das Feld beim Bestätigen mit [Enter] oder [Tab] verlassen und der Ablauf fortgesetzt.


Wird ein Wert eingegeben, der nicht oder nur teilweise mit einem in der dahinterliegenden Datenmenge enthaltenen Datensatz übereinstimmt, wird die zugehörige Suche geöffnet, der eingegebene Wert übernommen und danach gesucht.


Über den Schalter  wird die zugehörige Suche geöffnet, der eingegebene Wert wird übernommen und danach gesucht.

Eingabefeld mit + und – Schalter   - Das Feld dient der Erfassung von Zahlen. Als Trennzeichen werden Punkt (.) und Komma (,) akzeptiert. Tausendertrennzeichen und negative Werte sind nicht zulässig. Die Eingabe von abweichenden Zeichen ist möglich, jedoch wird der Wert nicht weiterverarbeitet und durch Betätigung der +/- Buttons verworfen.

Per  oder  wird der eingegebene Wert immer um eins erhöht bzw. verringert. Ein nicht zulässiger Wert im Eingabefeld wird überschrieben.

Eingabefeld Datum  - Das Feld dient der Eingabe eines Datums im Format - dd.mm.yyyy – Fehlerhafte Eingaben werden als „Invalid date“ gekennzeichnet.

Über  wird eine Datumsauswahl geöffnet. Das im Eingabefeld eingegebene Datum wird darin markiert. Wird ein anderes Datum gewählt, wird die Datumsauswahl geschlossen und der Wert in das Eingabefeld eingefügt.

Auswahlliste  - Das Feld dient der Auswahl aus einer vorgegebenen Werteliste.

Über  wird die Liste geöffnet und die möglichen Werte angezeigt.

Zusätzliche Positionsdaten in Hauptmaske

Zusätzliche Positionsfelder werden direkt in der Erfassungsmaske in einem eigenen Bereich angezeigt. Das Öffnen eines eigenen Dialogs entfällt somit. Optional kann die Liste der Felder auch automatisch geöffnet werden.

Menge
Ist/Soll:0 / 2 Stück

– 1 ▾ +

Lager
100 ... Hauptlager

Artikeldaten

Weitere Angaben

OK

Abbildung 17.60: SL-MDE

Filter in Belegpositionen

Es besteht eine Filtermöglichkeit, welche die Auswahlmöglichkeiten der Positionen des Vorgängerbeleges einschränkt. Somit lassen sich Positionen ausblenden, die nicht per MDE bearbeitet werden sollen.

32.19 Mögliche Komplikationen

Sachverhalt	Ursache	Lösungen
Nach dem Scannen wird nicht fortgesetzt.	Der Scanner-Eingabe folgt kein Tabulator-Zeichen.	Scanner Einstellungen prüfen. Siehe Kap. 3.3
Nach dem Scannen wird nicht in das nächste Feld gewechselt.		
Barcode wird nicht erkannt	Unbekannter Codetyp	Prüfen Sie, ob der verwendete Codetyp im MDE-Gerät aktiviert und korrekt konfiguriert ist. Erstellen Sie die Codes in einem vom MDE-Gerät unterstützten Codetyp
	Fehlerhafter Code	Erstellen Sie die Codes in einem vom MDE-Gerät unterstützten Codetyp
Beleganlage bzw. Belegübergabe kann nicht durchgeführt werden. Fehlercode: 42-000	Backendmanager / Backend nicht gestartet	Prüfen Sie über den Taskmanager auf dem Server, ob der Task „SelectLine.API.BackendManager.exe“ ausgeführt wird. Wenn nicht, führen Sie im SL.mobile Manager die Funktion „Seite erneut einrichten“ (Seite Webserver) aus.
		Prüfen Sie über den Taskmanager auf dem Server, ob beim Anmelden eines Benutzers an SL.MDE ein Task „SelectLine.API.Backend.exe“ gestartet wird (kann mehrfach gestartet sein). Wenn nicht, melden Sie den Benutzer in SL.MDE ab und melden ihn erneut an. Besteht das Problem weiterhin, führen Sie im SL.mobile Manager die Funktion „Seite erneut einrichten“ (Seite Webserver) aus.

Abbildung 17.61: Mögliche Komplikationen

32.20 Geräte-Liste

Allgemeine Informationen

Die Installation und Nutzung von SelectLine MDE finden Sie unter MDE Mobile Datenerfassung in diesem Handbuch.

In diesem Dokument möchten wir Ihnen eine *"kurze Übersicht über mögliche MDE Geräte"* geben.

Die SELECTLINE SOFTWARE AG bietet keine MDE-Geräte an. Diese Liste gibt Ihnen eine Aufstellung über von uns getestete Produkte.

Vorteile eines MDE-Geräts

Nachfolgend finden Sie die Vorteile eines MDE-Geräts gegenüber einem herkömmlichen Smartphone:

- MDE Geräte sind deutlich robuster und haltbarer
- Die Akkus sind für durchschnittlich 12h Benutzung ausgelegt, wechselbar und langlebiger.
- Das Aufladen geschieht über eine Ladeschale mit robusten Kontakten (kein Micro USB-Stecker).
- Scanner sind ein fester Bestandteil des Geräts
- Das verfügbare Zubehör lässt die Geräte an die Anforderungen des Nutzers und dessen Umgebung anpassen (Stapler-, Armhalterung, Pistolengriff, Holster, etc.). Das Gerät soll den Nutzer unterstützen und nicht ständig in einer Hand gehalten werden müssen.
- Je nach Geräteklasse sind MDE Geräte gegenüber Smartphones deutlich länger verfügbar und werden mit Sicherheits- und Betriebssystemupdate versorgt.

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, ein beliebiges Gerät oder Smartphone im Zusammenhang mit SELECTLINE MDE verwenden. Es gibt auch Scanner-Erweiterungen für Smartphones, mit welchen Strichcodes und QR-Codes gescannt werden können.

Geräteliste

Honeywell Dolphin CT60

Quelle: www.Honeywellaidc.com

Spezifikationen	Daten
Display	4,7" (118mm) – 1280 x 720 px
Abmessungen	160 x 82,5 x 19 mm
Gewicht mit Akku	350g
Betriebssystem	Android 7.1.1 Nougat (Kompatibilität bis Android Q)
Speicher	3 GB RAM / 32 GB Flash
Schutzart	IP67 und IP65
Zul. Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Fallfestigkeit	Aus 2,4 m Höhe auf Beton bei Raumtemperatur gemäss MIL-STD 810G; Aus 1,5 m Höhe auf Beton bei -10°C bis 50°C; Aus 1,2 m Höhe auf Beton bei bis zu -20°C
Herstellerbezeichnung	CT60-LON-ASC110E
Notwendiges Zubehör	Ladestation mit Netzteil (CT50-HB-2)



Zebra TC51 Touch-Computer

Quelle: www.zebra.com

Spezifikationen	Daten
Display	5" (127mm) – 1280 x 720 px
Abmessungen	155 x 75,5 x 18,6 mm
Gewicht mit Akku	249g
Betriebssystem	Android 7.0 Nougat
Speicher	2 GB RAM / 16 GB Flash
Schutzart	IP67 und IP65
Zul. Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Fallfestigkeit	Wiederholter Fall auf Beton (Fliesenboden) aus 1,2 m Höhe bei -10°C bis 50°C; Wiederholter Fall aus 1,8 m Höhe mit robuster Gummihülle (Zubehör) gemäss MIL-STD-810G
Herstellerbezeichnung	TC510K-2PAZU2P-A6
Notwendiges Zubehör	Ladestation mit Netzteil (CRD-TC51-1SCU-01) Netzanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang



Honeywell ScanPal EDA50K

Quelle: www.Honewellaidc.com

Spezifikationen	Daten
Display	4" (106mm) – 800 x 480 px
Abmessungen	164 x 73 x 24,5 mm
Gewicht mit Akku	300g
Betriebssystem	Android 7.1.1 Nougat
Speicher	2 GB RAM / 16 GB Flash
Schutzart	IP54
Zul. Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Fallfestigkeit	Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe, 2 Stürze auf jeder der 6 Seiten, insgesamt 12 Stürze bei Raumtemperatur
Herstellerbezeichnung	EDA50K-0-C121NGOK
Notwendiges Zubehör	Ladeschale (EDA50K-HB-R)



33 SelectLine BDE

Betriebs Daten Erfassung - Wenn alle vorhergehenden Tests erfolgreich waren, können Sie im Bereich "Webseite" über den Button "Im Browser öffnen" die Webseite SELECTLINE MOBILE öffnen.

<https://localhost:443/bde>



Abbildung 17.62: SELECTLINE BDE - Im Browser öffnen

 The screenshot shows the login interface for SELECTLINE BDE. At the top, the 'SelectLine SOFTWARE' logo is on the left, and the time '15:42' and date 'Freitag, 30. Dezember' are on the right. Below this is a blue gear icon followed by the text 'BDE'. There are three input fields: 'Benutzername', 'Passwort', and a language dropdown menu currently set to 'Deutsch'. At the bottom is a blue 'Anmelden' button.

Abbildung 17.63: SELECTLINE BDE - Anmeldung

33.1 Allgemein

Mit der SELECTLINE BDE wird der IST-Zustand der Produktion eines "Fertigungsauftrages" erfasst. Die Abkürzung "BDE" steht für **B**etriebs**D**aten**E**rfassung. SELECTLINE BDE ist ein Zusatzprogramm, das als Webanwendung zur Verfügung steht, welches auf PC und Tablet verwendet werden kann. Im SELECTLINE AUFTRAG *freigegebene Fertigungsaufträge* werden angezeigt und können abgearbeitet werden.

 The screenshot shows the main interface of the SELECTLINE BDE application. The top header includes the 'SelectLine BUSINESS SOFTWARE' logo, the time '12:35' and date 'Mittwoch, 08. Dezember', and the user name 'Peter Bosshard' with a profile icon. Below the header is a 'Zur Startseite' button. The main section is titled 'Fertigungsaufträge' and contains a table with two columns: a filter input and a list of orders. The table shows two entries: '001 Rollenschneiden' and '003 Rollenschneiden 25 * 66'.

Abbildung 17.64: SELECTLINE BDE - Fertigungsauftrag freigegeben

Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt koordiniert. Mehrere Mitarbeiter können an einem *Fertigungsauftrag* arbeiten. Störungen der Betriebsmittel (z.B. Maschinen) werden angegeben. Meldungen, die den *Fertigungsauftrag* betreffen, können direkt erfasst werden. Sie stehen allen anderen Mitarbeitern zur Verfügung, die den gleichen *Fertigungsauftrag* bearbeiten. Die Plan- und Personalzeiten für einen *Fertigungsauftrag* werden direkt erfasst und an den SELECTLINE AUFTRAG weitergeleitet.

33.2 Installation und Einrichtung

SELECTLINE BDE, SELECTLINE MOBILE, SELECTLINE MDE und die SELECTLINE API befinden sich *"in einem gemeinsamen Setup"* und werden unabhängig der vorhandenen Lizenzen gemeinsam installiert.

Um SELECTLINE BDE zu nutzen, muss die Anwendung nach erfolgter Installation über den MOBILE MANAGER eingerichtet werden.

Benutzeranlage

Für die Benutzung von SELECTLINE BDE sind eigens dafür vorgesehene BDE-Benutzer anzulegen. Ein BDE-Benutzer kann nicht gleichzeitig ein MOBILE-Benutzer oder ein API-Benutzer sein. Hintergrund für diese Trennung sind die verschiedenen Lizenzierungsmöglichkeiten, sowie die unter Umständen gegensätzlich zu vergebenen Rechte.

Richten Sie den Benutzer über die SELECTLINE MOBILE Administrationsoberfläche ein. Die bei der Benutzeranlage angegebenen Daten werden später zur Anmeldung in BDE benötigt.

An- und Abmelden von BDE-Benutzern

Ein BDE-Benutzer kann immer nur einmal angemeldet sein. Meldet er sich auf einem weiteren Gerät, Browser oder über eine andere Anwendung an, wird er automatisch auf dem anderen Gerät / Browser / Anwendung abgemeldet.

Ist die Anzahl an lizenzierten BDE-Benutzern erreicht, kann sich kein weiterer BDE-Benutzer mehr anmelden.

Sollte sich ein BDE-Benutzer nicht abmelden oder sich nicht abmelden können und weiterhin eine Lizenz belegen, die einem anderen BDE-Benutzer zur Verfügung gestellt werden soll, kann der Benutzer über die Benutzerverwaltung abgemeldet werden.




Abbildung 17.65: BDE Benutzer abmelden

BDE-Benutzerrechte

Die Rechte, die einem Benutzerkürzel in der *Rechteverwaltung* des AUFTRAGS zugewiesen sind, gelten weitestgehend auch für die SELECTLINE BDE. D.h. wenn einem Benutzer z.B. verboten ist, *Journale* im AUFTRAG zu lesen, kann er das auch über die SELECTLINE BDE nicht tun.

Benutzer zuweisen

Um die SELECTLINE BDE in ihrem vollen Umfang zu nutzen muss der angelegte BDE-Benutzer nicht nur mit einem AUFTRAG-Benutzer verknüpft sein, sondern es muss auch die Zuordnung auf einen "Mitarbeiter" aus dem Mitarbeiterstamm im SELECTLINE AUFTRAG erfolgen.

The screenshot shows the 'Mitarbeiter' form with the following fields and values:

- Nummer: 007, Egli
- Personalnummer: (empty)
- Adresse:
 - Provision: (empty)
 - BDE: (empty)
 - Kompetenzgruppen: (empty)
 - Text: (empty)
 - Freie Felder: (empty)
 - Journal: (empty)
 - Firmenwagen: (empty)
 - Archiv: (empty)
- Arbeitsdaten:
 - Anrede: Frau
 - Vorname: Anna
 - Name: Egli
 - Strasse: Ahornweg 9
 - Land-PLZ-Ort: CH, 6353, Weggis
 - Telefon1: +41 74 324 89 27
 - Telefon2: (empty)
 - Telefon3: (empty)
 - Fax: (empty)
 - E-Mail: a.egli@elmuster.ch
 - Homepage: (empty)
 - Benutzer: (dropdown menu, highlighted with a red box)
 - Standort: (empty)
 - Lager: (empty)

The status bar at the bottom shows: 7 Einträge, sortiert: angelegt 03.11.2020 08:35:57, 6, bearbeitet 28.02.2022 15:03:51, 5.

Abbildung 17.66: BDEBenutzer zuweisen

Vorarbeitermodul

Die Benutzung des Vorarbeitermoduls in der BDE wurde mit einem Recht im SELECTLINE AUFTRAG gekoppelt. Wenn in der "Rechteverwaltung / Daten / Mitarbeiter" das Recht Vorarbeiter gesetzt ist, dann kann das in der BDE_Configuration.json auf „true“ gesetzte Vorarbeitermodul genutzt werden.

The screenshot shows the 'Rechte bearbeiten für "Mitarbeiter"' dialog box with the following permissions:

- ☒ Alle erlauben
- ☐ Alle verbieten
- ☒ Lesen
 - ☒ Bearbeiten
 - ☒ Anlegen
 - ☒ Kopieren
 - ☒ Löschen
 - ☒ Mitarbeiter inaktiv/aktiv setzen
 - ☒ Bilder
 - ☒ Drucken
 - ☒ Vorarbeiter

The 'Ok' button is highlighted with a dashed border.

Abbildung 17.67: BDE Rechteverwaltung Mitarbeiter

Wenn der "Mitarbeiter" das Vorarbeiterrecht nicht besitzt, hat er nicht die Möglichkeit, eine Meldung für mehrere Kollegen vorzunehmen. Die von einem Vorarbeiter ausgewählten Mitarbeiter werden auf dem Terminal für den Vorarbeiter gespeichert, so dass bei jeder Arbeitszeitmeldung (Pausieren, Starten, Beenden) des Vorarbeiters, die Zeiten auch für die Mitarbeiter erfasst werden. Wenn sich zwei Vorarbeiter auf einem Terminal anmelden, werden die Mitarbeiter für jeden Vorarbeiter separat gespeichert

33.3 Anmeldemöglichkeiten

Um sich in der Betriebsdatenerfassung BDE anzumelden, stehen Ihnen derzeit zwei Wege zur Verfügung. Die erste Variante ist ganz klassisch über die Eingabe von "Benutzername" und "Passwort". Für diese Anmeldeart sind keine weiteren Einrichtungsschritte notwendig.



Abbildung 17.68: SELECTLINE BDE - Anmeldung

Die zweite Variante ist die Anmeldung unter Benutzung eines Barcodes oder eines RFID-Chip. Hierbei entfällt die manuelle Eingabe von Benutzername und Passwort und der Mitarbeiter ist binnen Sekunden angemeldet.

Um diese Art der Anmeldung zu verwenden muss in der Benutzerverwaltung von SELECTLINE MOBILE, dem BDE Benutzer ein UserTag zugewiesen werden.




Abbildung 17.69: SELECTLINE BDE - User-Tag zuweisen

Hier kann ein beliebiger Code für die Anmeldung hinterlegt werden. Um die Anmeldeseite für SELECTLINE BDE auf eine Anmeldung mit Barcode oder RFID-Chip umzustellen, nehmen Sie in der „bde-config.json“ eine Änderung von

```
{"ApiEndpoint":"slmobileApi","Port":443,"LoginMode":""}
```

```
{"ApiEndpoint":"slmobileApi","Port":443,"LoginMode":"userTag"}
```

vor. Jetzt wird standardmässig die vereinfachte Anmeldeseite per Barcode oder RFID aufgerufen.

Um die Anmeldeseite für SELECTLINE BDE auf eine Anmeldung mit Barcode oder RFID-Chip umzustellen, setzen sie im *"MobileManager"* auf der Seite Webserver für BDE den Haken unter *"Benutzeranmeldung per User-Tag"*. Ist die Anmeldung per User-Tag aktiviert, wird diese auch bei einem Update beibehalten.

Abbildung 17.70: SELECTLINE BDE - User-Tag Anmeldung

33.4 Einsatz von SelectLine BDE

Voraussetzungen

Im SELECTLINE AUFTRAG wurde ein *"Fertigungsauftrag"* erstellt und freigegeben. In der *"Fertigungsliste des Fertigungsauftrages"* wurden die *"Arbeitsschritte"* und das benötigte Material erfasst.

Mitarbeiter auswählen

Nach der Anmeldung ins BDE-Programm wählen Sie zuerst den gewünschten *"Mitarbeiter"* aus.

Abbildung 17.71: SELECTLINE BDE - Mitarbeiter auswählen

Themen Auswahl



Abbildung 17.72: SELECTLINE BDE - Auswahl

33.5 Fertigungsauftrag

Über [Fertigungsaufträge](#) gelangen Sie in die Übersicht aller notwendigen *"Arbeitsschritte"*. Ist der zu bearbeitende *"Arbeitsschritt"* bereits bekannt, gelangen Sie direkt über [Arbeitsschritte](#) zu dem entsprechenden *"Arbeitsschritt"*.

Fertigungsauftrag auswählen

Fertigungsaufträge anzeigen - Mit der Option *"AnzeigeUngeplanteFA"* kann über die *"BDE_Configuration.json"* entschieden werden, ob *"alle"* oder *"nur geplante Fertigungsaufträge"* in der SELECTLINE BDE angezeigt werden

Fertigungsauftrag auswählen - Es öffnet sich eine Liste der freigegebenen *"Fertigungsaufträge"*. Aus der Liste wird der anstehende Auftrag ausgewählt. Im Feld *"Filter"* schränken Sie die Liste über folgende Möglichkeiten ein:

- direkte Eingabe der Fertigungsauftragsnummer
- direkte Eingabe der Bezeichnung des Artikels
- Scannen eines Barcodes

Während der Eingabe wird in der Liste sofort gefiltert.

Über [-](#) öffnen Sie die Details des Fertigungsauftrages.





Abbildung 17.73: SELECTLINE BDE - Fertigungsauftrag öffnen

Über  öffnen Sie die Details des "Fertigungsauftrages".

- Termin
Der Tag der geplanten Fertigstellung wird angezeigt.
- Artikel
Die Artikelnummer und die Bezeichnung des zu "fertigenden Artikels" wird angezeigt.




Abbildung 17.74: SELECTLINE BDE - Fertigungsauftrag Details

Weiterhin wird die zu fertigende Stückzahl angezeigt. Bei der Stückzahl handelt es sich um die bestellte Anzahl der Artikel. Die "Losgrösse" einzelner Teile dazu, wird hier nicht berücksichtigt. Durch Drücken auf den entsprechenden "Fertigungsauftrag", wird er ausgewählt.





Abbildung 17.75: SELECTLINE BDE - Fertigungsauftrag

Unter  wird der Termin, die Artikelnummer, die Bezeichnung und die zu fertigende Stückzahl angezeigt.




Abbildung 17.76: SELECTLINE BDE - Detailanzeige

Unter **Journaleinträge** finden Sie weitere Einträge, die den *"Fertigungsauftrag"* betreffen. Ein Beispiel ist eine Anweisung, Bauanleitung oder ein Bild des Artikels.



Abbildung 17.77: SELECTLINE BDE - Journaleintrag

Über **▼** oder durch Drücken auf den *"Journaleintrag"* öffnen Sie den Eintrag.

Klicken Sie auf den Anhang (falls vorhanden) um diesen zu öffnen.

Über **← Zurück** gelangen Sie wieder zum *"Fertigungsauftrag"* um ihn zu bearbeiten.

Arbeitsschritt auswählen

Drücken Sie den Schalter *"Arbeitsschritt auswählen"*.



Es öffnet sich eine Liste der abzuarbeitenden Arbeitsschritte. Aus der Liste wählen Sie den anstehenden Arbeitsschritt aus. Im Feld *"Filter"* schränken Sie die Liste über folgende Möglichkeiten ein:

- Direkte Eingabe der Bezeichnung des Arbeitsschrittes
- Scannen eines Barcodes




Abbildung 17.78: SELECTLINE BDE Arbeitsschritte auswählen

Anhand der Symbole am Arbeitsschritt erkennen sie den Zustand des Arbeitsschrittes.



Der Arbeitsschritt wird gerade bearbeitet.



Der Arbeitsschritt wurde pausiert.



Der Arbeitsschritt ist erledigt.

Über  öffnen Sie die Details zum Arbeitsschritt.





Abbildung 17.79: SELECTLINE BDE Arbeitsschritte Details


- **Betriebsmittel**
Das zu verwendende Betriebsmittel (Maschine) wird angezeigt.
- **Planzeit**
Die geplante Zeit zur Fertigstellung des Arbeitsschrittes wird angezeigt.
- **Verbrauchsartikel**
Anzeige der benötigten Verbrauchsartikel und deren Mengen für die Ausführung des Arbeitsschrittes.

 *Ist für einen Artikel eine Losgrösse festgelegt, so wird in den Details die Menge auf Grundlage der Losgrösse angezeigt.*

Drücken Sie auf den "Arbeitsschritt", den Sie bearbeiten möchten.

33.5.1 Arbeitsschritt beginnen / pausieren / beenden

Mit "Arbeitsschritt beginnen" wird der Arbeitsschritt gestartet.



Wurde der "Arbeitsschritt" begonnen, wird die Beginn-Zeit des Arbeitsschrittes angezeigt. Anhand der geplanten Zeit für den Arbeitsschritt, wird die Endzeit als geplantes Ende angezeigt. Wird der Arbeitsschritt beendet, wird das tatsächliche Ende ebenfalls eingetragen.


Rollenschneiderei

Start
24.10.2020 10:07

Ende

Geplantes Ende
20.05.2021 18:07



Die Anzeige des Buttons "*Arbeitsschritt beginnen*" ändert sich auf



Ein Arbeitsschritt wird z.B. pausiert, wenn der Mitarbeiter in die Pause oder den Feierabend geht.

Arbeit beginnen / beenden

Sobald der Arbeitsschritt begonnen wurde, wird die Arbeit für den angemeldeten Mitarbeiter ebenfalls begonnen. Der Button "*Arbeit beginnen*" ändert sich in "*Arbeit beenden*".



Sobald Sie mit der Arbeit an einem "*Arbeitsschritt*" fertig sind, wird die Arbeit beendet. Der Arbeitsschritt läuft hingegen weiter.

Zum Beispiel wird der "*Mitarbeiter*" einen "*Arbeitsschritt*" nur solange begleiten bis die Maschine eingerichtet ist. Beim Fräsen wird eine Maschine den Arbeitsschritt ohne Hilfe weiterbearbeiten können.

Mehrere Mitarbeiter können an einem Arbeitsschritt gleichzeitig arbeiten. Jeder Mitarbeiter kann seine Arbeit an einem Arbeitsschritt beginnen.

Zum Beispiel wird das Sägen von Teilen von mehreren Mitarbeitern schneller erledigt sein. Ein Mitarbeiter beginnt den Arbeitsschritt und somit automatisch seine Arbeit. Danach meldet sich der nächste Mitarbeiter ebenfalls an dem gleichen Arbeitsschritt an und beginnt ebenfalls seine Arbeit.


Die Personalzeit der beiden Mitarbeiter für den Arbeitsschritt wird zusammengerechnet.

Verbrauchsartikel auslagern

Als Erstes werden die erforderlichen Teile aus dem Lager geholt. Sie können mit SELECTLINE BDE ausgelagert werden.

 *Es muss im betrieblichen Ablauf festgelegt werden, ob die Teile mit SELECTLINE BDE oder über einen anderen Weg ausgelagert werden.*

Sollten die Teile zum Beispiel bereits mit SELECTLINE MDE ausgelagert worden sein, kann der Schritt "Verbrauchsartikel auslagern" vernachlässigt werden.



Alle für den "Arbeitsschritt" benötigten Teile werden angezeigt und werden ausgelagert.






Abbildung 17.80: SELECTLINE BDE Verbrauchsartikel auslagern

Im Feld "Filter" schränken Sie die Liste über folgende Möglichkeiten ein:


- Direkte Eingabe der Artikelnummer
- Direkte Eingabe der Bezeichnung des Artikels
- Scannen eines Barcodes



Mit  werden alle benötigten Artikel in der entsprechenden Anzahl ausgelagert. Danach erscheint eine entsprechende Meldung.


Über  wird angezeigt, wie viele Teile bereits ausgelagert wurden und wie viele noch ausgelagert werden müssen.



A modal window with a white background and a thin grey border. It contains the following text: 'Ausgelagert' in bold, '0 Stück' below it, 'Offen' in bold, and '5,000 Stück' below it. At the bottom is a blue button with the text 'Übernehmen'.

Mit  wird die Anzahl der offenen Artikel in das Mengenfeld übertragen.

Über  und  können Sie die Menge für den benötigten Artikel einzeln festlegen.

Im Auswahlfeld  wird das Lager gewählt, aus dem die Artikel ausgelagert werden sollen.

Der Artikel wird über  ausgelagert.

Danach wechseln Sie zurück zum "Arbeitsschritt".

Meldungen

Über die "Meldungen" tauschen Mitarbeiter Hinweise zum Arbeitsschritt aus.



A screenshot of the 'Meldungen' (Messages) interface in the SelectLine software. The header bar shows the SelectLine logo, the time '10:39', the date 'Samstag, 31. Dezember', and the user 'Peter Bosshard'. Below the header, there is a 'Zurück' button and the title 'Meldungen'. A message box contains the text 'Es sind keine Meldungen vorhanden.' Below this is a text input field labeled 'Meldungstext'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Störung'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Absenden'.

Die Einträge der einzelnen Mitarbeiter werden in einer Liste im oberen Teil des Dialogs angezeigt. Jeder Mitarbeiter, der den Arbeitsschritt öffnet, kann die vorhergehenden Meldungen sehen.

Abbildung 17.81: SELECTLINE BDE Meldungen

Im Feld "Meldungstext" wird der Text eingegeben und mit **Absenden** übertragen in die Meldungsliste im oberen Teil.

Ist ein "Betriebsmittel" gestört, kann die Option ☐ **Störung** gewählt werden. Mit **Absenden** wird die Information in die Meldungsliste geschrieben. Der Eintrag dient nur zur Information. Der Arbeitsschritt kann weiter ausgeführt werden. Zum Beispiel auf einem anderen Betriebsmittel.

Die Meldungsliste wird im SELECTLINE AUFTRAG im *Fertigungsauftrag* ebenfalls angezeigt. Die Störung eines Betriebsmittels wird in der Detailansicht der *Fertigungsliste* im SELECTLINE AUFTRAG angezeigt.

Ergebnisartikel einlagern


Nach Fertigstellung werden die Artikel eingelagert.

In der Übersicht wird der fertige Artikel angezeigt.

Abbildung 17.82: SELECTLINE BDE Ergebnisartikel einlagern


Im Feld *"Filter"* schränken Sie die Liste über folgende Möglichkeiten ein:

- Direkte Eingabe der Artikelnummer
- direkte Eingabe der Bezeichnung des Artikels
- Scannen eines Barcodes

Über  wird angezeigt, wie viele Teile bereits eingelagert wurden und wie viele noch eingelagert werden müssen.

Mit  wird die Anzahl der offenen *"Artikel"* in das Mengenfeld übertragen.

Über  und  können Sie die Menge für den Artikel einzeln festlegen.

Im Auswahlfeld  wird das Lager gewählt, in das der Artikel eingelagert werden soll.

Der Artikel wird über Einlagern eingelagert.

Danach wechseln Sie zurück zum Arbeitsschritt.

Arbeitsschritt abschliessen

Nachdem alle Aufgaben für einen Arbeitsschritt erledigt sind, wird der Arbeitsschritt abgeschlossen.



Sind alle Arbeitsschritte erledigt, wird der *"Fertigungsauftrag"* im SELECTLINE AUFTRAG auf den Status *"erledigt"* gesetzt. In SELECTLINE BDE wird er dann nicht mehr zur Auswahl angeboten.

Bearbeitungsstand von Fertigungsaufträgen anzeigen

In den *"Auswahllisten"* der *"Fertigungsaufträge"* können Sie mit einem Blick sehen, wie der aktuelle Stand der Bearbeitung der einzelnen *"Fertigungsaufträge"* ist. Es werden hier die schon bekannten Symbole zum Bearbeitungsstand des *"Arbeitsschrittes"* verwendet.




Abbildung 17.83: SELECTLINE BDE Bearbeitungsstand

"Fertigungsauftrag" wurde noch nicht gestartet ▶ ⏸ ▶

"Fertigungsauftrag" wird grade bearbeitet -> mindestens ein aktiver Arbeitsschritt ▶ ▶ ▶ ▶

"Fertigungsauftrag" pausiert -> der Fertigungsauftrag wurde bereits gestartet, es gibt momentan aber keinen aktiven Arbeitsschritt ▶ ▶ ▶ ▶

"Fertigungsauftrag" abgeschlossen -> alle Arbeitsschritte sind abgeschlossen ▶ ▶ ▶ ▶

In der "Auftragsliste" ergibt sich somit folgendes Bild:

SelectLine [®] SOFTWARE				15:07	Willi Hansen
				Freitag, 04. November	
← Zur Startseite					
Fertigungsaufträge					
Filter					
FA139	● ○ ○ ○	Rennrad			
FA123	○ ○ ○ ○	Rennrad			
FA146	○ ● ○ ○	Rennrad			
FA134	○ ○ ○ ●	Vorderrad			
FA118	○ ○ ○ ○	Rennrad Review			
FA130	○ ○ ○ ○	Hinterrad mit 10fach Kassette			
FA129	○ ○ ○ ○	Rennrad			

Abbildung 17.84: SELECTLINE BDE Fertigungsaufträge Auftragsliste

Frei wählbare Sortierung der Auftragslisten

Über den Eintrag "FASortierung": in der *BDEConfiguration.json* ist es nun möglich, die Sortierung der *Fertigungsliste* zu beeinflussen. Hier kann z.B. durch die Eingabe "Termin", eine aufsteigende Sortierung der "Fertigungsaufträge", anhand der *Liefertermine* vorgenommen werden.

Der Eintrag "Termin!" führt zu einer absteigenden Sortierung, anhand der *Liefertermine*. Für die Sortierung können Sie auf alle Felder der Tabelle [FERTIGUNG] zurückgreifen. Des Weiteren können auch mehrere Felder für die Erzeugung einer Sortierung in der *Auftragsliste* ausgewählt werden.

Fertigungsaufträge	
Filter	
FA118	Rennrad Review
Termin: 17.11.2022	
Artikel: 700031	Rennrad 5 Stück
FA119	Rohrfertigung
FA120	Rohrfertigung mit Pressung
FA121	Vorderrad
FA123	Rennrad
FA129	

Abbildung 17.85: Fertigungsaufträge Sortierung nach ID

SelectLine [®] SOFTWARE		15:23	Willi Hansen
		Freitag, 04. November	
← Zur Startseite			
Fertigungsaufträge			
Filter			
FA139		Rennrad	
Termin: 12.01.2023			
Artikel: 700026 Rennrad 5 Stück			
FA123		Rennrad	
FA146		Rennrad	
FA134		Vorderrad	
FA118		Rennrad Review	
FA130			

Abbildung 17.86: Fertigungsaufträge Sortierung nach Termin

33.6 Einsatz

33.6.1 Voraussetzungen

Im SELECT LINE AUFTRAG wurde ein "Fertigungsauftrag" erstellt und freigegeben. In der "Fertigungsliste" des "Fertigungsauftrages" wurden die Arbeitsschritte und das benötigte Material erfasst.

Über [Fertigungsaufträge](#) gelangen Sie in die Übersicht aller notwendigen Arbeitsschritte. Ist der zu bearbeitende Arbeitsschritt bereits bekannt, gelangen Sie direkt über [Arbeitsschritte](#) zu dem entsprechenden Arbeitsschritt.

33.7 Arbeitsschritte

Auf der Startseite von SELECTLINE BDE wird [Arbeitsschritte](#) gewählt.

33.7.1 Arbeitsschritt auswählen

Einen Arbeitsschritt wählen Sie direkt aus ohne vorher den *Fertigungsauftrag* zu wählen.

Abbildung 17.87: SELECTLINE BDE - Arbeitsschritt öffnen

Sie haben die Möglichkeit den Arbeitsschritt-Code einzuscannen oder die Nummer einzutragen. Die Nummer setzt sich aus der Fertigungsauftragsnummer und der Arbeitsschrittnummer zusammen.

Mit [Übernehmen](#) gelangen Sie direkt zu dem Arbeitsschritt.

Der Arbeitsschritt kann dann, wie im Abschnitt [Fertigungsauftrag](#) beschrieben, sofort weiterbearbeitet werden.

Anzeige der aktiven Mitarbeiter am Arbeitsschritt

Damit Ihre *Mitarbeiter* auch immer direkt wissen, wie viele Kollegen an dem gerade gewählten oder auszuwählenden Arbeitsschritt arbeiten, wird in den Details der Arbeitsschritte eine Information zu den aktiven Mitarbeitern angezeigt.

Abbildung 17.88: SELECTLINE BDE - Arbeitsschritt aktive Mitarbeiter

Abbildung 17.89:

Statussynchronisation zwischen BDE und Produktionssteuerung - Ab Version 20.3 wird der *Status der Arbeitsschritte* von der BDE in die *Produktionssteuerung* geschrieben. Gleiches gilt auch in umgekehrter Reihenfolge. Mit dieser Statussynchronisation können Sie als Produktionsplaner sehen, welche Arbeitsschritte gerade in der Fertigung *"In Bearbeitung"*, *"Pausiert"* oder *"Abgeschlossen"* sind. Auch die, durch die SELECTLINE BDE gemeldeten Zeiten, werden in der Produktionssteuerung als IST-Werte gespeichert.

Filterung der Arbeitsschritte nach Kompetenzgruppen - Wenn Sie in den *Fertigungsaufträgen* *Kompetenzgruppen* verwenden, so haben Sie die Möglichkeit mit der Option *"AnzeigeNachKompetenzgruppenFiltern"*, die Anzeige in der BDE nach diesen Kompetenzgruppen zu filtern. So sieht jeder Mitarbeiter nur die Arbeitsschritte, die auch seiner Kompetenzgruppe entsprechen.

Plausibilitätsprüfung von Arbeitsschritten - Mit der Option *"Plausibilität"* haben Sie die Möglichkeit, vor dem Start eines Arbeitsschrittes zu prüfen, ob der vorhergehende Arbeitsschritt abgeschlossen ist.




Abbildung 17.90: Arbeitsschritt Plausibilitätsprüfung

Validierung von Arbeitsschritten - Mit der Option *"Validierung"* können Arbeitsschritte in der SELECTLINE BDE erst abgeschlossen werden, wenn alle Lageraktionen im ausgewählten Arbeitsschritt durchgeführt wurden.

33.8 BDE Betriebsmittelfilter

Auf der Startseite der BDE steht Ihnen der Button **Betriebsmittel** zur Verfügung. Wird der Button ausgewählt können Sie über ein Untermenü entscheiden, nach welchem Betriebsmittel die Fertigungsaufträge gefiltert werden sollen. Die nun erscheinenden Fertigungsaufträge, beinhalten jeweils mindestens einen Arbeitsschritt, der auf der gewählten Ressource durchgeführt werden muss.





Abbildung 17.91: SELECTLINE BDE Betriebsmittelfilter

33.9 BDE Lagerung

Lager des Fertigungsauftrages verwenden - Ab der Version 20.3 werden die Lager, die im "Fertigungsauftrag" hinterlegt sind, *"automatisch in die BDE übertragen"*. Sofern Sie kein Lager in den *Verbrauchsartikeln* hinterlegt haben, wird jetzt das Lager des Fertigungsauftrages vortragen.

Serien- und Chargennummern bei Aus- und Einlagerung vorschlagen - Sie haben die Möglichkeit, in den Lagerdialogen der SELECTLINE BDE, *"Serien- oder Chargennummern"* auszuwählen, die Sie bereits im SELECTLINE AUFTRAG angelegt haben. Wenn Sie mit Laufzetteln oder dem durchgängigen Scannen arbeiten, können *"Serien- und Chargennummern"* wie gewohnt auch gescannt werden.

Verbrauchsartikel für eine bestimmte Menge von Ergebnisartikeln auslagern - Neben der Funktion *"Alle Artikel auslagern"* steht Ihnen ab der Version 20.3 zusätzlich eine Funktion zur Verfügung, die die Verbrauchsartikel eines Arbeitsschrittes abhängig von der zu fertigenden Menge an Ergebnisartikeln auslagert. Wenn Sie z.B. zehn Artikel mit einer Liste fertigen möchten, haben Sie mit der neuen Funktion die Möglichkeit, die Lagermengen der Verbrauchsartikel für zwei, fünf oder neun Ergebnisartikel zu berechnen und vortragen zu lassen. Damit entfällt das Eingeben von Mengen für jede einzelne Position. Diese Funktion steht Ihnen *"nur in Fertigungsaufträgen mit einem Ergebnisartikel"* zur Verfügung.

Seriennummernverfolgung - Die Nachverfolgung von verbauten Seriennummern wird in der Produktion immer wichtiger, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen steht Ihnen mit der SELECTLINE BDE ab der Version 21.2 die *"Seriennummernverfolgung"* zur Verfügung. Serien- und chargennummerngeführte Verbrauchsartikel können in der Auslagerungsmaske der BDE nun einem bestimmten seriennummerngeführten Ergebnisartikel zugeordnet werden.

Abbildung 17.92: SELECTLINE BDE Seriennummernartikel auslagern

Die zugeordneten *"Serien-/Chargennummern"* werden im SELECTLINE AUFTRAG in der Tabelle für *Seriennummer / Chargen* gespeichert. Die Serien- bzw. Chargennummer des Ergebnisartikels wird in das Feld [Bemerkungen] des Verbrauchsartikels geschrieben. Im Dialog *"Serien- / Chargennummern"* kann somit nach bestimmten Seriennummern gesucht werden.

Datum	Betrag	Adressnummer	Anzeigename	Projekt	Menge	Lager	Vorgang	Artikelzuordnung	Bezeichnung Artikelzuordnung	Zusatz Artikelzuordnung
25.04.2012			Manuelle Lagerung: E000000		1.0000	111	Zugang	120009	Kington ValueRAM 1x 2GB	DDR3-1333 CL9

Abbildung 17.93: SELECTLINE BDE Seriennummern

Erweiterte Validierung

Im *"Fertigungsauftrag"* wurde die Lageraktionen frei gestaltet. Sie können unabhängig von den geplanten Mengen auslagern. Diese „freien“ Lageraktionen können Sie in der BDE jetzt einschränken, damit es nicht zu Mehr- oder Minder-Lagerungen kommen kann

Setzen Sie in der BDEConfiguration die Option

```
"erweiterteValidierung":  
  {"auslagern": true,  
   "einlagern": true },
```

So können Sie verhindern, dass Ein- bzw. Auslagerungen über die geplante Menge hinaus durchgeführt werden können. In der *"Produktionsplanung"* sind die Lageraktionen jedoch weiterhin ohne Einschränkungen möglich.




Abbildung 17.94: SELECTLINE BDE Auslagern

Erweiterung der Lagerauswahl

Neben den Standardlagern stehen in der SELECTLINE BDE auch Flächen- und Regallager zur Verfügung. Die Lager können entweder im *"Fertigungsauftrag"* eingetragen oder in der BDE ausgewählt werden.

Auslagern bei aktivem Arbeitsschritt

Durch den neuen Eintrag *"NurLagernBeiAktivemSchritt"* in der BDE_Configuration.json, werden die Buttons für die verschiedenen Lageraktionen in der BDE erst aktiv, sobald der Arbeitsschritt gestartet ist. Ein Lagern bei pausiertem oder noch nicht gestartetem Arbeitsschritt ist somit nicht mehr möglich.




Abbildung 17.95: SELECTLINE BDE Auslagern

Mit dieser Funktion können Sie sicherstellen, dass auch Zeiten, die für die Durchführung von Lagerungen genutzt werden, über die BDE erfasst werden.

Anzeige von Lagerinformationen

Ab der Version 23.2 stellen wir *"Lagerinformationen für Verbrauchsartikel i"*n der BDE zur Verfügung.

Abbildung 17.96: SELECTLINE BDE Lagerinformationen

Über den ⓘ-Button neben der "Artikelbezeichnung" können alle "Lager- und Lagerplätze eines Artikels" angezeigt werden.

Abbildung 17.97: SELECTLINE BDE Lagerinformationen

Wird ein "Lager- oder Lagerplatz" aus der sich öffnenden Liste ausgewählt, so werden alle relevanten Daten in den Auslagerungsdialog übernommen und die Lageraktion kann ausgeführt werden.

Optionale Bestandsanzeige bei Chargenartikeln

Für "*chargengeführte Artikel*" kann optional eine lagerbezogene Bestandsinformation aufgerufen werden.

300012

Wandfliese ⓘ

− 0 + ⓘ 🖨️

100 🔍 Hauptlager

Serien-/Chargennummer des Ergebnisartikels 🔍

Chargennummer eingeben oder scannen 🔍

Auslagern

Abbildung 17.98: SELECTLINE BDE Bestandsanzeige

Über das ⓘ-Symbol neben der Chargennummernzeile kann für das bereits ausgewählte Lager der Bestand und die zur Verfügung stehenden Chargen aufgerufen werden.




Abbildung 17.99: SELECTLINE BDE Bestandsanzeige

Nach "Auswahl einer Chargennummer" aus der sich öffnenden Liste werden alle relevanten Daten wie "Chargennummer" und gegebenenfalls das "Verfallsdatum" in den Lagerdialog eingetragen werden und die Lageraktion kann ausgeführt werden.

Diese Option kann über einen Eintrag in der BDEConfiguration.json aktiviert werden, weitere Informationen zur Aktivierung finden Sie im Einrichtungsdokument für die BDE.

33.10 BDE durchgängiges Scannen

Wenn in Ihrer Produktion mit Laufkarten oder ähnlichem gearbeitet wird, haben Sie in der SELECTLINE BDE die Möglichkeit viele Funktionen direkt über das Scannen eines QR-Codes anzustossen. In der Druckvorlage "Fertigungsauftrag" (durchgängiges Scannen) sind QR-Codes für folgende Aktionen für Sie hinterlegt:

- Starten/Pausieren/Abschliessen von Arbeitsschritten (Planzeit)
- Starten/Pausieren der Arbeit (Personalzeit)
- Auslagern für einzelne Verbrauchsartikel oder aller für den Schritt benötigten Verbrauchsartikel
- Einlagern der Ergebnisartikel



Abbildung 17.100: SELECTLINE BDE durchgängiges Scannen

33.11 BDE QM-Bericht

Da auch der Bereich der *"Qualitätssicherung"* immer wichtiger wird, steht Ihnen in der SELECTLINE BDE eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie einen *"QM-Bericht"* direkt in der Fertigungshalle ausfüllen und an den AUFTRAG senden können. Da wir hier auf die in der SELECTLINE angelegten Extratabellen zurückgreifen, ist es Ihnen freigestellt, welche Daten Sie für Ihr *"Qualitätsmanagement"* erfassen möchten.

SelectLine®
SOFTWARE

14:02
Donnerstag, 20. Februar

Willi Hansen

← Zurück

Daten für QM-Bericht erfassen

Fertigungsauftrag	FA12	Erstellt von	Willi Hansen
Datum	20.02.2020	Uhrzeit	2:02
Länge des Werkstücks	<input type="text"/>	in mm	
Breite des Werkstücks	<input type="text"/>	in mm	
Materialcharge	<input type="text"/>		
Materialstärke	<input type="text"/>	in mm	
Schenkellänge A	<input type="text"/>	in mm	
Schenkellänge B	<input type="text"/>	in mm	

Speichern

Abbildung 17.101: SELECTLINE BDE QM-Bericht

33.12 BDE Etikettendruck

Sollten Sie für Verbrauchs- oder Ergebnisartikel Etiketten benötigen, so haben Sie jetzt auf den Unterseiten für das Aus- und Einlagern die Möglichkeit, diese direkt über das Terminal auszuzeigen. Neben einem Artikel etikett können auch Serien- oder Chargennummern-Etiketten sowie Informationen zur Mindesthaltbarkeit gedruckt werden. Der Druck erfolgt hier über das Ausführen verschiedener Makros.



Abbildung 17.102: SELECTLINE BDE Artikel etikett drucken

Erweiterung der Makroparameter

In den *"Druckmakros für den Etikettendruck"* können neben der *"Artikelnummer"* und einer *"Menge"* auch die *"FertigungsauftragID"* sowie die *"ProduktionsschrittID"* angegeben werden. Damit können Sie auf alle relevanten Daten des *"Fertigungsauftrages"* zugreifen und die Informationsdichte der gedruckten Etiketten erhöhen. Die Makroparameter werden über einen Eintrag in der BDEConfiguration.json verwaltet.

Die Makroparameter werden über einen Eintrag in der BDEConfiguration.json verwaltet, weitere Informationen zu Makroparametern und eine Beispielkonfiguration finden Sie im Einrichtungsdokument für die BDE.

33.13 BDE Gut- und Schlechteile

Um den Mitarbeitern in der Werkhalle auch das Einlagern von Verbrauchsartikeln zu ermöglichen, steht Ihnen jetzt die Funktion Gut-Schlechteile auf der Aktionsseite der SELECTLINE BDE zur Verfügung.




Abbildung 17.103: SELECTLINE BDE Gut- und Schlechteile

Hier können "Verbrauchsartikel" als Gutteil sowie eventuell defekte Verbrauchsartikel als Schlechtheil gemeldet werden und in ein Standard- bzw. Sperrlager eingelagert werden.

Abbildung 17.104: SELECTLINE BDE Gut- und Schlechteile

33.14 BDE Journaleintrag Fotos

Fotos aufnehmen und als Journaleintrag speichern

Für Dokumentationszwecke im Rahmen eines Qualitätsmanagements steht in der BDE die Funktion zum Erzeugen von Journaleinträgen zur Verfügung.


Über den Eintrag „"FotoJournal": true“ in der Konfigurationsdatei können Sie die Funktion für das Erzeugen von Journalen in der BDE aktivieren.

Bilder können ausgewählt oder über die Kamera aufgenommen werden. Diese Bilder werden dann im "Fertigungsauftrag" als Journaleintrag gespeichert und stehen in der Produktionsplanung sowie der BDE zur Verfügung.

33.15 BDE Anpassbarkeit und Konfiguration

33.15.1 Konfigurationsdatei

SELECTLINE BDE ist per Konfigurationsdatei „BDEConfiguration.json“ zu konfigurieren. Die Datei befindet sich auf dem Server im Verzeichnis:



C:\ProgramData\SelectLine Software\SL.mobile\Daten

Mit jedem Update wird immer eine „_BDEConfiguration.json“ zusätzlich in dem Verzeichnis abgelegt. Sie dient als Sicherheits- oder Kopiervorlage. Eine bestehende Datei wird durch ein Update nicht überschrieben. Das Bearbeiten der Datei geschieht mit einem Texteditor.

 *BDE kann nur genutzt werden, wenn eine Konfigurationsdatei vorhanden ist.*

33.15.2 Aufbau der Konfigurationsdatei

JSON ist ein weitverbreitetes Datenformat zum Speichern von strukturierten Daten, welches in einer einfach lesbaren Textform aufgebaut ist. Jedes darin enthaltene Objekt beginnt mit { und endet mit }. Alle Objekte sind durch Komma getrennt, nacheinander aufgeführt. Innerhalb eines Objektes werden weitere Objekte angeführt und/oder die Eigenschaften angeben, welche aus einem Schlüssel und einem Wert bestehen. Schlüssel und Wert sind durch einen Doppelpunkt getrennt. Zeichenketten beginnen und enden mit doppelten geraden Anführungszeichen ("). Jede Konfiguration beginnt mit „version“ und „items“. Die Version ist notwendig um eine Unterscheidung bei späteren Funktionserweiterungen zu ermöglichen. Unter „items“ werden die Objekte mit ihren Eigenschaften aufgeführt.

Die Standard-Konfiguration für die BDE sieht wie folgt aus:

```
{
  "version": "20.1.0",
  "scanmodus": {
    "aktiv": true,
    "startsequenz": "^",
    "trennsequenz": "--"
  }
}
```

Bereits in der Standard-Konfiguration ist das durchgängige Scannen für Sie aktiviert.

33.15.3 Konfiguration von Markos – „macros“

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten bestehen für Makros "type": "macros". Die Funktionalität von Makros in der SELECTLINE BDE beschränkt sich auf das Drucken (bspw. Etikettendruck). In der BDE können die Parameter von Makros definiert werden, sodass das Makro mit den gewünschten Werten ausgeführt wird. Eine Ergebnismenge wird in der BDE nicht angezeigt. Die Ausführung wird von der Betriebsdatenerfassung nur angestoßen, eine Rückkopplung über eine erfolgreiche Ausführung erfolgt nicht.

Makros für Artikeletiketten

```
"macros": [
  {
    "name": "SQL 6002",
    "title": "Artikeletikett",
    "programmfunktion": "artikeletikett",
    "parameters": [
      {
        "type": "string",
        "parametername": "artikel",
        "programmfunktionsparameter": "artikelnummer"
      },
      {
        "type": "number",
        "parametername": "anzahl",
        "programmfunktionsparameter": "anzahlDrucke"
      }
    ]
  }
]
```

- Geben Sie zwingend den Namen (nicht die Bezeichnung) als Eigenschaft mit Wert an:
"name": "SQL 6002"
Der Name kann in der Fusszeile des Makroassistenten abgelesen werden.
- Geben Sie optional eine Bezeichnung für den Makro-Button:
"title": "Artikeletikett"
- Geben Sie zwingend die Programmfunktion an

Folgende Programmfunktionen stehen Ihnen in der BDE zur Verfügung

Wert	Beschreibung
artikeletikett	Legt den Button für alg. Artikeletikett an
seriennummer	Legt den Button für den Druck Seriennummern an (opt.)
chargennummer	Legt den Button für das Drucken von Chargennummern an (opt.)
verfallsetikett	Legt den Button zum Druck von Verfallsdatum-Informationen an

- Geben Sie die notwendigen Makro-Parameter im optionalen Objekt an:
„parameters“

Geben Sie zwingend den Typen – „type“ als Eigenschaft an. Der Typ legt die Art des Eingabefelds in dem Makro-Fenster fest.

Wert	Beschreibung
string	Eingabefeld für ein Textfeld
number	

- Geben Sie zwingend den Parameternamen als Eigenschaft an:
"parametername": "artikel"

Wert	Beschreibung
artikel	Für Artikeletiketten
serie	Für Serien- und Chargennummern
verfallsdatum	Für Verfallsdaten
anzahl	Wie viele Etiketten möchten Sie drucken?

- Geben Sie zwingend den Programmfunktionsparameter als Eigenschaft an:
"programmfunktionsparameter": "artikelnummer"

Beispiel Konfiguration „Drucken über BDE“

Die Konfiguration der Druckmakros ist hier einmal als Beispiel für alle von der BDE unterstützten Funktionen dargestellt.

```
"macros": [
  {
    "name": "SQL 6002",
    "title": "Artikeletikett",
    "programmfunktion": "artikeletikett",
    "parameters": [
      {
        "type": "string",
        "parametername": "artikel",
        "programmfunktionsparameter": "artikelnummer"
      },
      {
        "type": "number",
        "parametername": "anzahl",
        "programmfunktionsparameter": "anzahlDrucke"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "SQLsl001",
    "title": "Serienetikett",
    "programmfunktion": "serienetikett",
    "parameters": [
      {
        "type": "string",
        "parametername": "serie",
        "programmfunktionsparameter": "seriennummer"
      },
      {
        "type": "number",
        "parametername": "anzahl",
        "programmfunktionsparameter": "anzahlDrucke"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "SQL 3002",
    "title": "Chargenetikett",
    "programmfunktion": "chargenetikett",
    "parameters": [
      {
        "type": "string",
        "parametername": "serie",
        "programmfunktionsparameter": "chargennummer"
      },
      {
        "type": "number",
        "parametername": "anzahl",
        "programmfunktionsparameter": "anzahlDrucke"
      }
    ]
  }
]
```

```

    },
    {
      "name": "SQL 3003",
      "title": "Verfallsetikett",
      "programmfunktion": "verfallsetikett",
      "parameters": [
        {
          "type": "string",
          "parametername": "verfallsdatum",
          "programmfunktionsparameter": "verfallsdatum"
        },
        {
          "type": "number",
          "parametername": "anzahl",
          "programmfunktionsparameter": "anzahlDrucke"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

33.15.4 Konfigurierbare Funktionen

Anzeige der geplanten Fertigungsaufträge

Wenn Sie neben der SELECTLINE BDE auch die SELECTLINE PRODUKTIONSSTEUERUNG einsetzen, haben Sie mit der Option

`"AnzeigeUngeplanteFA":false`

die Möglichkeit nur die in der PRODUKTIONSSTEUERUNG eingeplanten *"Fertigungsaufträge"* anzuzeigen.

Setzen Sie die Option auf

`"AnzeigeUngeplanteFA":true`

werden Ihnen alle *"freigegebenen Fertigungsaufträge"* in der SELECTLINE BDE angezeigt.

qmBericht

Über die SELECTLINE BDE haben Sie die Möglichkeit, *"QM-Berichte"* über das Terminal zu erstellen und diese an den SELECTLINE AUFTRAG zu senden. Der *"QM-Bericht"* in der SELECTLINE BDE wird über Extratabellen realisiert, damit Sie die Freiheit haben, den Bericht an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Beispielhaft zeigen wir hier die Konfiguration für die folgende Extratabelle und Extrafelder. Ihnen stehen die folgenden Feldtypen zur Verfügung:

`"feldtyp": "String"`

`"feldtyp": "DateTime"`

`"feldtyp": "Number"`

`"feldtyp": "Boolean"`

The screenshot shows the 'Vorgaben' (Settings) dialog box for the 'XQMBericht' table. The table is selected in the 'Tabelle' dropdown. The 'Kürzel' (Alias) is 'XQ' and the 'Anzahl Datensätze' (Number of Records) is 3. The 'Feldvorgaben' (Field Settings) section on the left lists various fields. The main table shows the following fields:

Feldname	Typ	Info	System-Vorgabe	Benutzer-Vorgabe
_ABGESCHLOSSEN	Boolean			
_BREITE	Float			
_DATUM	Date Time			
_FERTIGUNGSauftrag	Wide String 20			
_LAENGE	Float			
_MATERIALCHARGE	Wide String 40			
_MATERIALSTAERKE	Float			
_MITARBEITER	Wide String 40			
_SCHENKELA	Float			
_SCHENKELB	Float			
ID	Integer			

Below the main table is the 'Extrafelder Typ Memo' section, which is currently empty. At the bottom right are buttons for 'Extrafelder' and 'Beenden'.

Um diese Extratabelle über die SELECTLINE BDE zu füllen, muss die „BDEConfiguration.json“ um folgendes „item“ erweitert werden.

```
"qmBericht": {
  "aktiv": true,
  "tabelle": "XQMBericht",
  "felder": [
    {
      "feldname": "_Fertigungsauftrag",
      "feldtyp": "String",
      "verbundenMit": "#fertigungsauftrag"
    },
    {
      "feldname": "_Datum",
      "feldtyp": "DateTime",
      "verbundenMit": "#datum"
    },
    {
      "feldname": "_Mitarbeiter",
      "feldtyp": "String",
      "verbundenMit": "#mitarbeiter"
    }
  ],
}
```

```

    {
      "feldname": "_Laenge",
      "feldtyp": "Number",
      "bezeichnung": "Länge des Werkstücks",
      "placeholder": "in mm"
    },
    {
      "feldname": "_Breite",
      "feldtyp": "Number",
      "bezeichnung": "Breite des Werkstücks",
      "placeholder": "in mm"
    },
    {
      "feldname": "_Materialcharge",
      "feldtyp": "String",
      "bezeichnung": "Materialcharge",
      "placeholder": " "
    },
    {
      {
        "feldname": "_Materialstaerke",
        "feldtyp": "Number",
        "bezeichnung": "Materialstärke",
        "placeholder": "in mm"
      },
      {
        "feldname": "_SchenkelA",
        "feldtyp": "Number",
        "bezeichnung": "Schenkellänge A",
        "placeholder": "in mm"
      },
      {
        "feldname": "_SchenkelB",
        "feldtyp": "Number",
        "bezeichnung": "Schenkellänge B",
        "placeholder": "in mm"
      },
      {
        "feldname": "_Abgeschlossen",
        "feldtyp": "Boolean",
        "bezeichnung": "Abgeschlossen"
      }
    }
  ]
}

```

Die Felder welche mit z.B.: "verbundenMit": "#fertigungsauftrag" versehen sind, bilden den Kopfbereich des "QM-Berichtes" und werden automatisch gefüllt.

Wenn Sie die „BDEConfiguration.json“ so aufgebaut haben, steht Ihnen der "QM-Bericht", über den dazugehörigen Button, in jedem "Fertigungsauftrag" in der SELECTLINE BDE zur Verfügung.


The screenshot shows the SelectLine BDE interface. At the top, the logo 'SelectLine SOFTWARE' is on the left, the time '16:07' and date 'Donnerstag, 27. Februar' are in the center, and the user 'Willi Hansen' is on the right. Below the header, there is a 'Zurück' button and a title 'Daten für QM-Bericht erfassen'. The form contains the following fields:

Fertigungsauftrag	FA12	Erstellt von	Willi Hansen
Datum	27.02.2020	Uhrzeit	16:06
Länge des Werkstücks	<input type="text" value="in mm"/>		
Breite des Werkstücks	<input type="text" value="in mm"/>		
Materialcharge	<input type="text"/>		
Materialstärke	<input type="text" value="in mm"/>		
Schenkelänge A	<input type="text" value="in mm"/>		
Schenkelänge B	<input type="text" value="in mm"/>		
Abgeschlossen	<input type="checkbox"/>		

At the bottom of the form is a blue button labeled 'Speichern'.

Plausibilitätsprüfung von Arbeitsschritten


Mit der Option „Plausibilität“ haben Sie die Möglichkeit, vor dem Start eines "Arbeitsschrittes" zu prüfen, ob der vorhergehende Arbeitsschritt abgeschlossen ist.



Dazu geben Sie in der BDEConfiguration.json folgenden Ausdruck ein: "plausibilitaet": true,

Validierung von Arbeitsschritten

Mit der Option „Validierung“ können *Arbeitsschritte* in der SELECTLINE BDE erst abgeschlossen werden, wenn alle *Lageraktionen* im ausgewählten *Arbeitsschritt* durchgeführt wurden.



Um diese Option zu aktivieren, geben sie in der BDEConfiguration.json folgenden Ausdruck ein:
"validierung": true

Anzeige der Arbeitsschritte nach Kompetenzgruppen filtern

Wenn Sie in den *Fertigungsaufträgen* *Kompetenzgruppen* verwenden, so haben Sie mit der Option

"AnzeigeNachKompetenzgruppenFiltern": true

die Möglichkeit, die Anzeige in der BDE nach diesen *Kompetenzgruppen* zu filtern. So sieht jeder *Mitarbeiter* nur die *Arbeitsschritte*, die auch seiner *Kompetenzgruppe* entsprechen.

34 Tabellenverweise für Extrafelder

In SELECTLINE MOBILE haben Sie jetzt die Möglichkeit, Tabellenverweise mit Auswahllisten für "Extrafelder" festzulegen. Damit können Benutzer Werte direkt aus einer Tabelle oder aus einer vorgegebenen Liste auswählen.

Die Konfiguration der Extrafelder als Tabellenverweis erfolgt in einer sogenannten JSON-Datei, wie es bereits aus SELECTLINE MDE und SELECTLINE BDE bekannt ist.

Zur Konfiguration wird im Verzeichnis "C:\ProgramData\SelectLine Software\SL.mobile\Daten" eine Datei "Tabellenverweise.json" benötigt.

```
[
  {
    "Mandant": "UFAKT",
    "Users": [
      "ah"
    ],
    "ExtrafieldName": "_SHOWROOMNUMBER",
    "Identifier": "Belegposition",
    "IsTableReference": true,
    "Blobkey": "#A",
    "KeyValue": "Nummer",
    "DisplayValue": "_RAUMNAME",
  },
  {
    "ExtrafieldName": "_TEXT",
    "Identifier": "Belegposition",
    "IsTableReference": false,
    "ListValues": [
      "Text1",
      "Text2",
      "Text3"
    ],
    "Users": [
      "ah"
    ]
  }
]
```

Abbildung 17.105: TABELLENVERWEIS

Mandant - Geben Sie das Kürzel des Mandanten an, für das die Konfiguration gilt.

Users - Ist dieser Eintrag leer, gilt er für alle Benutzer.

Extrafieldname - Name des Feldes, für das ein Tabellenverweis erstellt werden soll

Identifier - In welcher Mobile Maske wird das Feld verwendet? Hier können folgende Werte angegeben werden: Beleg, Belegposition, Kunde, Lieferant, Interessent, Journal

IsTableReference - Definiert, ob es ein Tabellenverweis ist; wenn false müssen Sie den Wert ListValues“ für die Einträge benutzen

Blobkey - Geben Sie den Blobkey der Tabelle an, auf den verwiesen wird. (Nur benötigt, wenn IsTableReference=true)

KeyValue - Schlüsselfeld der Tabelle (oft z. B. Nummer), das in das Feld geschrieben wird. (Nur benötigt, wenn IsTableReference=true)

DisplayValue - Geben Sie das Feld an, welches dem Benutzer zur Auswahl angezeigt werden soll. (Nur benötigt, wenn IsTableReference=true)

ListValues - Nur benötigt, wenn IsTableReference = false. Geben Sie die zur Auswahl stehenden Werte an.

Durch die Konfiguration wird z. B. in der Maske der Kundenbearbeitung das Feld "Showroom" als Auswahlfeld angeboten:




Abbildung 17.106: TABELLENVERWEIS

35 Hilfsindex - Onlinehilfe

Die Hilfe steht Ihnen für alle SELECTLINE PROGRAMME online zur Verfügung.




Abbildung 17.107: SELECTLINE Online-Hilfe

Auch der Aufruf der Hilfe aus dem Programm z.B. per Taste [F1] öffnet kontextsensitiv eine Seite unter hilfe.selectline.ch. Damit ist nun auch die Benutzung der Hilfe möglich, wenn Sie Ihr SELECTLINE Programm von einem "Netzlaufwerk" aus starten.




Abbildung 17.108: SELECTLINE Online-Hilfe

36 Lizenz und Gewährleistung

SELECTLINE ist ein eingetragenes Warenzeichen der SELECTLINE SOFTWARE AG.

Alle Rechte sind vorbehalten. Das Handbuch und die gelieferte Software sind urheberrechtlich geschützt.

Die Herstellung von Programmkopien ist unzulässig und strafbar. Lediglich die Herstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch ist zulässig. Weitere Programmkopien oder Vervielfältigungen sind nicht zulässig. Verstösse gegen das Urheberrecht oder gegen die nachfolgenden Nutzungsbedingungen können straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.

Gegenstand des Vertrages zwischen dem Programmautor und dem Anwender ist das auf dem Datenträger aufgezeichnete Computerprogramm - im Folgenden SOFTWARE genannt - sowie das dazugehörige Handbuch. Eigentum erwirbt der Anwender nur an dem körperlichen Datenträger und an dem Handbuch. An der Software erwirbt der Anwender eine Lizenz zur nicht ausschliesslichen Benutzung gegen Zahlung einer Lizenzgebühr gemäss gesonderter Vereinbarung mit der SELECTLINE SOFTWARE AG.

Die im Lizenzpapier definierte maximale Anzahl von Nutzern erhält die Möglichkeit des zeitgleichen Zugriffs ("concurrent user") auf das erworbene Programm. Eine namentliche Lizenzierung jedes Arbeitsplatzes ("named user") erfolgt nicht. Die Software darf weder geändert, angepasst, noch übersetzt werden. Das Vermieten und Verleihen der Software, des Handbuchs oder von Teilen davon, ist dem Anwender nicht gestattet. Die SELECTLINE-Software gewährleistet, dass der Datenträger zum Zeitpunkt der Übergabe physikalisch fehlerfrei ist. Die Garantie beträgt sechs Monate. Sollte der Datenträger fehlerhaft sein, wird dieser nach Rücksendung unverzüglich gegen einen fehlerfreien Datenträger ausgetauscht.

Wir weisen jedoch gleichfalls darauf hin, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Der Lizenznehmer hat Anspruch darauf, dass die Software im Sinne der Programmbeschreibung einsetzbar ist.

Die Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die Benutzung der Software eintreten (z. B. Datenverlust, Betriebsunterbrechung), ist ausgeschlossen, es sei denn, dass wir vorsätzlich oder grob fahrlässig den Schaden herbeigeführt haben. In einem solchen Fall beschränkt sich die Haftung auf die Höhe des Kaufpreises der Software. Änderungen am Programm und der Programmbeschreibung bleiben vorbehalten.

April 2023, SELECTLINE SOFTWARE AG

37 Index

- Account 82
- Admin 82
- Administration 82
- Admin-Passwort und Admin-Einstellungen zurücksetzen 28
- Adresse auf Karte anzeigen / Route berechnen 40
- Adresse bearbeiten 40
- Allgemeine Programmbeschreibung 6
- An- und Abmelden von BDE-Benutzern 189
- Anforderungen an das MDE-Gerät 123
- Anmeldung für Mobile Anwendungen 13
- Anmeldung per Anmeldecode 19
- Anmeldung per Anmeldecode konfigurieren 176
- anpassen 72
- Anrufen von Telefonnummern 41
- Anwendungen auf Basis der SelectLine API 103
- Anzeige der aktiven Mitarbeiter am Arbeitsschritt 206
- Anzeige der Lagerplatzdimensionen und -bezeichnungen 137
- Anzeige von Lagerinformationen 211
- API Anpassung bei der Belegübergabefunktion 118
- API Antwort-Codes 110
- API Belegpositionstypen 118
- API diverse Informationen 117
- API Dokumentation und Testumgebung 118
- API Fertigungsauftrag löschen 118
- API Funktionen 101
- API Grundlagen / Einführung 104
- API Handelsstücklisten anlegen und bearbeiten 118
- API Informationen diverse 108
- API Konfiguration von Standardwerten 119
- API Labels in Belegpositionsabfragen 118
- API Lagerinformationen für Belegpositionen 108
- API Lizenzierung 18
- API Technische Details 110
- API Webseite 100
- API-Benutzer anlegen 116
- API-Benutzerrechte 117
- API-Installation 99
- Arbeit beginnen / beenden 197
- Arbeitsschritt auswählen 195, 206
- Arbeitsschritt beginnen / pausieren / beenden 196
- Artikel 44
- Artikel automatisch bestätigen 157
- Artikelnummer in der Belegerfassung festhalten 157
- Artikelumsätze 69
- Aufrufen von E-Mail- und Internetadressen 41
- Ausführen eines API-Makros vor oder nach dem Speichern einer Position 159
- Ausführen eines API-Markos vor oder nach dem Abschliessen eines Beleges 158
- Ausführen eines Makros per Button in der Positionserfassung 181
- Auslagern bei aktivem Arbeitsschritt 211
- Backendmanager 19
- BDE Allgemein 188
- BDE Anmeldeöglichkeiten 191
- BDE Anpassbarkeit und Konfiguration 218
- BDE Arbeitsschritte 206
- BDE Benutzer zuweisen 190
- BDE Benutzeranlage 189
- BDE Benutzerrechte 189
- BDE Betriebsmittelfilter 207
- BDE durchgängiges Scannen 215
- BDE Einsatz 205
- BDE Etikettendruck 217
- BDE Gut- und Schlechteile 217
- BDE Journaleintrag Fotos 218
- BDE Lagerung 208
- BDE QM-Bericht 216
- BDE Vorarbeitermodul 190
- Bearbeitungsstand von Fertigungsaufträgen anzeigen 202
- Bedienelemente 182
- Bei Transferbelegen nur Unterschrift als Bild speichern 50
- Beleg ohne Dialog abschliessen 147
- Belegdetails 51
- Belege 47
- Belege als PDF erzeugen und per E-Mail versenden 49
- Belege direkt erfassen 54

-
- Belege zwischenspeichern 55
 - Belegerfassung 52
 - Belegpositionen 51
 - Belegpositionen direkt abfragen 117
 - Belegsperre unterbindet Belegerstellung 52
 - Belegsuche über Artikel und Beleg 142
 - Belegsuche über Preset-Listen 141
 - Belegtransfer in den Auftrag 55
 - Belegübergabe 58
 - Benutzer abmelden 93
 - Benutzer aus dem Auftrag zuweisen 87
 - Benutzer bearbeiten 86
 - Benutzer für mobile Anwendung anlegen 32, 85
 - Benutzer löschen 94
 - Benutzer verwalten 82
 - Benutzeranlage und -verwaltung 31
 - Benutzerrechte 87
 - Benutzerspezifische Einstellungen 93
 - Benutzerverwaltung 84
 - Benutzung der Anpassungsmöglichkeiten 16

 - Chefübersicht 61, 68
 - CRM/Journal 42

 - Dashboard-Verwaltung 97
 - Datenbank einrichten 27
 - Datenbank- und Auftrag-Konfiguration 26
 - Datenschutzeinstellungen 7
 - Datensicherheit 9
 - Demo Installation 14
 - Detailansichten 37
 - Direkte Belegangabe 154
 - Dokumentation und Testumgebung 103
 - Druckeinstellungen beim Firefox-Browser 71
 - Drucken 70
 - Drucken auf iOS-Geräten via AirPrint 70
 - Dynamisches Laden in Listen 81

 - Einführung 5
 - Einrichtung Datenbank im SelectLine Mobile Manager 26
 - Einrichtung der Webseiten 25
 - Einsatz von SelectLine BDE 192
 - Einstellungen 72
 - Einstellungen für Belege und Belegerfassung 76
 - Einstellungen sichtbare Felder 73
 - Einstellungen von einem anderen Benutzer übernehmen 93

 - Einstellungen zum E-Mailversand 80
 - Einträge filtern/sortieren 35
 - Ergebnisartikel einlagern 200
 - Erste Schritte 10
 - Erweiterte Validierung 209
 - Erweiterung der Makroparameter 217
 - Extrafelder in manueller Lagerung 149

 - Favoriten 78
 - Felder 73
 - Fertigungsauftrag 193
 - Fertigungsauftrag auswählen 193
 - Fertigungsauftrag per Fertigungsliste anlegen 102
 - Fertigungsaufträge anzeigen 193
 - Filter in Belegpositionen 184
 - Filterung der Arbeitsschritte nach Kompetenzgruppen 207
 - Frei wählbare Sortierung der Auftragslisten 204
 - freie Adressen 38
 - Funktionen der Produktionssteuerung 117

 - Ganzes Lager umlagern 150
 - GLN-Nummer 118
 - Grundfunktionen von SL.mobile 35

 - Hilfsindex 229
 - Hinweis zur Benutzung von Journalen per API 109
 - HomeScreen-App einrichten 98

 - IIS Einrichtung 23
 - IIS Konfiguration 23
 - Import von Datenschutzeinstellungen 9
 - importieren 78
 - In SL.mobile erzeugte/übergebene Belege anzeigen 59
 - inaktive Artikel 81
 - inaktiven Artikel 81
 - Individuelle Konfiguration 24
 - Installation 13
 - Installation und Einrichtung 189
 - Interessenten 38

 - Journal Routen für manuelle Lagerung 103
 - Journalanhänge öffnen und hochladen 42
 - Journale von Artikeln und Geschäftspartner abfragen 103
-

-
- Konfiguration 22
 - Konfiguration der Selectline API 104
 - Konfiguration von Dialogen 170
 - Konfiguration von Makros 172
 - Konfiguration von Standardwerten 103
 - Konfigurationsdatei 218
 - Korrektur in der Inventur 180
 - Kunden 38

 - Lager des Fertigungsauftrages
 - verwenden 208
 - Lagerplatzauswahl in direkter Belegerfassung 57
 - Lagerung 148
 - leere Felder 81
 - Leere Felder 81
 - Leistungserfassung 64
 - Leistungserfassung im Beleg 65
 - Lieferanten 38
 - Lizenz 82
 - Lizenz eingeben 83
 - Lizenz und Gewährleistung 230
 - Lizenzen 83
 - Lizenzierung 16
 - Lizenzierung ab Version 20.1 17
 - Lizenzierung ab Version 22.3 16
 - Login Sperre nach 5 fehlgeschlagenen Versuchen 19
 - Losgrösse 45

 - Mandanten 37
 - Mandantenauswahl 88, 96
 - Manuelle Lagerung fortsetzen 149
 - Manuelle Lagerung mit einer Belegnummer 103
 - Marker 78
 - MDE Anpassbarkeit 158
 - MDE Artikel auswählen 134
 - MDE Artikel automatisch einfügen 138
 - MDE Artikel hinzufügen 138
 - MDE Artikel suchen 135
 - MDE Artikel- und Belegdaten 137
 - MDE Artikelsuche 138
 - MDE Ausgangsbelege unvollständig abschliessen 156
 - MDE Belegdruck 181
 - MDE Belegmaske 143
 - MDE Benutzerverwaltung 127
 - MDE Bild als Journalanhang 179
 - MDE Daten abfragen 137
 - MDE Farbliche Unterscheidungen 142
 - MDE Geräteliste 186
 - MDE Geräteliste Allgemeine Informationen 185
 - MDE Infoschalter 144
 - MDE Lager auswählen 136
 - MDE Lager festlegen 144
 - MDE Liefermenge erfassen 144
 - MDE Macros 181
 - MDE Scan-Automatik 180
 - MDE Ueberblick und Funktionen 182
 - MDE Vorteile eines MDE-Geräts 186
 - MDE-Adressdatensatz auswählen 154
 - MDE-Artikel auswählen 142
 - MDE-Artikel zählen 153
 - MDE-Artikelsuche durch Scannen des Barcodes oder QR-Codes 142
 - MDE-Beleg abschliessen 145
 - MDE-Beleg auswählen 155
 - MDE-Beleg pausieren 146
 - MDE-Beleg suchen 139
 - MDE-Eigenschaften in der Konfiguration 160
 - MDE-Lager auswählen 152
 - MDE-Neuen Beleg anlegen 156
 - Mehrfachauswahl Artikel 54
 - Mietlizenz 83
 - Mitarbeiter 46
 - Mitarbeiterumsätze 69
 - Mobile Anwendungen 19

 - Neue Adresse erstellen 39
 - Neue MDE Funktionen 125
 - Neue Zeilentypen für Belege 117
 - Neuigkeitendialog 10
 - Nicht erfasste Positionen entfernen 156

 - Offene Posten 62
 - Onlinehilfe 229

 - Passwort 79
 - Passwort ändern 87
 - Passwörter speichern auf dem iPhone 98
 - Passwortrichtlinien Mobile Anwendungen 19
 - Performance bei grossen Datenmengen 123
 - persönliche Einstellungen 72
 - Platzhalter in Transfer Druckvorlage 50
 - Plausibilitätsprüfung von Arbeitsschritten 207
 - Positionen hinzufügen 156
 - Preisanzeige 77
-

-
- Preise ausblenden 48
 - Preise ausblenden in Belegen 77
 - Preisgruppe in Belegerfassung ausblenden 57
 - Projektbezeichnung in Belegen 52
 - Projekte 60
 - Projektzuordnung 101

 - Rechte 89
 - Rechte von einem anderen Benutzer übernehmen 92
 - Route zum Anlegen eines Journals an einem Beleg 102
 - Route zum Erzeugen eines Beleg-PDFs 101
 - Routen für Artikelbilder 102

 - Selbstdefinierte Umlagerungsbelege 150
 - SelectLine API 99
 - SelectLine BDE 188
 - SelectLine MDE 121
 - SelectLine Mobile 31
 - SelectLine Mobile Manager 19, 22
 - Separate Leistungserfassung 64
 - Serien- und Chargennummern bei Aus- und Einlagerung vorschlagen 208
 - Seriennummervverfolgung 209
 - Service-Zugriffsstatistik 95
 - Sicherheitsempfehlungen 29
 - Sichtbare 73
 - Sichtbare Felder in Tabellen 74
 - SL-MDE Aufbau der Konfigurationsdatei 159
 - SL-MDE Konfigurationsdatei 159
 - SL-mobile Bildschirmansichten 34
 - SL-mobile Desktop-Darstellung 34
 - SL-mobile Phone-Darstellung 34
 - SL-MDE App-Link für den Startbildschirm 131
 - SL-MDE Artikelbestand abrufen 133
 - SL-MDE Einrichtung 123
 - SL-MDE Einstellungen der MDE Geräte 130
 - SL-MDE Geräte-Liste 185
 - SL-MDE Installation 126
 - SL-MDE Inventur 150
 - SL-MDE Lizenzierung 125
 - SL-MDE Mögliche Komplikationen 185
 - SL-MDE Voraussetzungen 124
 - SL-MDE Warenausgang 148
 - SL-MDE Wareneingang 138
 - Sonstige 81
 - Spezielle Filter 36
 - Sprachauswahl 22, 79
 - Sprache 22, 79

 - SSL-Zertifikat für HTTPS 15
 - Standardadministrator 82
 - Standardanmeldung 19
 - Standardlizenz 83
 - Standardpasswort 82
 - Standard-Sprache 22
 - Statussynchronisation zwischen BDE und Produktionssteuerung 207
 - Swagger 106, 109
 - Systeminformationen 82
 - Systeminformationen einsehen 94
 - Systemvoraussetzungen 12

 - Tabellenverweise für Extrafelder 227
 - Tests Webserver 25

 - Über dieses Handbuch 5
 - Umkreissuche 66
 - Umsatzdarstellungen 67
 - Umsatzdetails 69
 - Umsätze von Kunden und Lieferanten 68
 - Umzug von einzelnen Berechtigungen in den SelectLine Auftrag 21
 - Unterschrift in Belegen 147
 - Unterstützung von zusammengesetzten Codes nach dem GS1 Standard 126
 - Update Service 7

 - Validierung von Arbeitsschritten 207
 - Verbrauchsartikel auslagern 198
 - Verbrauchsartikel für eine bestimmte Menge von Ergebnisartikeln auslagern 208
 - Vergleich API und COM 119
 - Verkaufs- und Einkaufspreis abfragen 102
 - Vorbelegung manueller Lagerung 149
 - Vorgänger-/Nachfolgebeleg ansehen 58

 - Webseite 28
 - Webseite einrichten 127
 - Webserver Einrichtung im SelectLine Mobile Manager 23

 - Zusätzliche Hinweise 98
 - Zusätzliche Positionsdaten in Hauptmaske 184
-